


保存版 操作マニュアル

受入済みTutorial V1.2.2と同期したサポート版です。Owner / Staff / Customerの実際の導線と、Tutorialの正確な対象解決・復旧手順を10ページで確認します。

Guide Center



このマニュアルの範囲

- Public / 相談入口
- Owner案件・写真ポイント・見積根拠
- Staff担当案件・After写真
- Customer Before→After・完了承認
- System Check

変更しない境界

Worker / Supabase / Auth / API / Storage / LINE / LP / A4 / Official / Product SiteはこのSupport Syncの対象外です。



実画面の「今の対象」を解決してから進む。

1. 対象ページ / routeを開く
2. 指定された現在のUI targetを待つ
3. 対象を画面中央へscroll
4. オレンジ枠でhighlight
5. foundになって初めてNextを有効化

操作

Start : Step 1から開始

Back : 直前の対象へ戻る


Next : found時だけ進む

Close / Esc : 閉じても進捗保持

Resume : 保存Stepの対象を再解決

Replay : Tutorial進捗だけを初期化

Step 1 current target




business mutation = 0

Tutorialは相談送信、見積保存、写真アップロード、完了承認、Demo Prepareなどを自動クリック・自動POSTしません。

First10 前半 - Publicから見積根拠まで。

- 1. Guide Centerを開く - First10の入口を確認。
- 2. Publicデモを確認 - 写真相談から案件へつながる公開入口。
- 3. Ownerで案件一覧を見る - Ownerの案件一覧と次のアクション。
- 4. 現調・写真ポイントを見る - 現場カルテ内の現在の写真ポイント。
- 5. 見積根拠を確認 - 現調・写真から見積へつながる位置。

Owner dynamic target



Ownerで見る順序




Step 4/5は案件詳細に応じた動的ターゲットです。
Tutorialは現在表示された対象を待ってから強調します。

First10 後半 - StaffからSystem Checkまで。

6. Staffの担当案件を見る - 割り当てられた案件入口。
7. After写真の導線を見る - 現在のAfter写真登録導線を強調するだけ。
8. CustomerのBefore→Afterを見る - 同じ施工箇所の変化を確認。
9. 完了承認の流れを見る - Customerの承認領域を確認。
10. System Checkを確認 - 営業前 / デプロイ前の入口。

Staff After target




自動実行しない

After写真ボタン、Customer完了承認、手直し依頼、Demo PrepareはTutorialが自動実行しません。画面移動・scroll・highlightだけです。

Step 10のSystem Checkでは入口を確認します。ページ読込時のread-only checkは許容されます。

Owner - 案件、写真ポイント、見積根拠をつなぐ。



Ownerの役割

- 相談から案件全体を確認
- 現調で施工箇所と写真ポイントを整理
- 写真を見積根拠へつなぐ
- 施工予定・完了の状態を確認
- 季節アフター候補を把握

Public相談



Owner案件



写真ポイント




見積根拠

ポイント

写真は単なる添付ではなく、「どの施工箇所の、どの判断根拠か」を案件の流れの中で確認します。

Staff - 担当案件で作業とAfter写真を記録。




Staffの役割

- 自分の担当案件を確認
- 施工箇所と写真ポイントを確認
- Before / Progress / Afterを記録
- 作業記録を残す
- 完了提出へつなぐ

標準RoleではOwnerと同じ管理権限にはしません。



Customer - Before→Afterを見て、完了承認へ。



Customerで確認

- 自分の相談・案件
- 見積と施工予定
- Before → After写真
- 完了確認・承認領域

Tutorialは承認ボタンや手直し依頼を押さず、現在の対象だけを強調します。

Before



After



Customer確認




完了承認

表示境界

Customerは自分の案件を確認する導線です。他のお客様の案件を横断管理するOwner画面とは役割が異なります。

TARGET_MISSINGは「止まる」ための安全機構。



対象が見つからない時

1. bounded target resolveが失敗
2. TARGET_MISSINGとして進行停止
3. Nextを無効化
4. Retryを表示
5. Guide Center復旧を表示

Retry


対象ページを再読込し、同じStepのroute / selectorを再解決します。

Guide Recovery

Guide Centerへ戻り、作業名から正しい入口を選び直します。

missing target ≠ skip. Missing target = blocking.

営業前 / デプロイ前はSystem Checkへ。



確認の入口

- System Checkの実行入口
- Demo / Productionの境界
- Role境界
- 基本導線




System Check と Demo Prepare

System Checkは状態確認。Demo Prepareはデモ用データを準備する明示操作です。TutorialがDemo Prepareを自動実行することはありません。

Production境界

実tenant / Owner Auth / Customer Auth、LINE / Turnstile / Production切替は契約後READY工程で設定・検証します。

日々の流れと、迷った時の戻り先。



迷った時

- 途中から：Resume
- 最初から：Replay
- 1つ前へ：Back
- 閉じる：Close / Esc
- 対象なし：Retry / Guide Center
- 状態確認：System Check

契約後READY

- tenant作成
- Owner Auth登録
- 本番URL / CORS
- LINE / Turnstile
- Production System Check
- 端末QA後に本番切替

- ☐ First10 exactly 10

☐ TARGET_MISSING blocking

☐ Owner / Staff / Customer
- ☐ target scroll / highlight

☐ business mutation 0

☐ System Check

Guide



Tutorial

