

Guide Cue Creator

Lee una sesión de Ableton Live (`.als`), asocia los marcadores con archivos de cue de audio y genera un único archivo WAV estéreo (`guide_cues.wav`) listo para colocar en una pista de cue guía dedicada en el tiempo 0.

Contenido incluido

```
cue_creator.html    ← la aplicación (abrir este archivo)
GUIDE CUES/         ← biblioteca de cues de audio (incluida)
```

Requisitos

- **Chrome o Edge** (recomendado) — acceso a la carpeta sin clics adicionales después de la primera vez
 - **Firefox** — funciona, volver a seleccionar la carpeta una vez por sesión del navegador si es necesario
 - Conexión a Internet (carga pako, Fuse.js, Dexie desde CDN)
-

Inicio rápido

1. Haz doble clic en `cue_creator.html` — se abre en tu navegador predeterminado
2. Haz clic en **Seleccionar carpeta** y elige la carpeta que contiene `GUIDE CUES/`
3. Selecciona un **idioma** del menú desplegable
4. Arrastra tu archivo `.als` al área de carga (o haz clic para buscar)
5. Revisa la tabla de cues — verde = buena coincidencia, amarillo = confianza baja, rojo = sin coincidencia
6. Haz clic en **Vista previa** (o presiona **Espacio**) para escuchar
7. Haz clic en **Renderizar WAV** — descarga `guide_cues.wav`
8. Arrastra `guide_cues.wav` a tu sesión de Ableton en el tiempo 0 en una pista dedicada

En Chrome/Edge, la selección de carpeta se recuerda. El paso 2 es una configuración única.

Qué hace la aplicación

- Coloca cada cue de sección **1 compás antes** de su marcador
 - Genera un **conteo de entrada** para los primeros 2 compases (tiempos 0–7 en 4/4)
 - Suprime los cues de sección que caen dentro de la región del conteo
 - Omite marcadores llamados `count off` o `next song`
 - Compatible con automatización de tempo (sesiones con BPM variable)
-

Compases de tiempo compatibles

3/4 · 4/4 · 6/8 · 12/8

Idiomas compatibles

Inglés · Español · Francés · Indonesio · Coreano · Filipino · Portugués

Controles de la tabla de cues

Columna	Qué hacer
Marcador	Solo lectura — desde tu .als
Cue asociado	Editar para cambiar la asociación automática
Confianza	Verde ≥ 80% · Amarillo ≥ 50% · Rojo < 50%

Controles de la línea de tiempo

Acción	Resultado
Clic	Ir a la posición
Espacio	Reproducir / Pausar

Acción	Resultado
Ctrl+desplazamiento o pellizco	Zoom hacia el cursor
Botones +/-	Acercar/alejar
Restablecer	Ajustar sesión completa al ancho
Seguir cabezal	Activar/desactivar desplazamiento automático

Especificaciones de salida

Ajuste	Valor
Frecuencia de muestreo	48.000 Hz
Canales	Estéreo
Profundidad de bits	PCM de 16 bits
Archivo	guide_cues.wav