


公開鍵秘密鍵認証（PKI 認証）の AuthID と秘密鍵の取得方法

- ご注意
- ・本番環境とデモ環境では、各々別の AuthID、秘密鍵、公開鍵のセットになります。
 - ・デモ環境で v4r9 を利用する場合、デモ環境の標準 web 画面にログインしていただき、デモ環境専用の AuthID、秘密鍵、公開鍵のセットを取得してください。

取得手順


- 1) パスキーを登録し、パスキーで標準 web にログインします。
- 2) ホーム > 「お客様情報」の画面へ移動します。
- 3) ページ下の方にある「設定情報」の欄の「e 支店・API 利用設定」の項目の「参照・設定する」のリンクをクリックします。
- 4) 「e 支店・API 利用有無（必須設定）」を「利用する」をオンにします。



- 5) まず下に現れた「認証 ID」の「DL」ボタンを押し、認証 ID ファイルをダウンロードします。
ファイル名: e_api_authid.txt



- 6) 次に認証 ID の下の「公開鍵暗号化方式公開キー（必須登録）」の「登録（自動）」をオンにします。
- 7) 「秘密キー」の下の「登録」を押します。公開キーの作成＋登録と秘密鍵の作成が行われます。



- 8) 上の操作の直後に「DL」ボタンを押します。

※注意：登録ボタンを押したときの画面でのみダウンロード可能になります。
別の画面に移動してしまうと、後からダウンロードできないので再登録になります。

ファイル名：

- e_api_public_key.pem （e支店に登録される公開鍵。API 利用者は使いません。）
- e_api_private_key.pem （ログインで返される暗号化された仮想 url を復号する秘密鍵。絶対に他者に渡さないこと。）
- e_api_private_key.der （同上、windows 用。絶対に他者に渡さないこと。）

※private キーは、内容を全て理解しているプログラムでのみ使うように心がけてください。
※安全のためには、このサンプルプログラムも例外ではないです！内容を理解してから使ってください。

補足：固定 IP 指定での利用について

秘密鍵、第 2 パスワードファイル、またはログインレスポンスファイルが万が一流出した場合、第三者に不正ログインされるリスクがあります。

安全のため、接続元を固定 IP に限定する設定（IP 制限）を行ってのご利用を強く推奨いたします。