

TP Rôle DHCP

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) Exercices.....	1
3) Conclusion.....	5

1) Problématique

Nous souhaitons savoir comment fonctionne l'attribution automatique d'adresses IP dans un réseau à l'aide d'un serveur DHCP sous Windows Server 2003, ainsi que comprendre les différences entre les configurations IP statiques et dynamiques, les commandes de gestion réseau et les paramètres associés comme le bail, les exclusions et le protocole BOOTP. Pour cela nous allons répondre à plusieurs questions.

2) Exercices

1. Adresse privée statique et dynamique

Une adresse IP privée statique est une adresse configurée manuellement sur un poste. Elle reste fixe dans le temps, ce qui la rend adaptée aux serveurs ou aux équipements qui doivent être joignables en permanence. À l'inverse, une adresse IP privée dynamique est attribuée automatiquement par un serveur DHCP. Elle peut changer selon les connexions ou après expiration du bail, ce qui facilite la gestion du réseau.

2. Rôles d'un serveur DHCP

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sert à :


- Attribuer automatiquement des adresses IP
- Fournir les paramètres réseau : Masque de sous-réseau, passerelle par défaut et serveur DNS
- Gérer les adresses disponibles (pool)
- Éviter les conflits d'adresses IP

3. Débranchement réseau


On va se débrancher du réseau pour ne plus pouvoir contacter le serveur DHCP.

4. Installation du rôle DHCP


Pour faire cela il faut aller dans le panneau de configuration :



Ensuite on clique sur :




Puis on clique sur :




Après ça on sélectionne
et on clique sur Suivant.



Après cela il faudra aller dans VMware, Settings, Hardware, CD et cocher Connected puis indiquer l'ISO avec Browse. Lorsque c'est fait l'assistant se lancera comme ceci :




Lorsque le DHCP est installé, il faut aller dans Outils d'administration puis DHCP :



Nous allons ajouter une nouvelle étendue en cliquant sur le l'icône qui ressemble à un livre vert.

On utilise cette configuration :



Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 58 . 10

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 58 . 100

Un masque de sous-réseau définit le nombre de bits d'une adresse IP à utiliser pour les ID de réseau/sous-réseau, ainsi que le nombre de bits à utiliser pour l'ID d'hôte. Vous pouvez spécifier le masque de sous-réseau en terme de longueur ou comme une adresse IP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0


< Précédent Suivant > Annuler

Pour le reste on peut ignorer, puis on termine la configuration, notre première étendue a été créée.

5. Test de l'attribution d'adresse à un poste client

Pour cela il faut aller dans VM, Settings.

Network Adapter et on modifie avec LAN, on va ajouter un LAN Segment nommé « Mon_Reseau ».



Ensuite on sélectionne



Ensuite on va ouvrir une VM Windows XP puis faire la même chose qu'ici.

Lorsque c'est fait on utilise Windows XP, on va sur le CMD et on tape la commande `ipconfig /renew`

A partir d'ici je n'arrive pas à faire le lien entre le poste client et hôte, donc je m'arrête ici.

3) Conclusion

En conclusion ce TP m'a permis de comprendre le rôle qu'à le serveur DHCP sur les communications entre plusieurs postes.