



# LieferMax

## Tourenexport bezogene Einstellungen:

### Stammdaten

#### 1. Tourenstamm:

Deaktivierung des Drucks für Lieferscheine und Ladescheine:

The screenshot shows the 'Touren' (Trips) configuration window. In the main area, there are several sections of settings:

- keine Rückerfassungspflicht für Lieferscheine:**  (unchecked)
- keine Rückerfassungspflicht für Ladescheine:**  (checked)
- Differenzenabwicklung:**
- Ladeschein Fahrer** section:
  - Andruck Lieferpositionen:**
  - Ladeschein mit Gewichtsangabe:**  (checked)
  - Palettenangabe:**
  - Andruck Gebindesummen:**
  - Andruck Gesamt-Gebindesummen:**
- Andruck Lieferpositionen vorl. Ladeschein:**
- NVE Erfassung im Warenausgang:**
- FIS - Tourendefinitionen** section:
  - Erfassung der Tourenkosten:**
  - Rüstzeit in Minuten:**
  - Durchschnittliche Kilometer pro Fahrt:**
  - Fahrzeit pro Kilometer in Minuten:**
- Lieferant für Bestellegenerierung:**
- Keine Toureneinzahlungen buchen:**
- Kein LS-Druck in Tourendispo:**  **Kein Andruck der Ladepapiere:**

At the bottom, there are tabs: Allgemein, Allgemein II, Export (which is selected), Block, Texte, Absatzstätten.

#### 2. Variable Texte in der Schnittstelle:

Extras\Schnittstellen\Einstellungen\Variable Texte für den Export

The screenshot shows the 'Variable Texte für den Export' (Variable Texts for the Interface) configuration window. It includes search and filter options at the top:

Schnellsuche: \_\_\_\_\_ Bereich:  im sortierten Feld  in allen Feldern Art:  Positionieren  Filtern


Below is a table with columns: SNO, System, Kurzbezeichnung / Code, Bezeichnung lang.

SNO	System	Kurzbezeichnung / Code	Bezeichnung lang
2	Liefermax	STORNO	Lösch-/Stornogründe für Aufträge
3	Liefermax	AENDMEN	Gründe für Retouren, Mengenänderungen, Löschung

Hier können Sie div. Texte anlegen und der Schnittstelle zur Verfügung stellen.

#### 3. Fahrerverkaufssystem:

Extras\Schnittstellen\Fahrerverkaufssysteme



Hier finden Sie alle ausgetauschten Daten (Export/Import).

Bei den Kopftexte aus den Aufträgen werden alle Texte mit dem Kennzeichen „LA“ (Ladeliste Fahrer) und „LS“ (Lieferschein) übertragen.

- LA-Texte werden auf dem MDE angezeigt
- LS-Texte werden auf dem MDE angezeigt und auf dem MDE-Beleg angedruckt

#### 4. Planerjob

Neben dem manuellen Import kann auch ein Planerjob eingerichtet werden. Der Job ist in der Produktivumgebung bereits vorhanden, **aber noch nicht aktiviert.**

Einstellungen des Jobs:

- Täglich ab 13:00 Uhr
- Wiederholung im 60-Minuten-Takt

Firma Liefermax empfiehlt den import manuell.

In Verbindung mit Liefermax-Check sowieso.