MANUALE TOOL GESTIONE RIFIUTI

PREMESSA

L'obiettivo principale del Tool GESTIONE RIFIUTI è azzerare eventuali errori di gestione prima che vengano registrati sul registro rifiuti RENTRI.
Il tool è stato creato in maniera personalizzata in base ai dati forniti e in modo semplice ed elementare per poter essere compatibile con la versione 2007 di Excel.
Questo ha causato l'impossibilità di applicare funzioni e formule più complesse, e la scelta di evitare la protezione sui fogli e il blocco sulle celle contenenti formule, pertanto bisogna prestare molta attenzione nell'evitare modifiche accidentali che porterebbero alla rottura delle automazioni presenti nel tool.
Il tool permette di eseguire solo operazioni autorizzate: Autorizzazione Trasporto e Autorizzazione Impianto *(in base alle nuove modifiche che vi verranno autorizzate a breve).*
Il tool prevede alcuni ALERT che indicano che c'è qualcosa che non va nell'operazione che si vuole eseguire e blocchi in caso di movimenti errati *(esempio: se si vuole scaricare un quantitativo maggiore della giacenza o eseguire un'operazione non autorizzata)*. Inoltre, in caso di modifiche accidentali che provocano discordanza tra i dati dei vari fogli automatizzati ci sono avvisi di ERRORE (se vengono visualizzati non proseguire e individuare immediatamente l'errore e/o la rettifica accidentale).
Nel tool sono presenti alcune note e commenti che suggeriscono e aiutano nella funzione di alcune operazioni.
All'interno di ogni foglio, per velocizzare il lavoro e i movimenti, nella parte superiore ci sono alcuni pulsanti che, cliccandoci sopra, ti portano direttamente nel foglio indicato.
Importante: nelle schede di carico, scarico e lavorazione inserire sempre le quantità in kg e non utilizzare mai valori negativi, punti, virgole e segni +/- (il tool è creato per riconoscere in automatico le operazioni di Carico o Scarico).
In tutti i fogli lavorazione e lettura c'è la possibilità (consigliata) una volta registrata ufficialmente l'operazione, di inserire manualmente il **numero di registro RENTRI.** Questo permette di tenere tutte le operazioni sotto controllo ed evitare di dimenticare di registrare ufficialmente l'operazione sul registro RENTRI.

PASSAGGI INIZIALI

Configurazione iniziale e sicurezza

Prima di utilizzare il file, per una corretta esecuzione del tool è necessario completare i seguenti passaggi e configurare la gestione della sicurezza per evitare malfunzionamenti delle macro e dei controlli ActiveX:

1. **Sblocco del File (Windows):** Clic con il tasto destro sul file .xlsm → *Proprietà* → scheda *Generale* → in basso su Sicurezza spuntare **Sblocca** → *Applica* e *OK*.
2. **Abilitazione Contenuto:** All'apertura del file, cliccare sul pulsante **Abilita contenuto** sulla barra gialla di avviso.
3. **Impostazioni Centro di Protezione (Excel):**
    - Per evitare di dover abilitare manualmente le macro ogni volta: andare su *File → Opzioni → Centro protezione → Impostazioni Centro di protezione*.
    - **Impostazioni macro:** Selezionare *"Disabilita tutte le macro con notifica"*.
    - **Impostazioni ActiveX:** Selezionare *"Avvisa prima di abilitare tutti i controlli con restrizioni minime"*.

Regole generali di inserimento

- **Formato Quantità:** Inserire le quantità **sempre in kg** e utilizzare **solo numeri interi positivi**. Non usare mai valori negativi, punti, virgole o segni (+ / –).
- **Attenzione alle formule:** I fogli e le celle non sono protetti per garantire la compatibilità con Excel 2007. Evitare modifiche accidentali nelle zone automatiche per non interrompere le automazioni.
- **Numero Registro RENTRI:** Dopo aver registrato l'operazione sul registro RENTRI ufficiale, si raccomanda di inserire manualmente il numero di registro RENTRI generato nella colonna dedicata presente nei fogli di lavoro e lettura.
- **Salvataggio:** Effettuare regolarmente copie di backup del file (es. a fine giornata).

STRUTTURA
Il tool è composto principalmente da due parti, la prima obbligatoria (Gestione Operativa e Giacenze) e la seconda facoltativa (Gestione Interna e Consultazione).
La prima parte "obbligatoria" è essenziale per la gestione dei rifiuti, e comprende i movimenti di carico, scarico, lavorazione ed elaborazione delle giacenze. In questa parte vi sono i fogli giacenza, gestione carico, scarico e lavorazione, i fogli lettura movimenti e il foglio "inizio anno" *(che eccezionalmente si trova in fondo, in quanto dovrà essere utilizzato una sola volta per inserire le giacenze di inizio anno).*
Il tool viene suddiviso in 4 fogli per il carico, scarico e lavorazione, e in 4 sotto registri denominati per facilitare l'uso e la lettura dei singoli dati, e un foglio Giacenze che riassume tutti i dati dei vari movimenti.
La seconda parte "facoltativa", ovvero che non influisce con l'elaborazione dei dati che generano i movimenti e le giacenze dei rifiuti, comprende 5 fogli che aiutano la gestione interna del lavoro con dati interni e info utili e può essere usata a discrezione di chi lo utilizza.

Il tool è composto da:

- 1 foglio HOME
- 1 foglio GIACENZE
- 4 fogli GESTIONE CARICO, SCARICO e LAVORAZIONE
- 4 fogli LETTURA MOVIMENTI rifiuti suddivisi per EER
- 1 foglio gestione interna RAME/OTTONE
- 1 foglio RT PRIVATI
- 1 foglio SMALTIMENTO
- 1 foglio VARIAZIONI REGISTRO
- 1 foglio ANAGRAFICA
- 2 fogli EER
- 1 foglio INIZIO ANNO
- 1 foglio MANUALE D'USO

SPIEGAZIONE PER L'UTILIZZO

Parte Obbligatoria (Gestione Operativa e Giacenze)

HOME
Pagina iniziale con pulsanti di navigazione rapida e collegamenti a link utili.

GIACENZE
Foglio di sola lettura. Si aggiorna automaticamente ogni volta che viene registrata un'operazione di carico, scarico e lavorazione. La sua funzione principale è mostrare tutte le giacenze attuali aggiornate dopo ogni movimento e i totali suddivisi nei 4 sotto-registri. In caso di incongruenze, mostra un avviso di errore.

INIZIO ANNO
Da utilizzare solo ed esclusivamente una sola volta a inizio anno. Inserire manualmente nella colonna F (parte bianca) le quantità in giacenza al 31/12 dell'anno precedente.
Si trova eccezionalmente alla fine proprio perché verrà utilizzato una sola volta.

GESTIONE CARICO, SCARICO E LAVORAZIONE
La gestione dei carichi, scarichi e lavorazione interna dei rifiuti viene suddivisa in 4 fogli:

1. VFU Presi in carico
2. Lavorazione 160104
3. Lavorazione 160106
4. Operazioni di Carico (rifiuti ricevuti da terzi e produzione interna), Scarico e Lavorazione interna

1. VFU PRESI IN CARICO

Questo foglio non svolge la funzione di "presa in carico" dei VFU, ma va a considerare solo l'aspetto della gestione dei VFU presi in carico come RIFIUTO in ENTRATA.
Riquadro nero = INSERIMENTO DATI (celle B5, C5, D5, E5).
Legenda:

- **N° P i C**: Numero Presa in Carico (numero interno aziendale);
- **Data**: Inserire la data della Presa in Carico del veicolo;
- **Rentri**: Inserire 0 (zero) durante la registrazione della Presa in Carico su questo foglio, e successivamente, dopo aver caricato il VFU sul registro RENTRI, nella colonna D, inserire manualmente il numero del registro RENTRI;
- **Peso**: Inserire il peso reale del veicolo (in kg);
- **Cliccare sul pulsante "REGISTRA PRESA IN CARICO"** per caricare l'entrata del veicolo f.u. come rifiuto. In automatico, il rifiuto 160104 verrà caricato nel riquadro sotto, nel foglio Lavorazione 160104 e nel foglio lettura Messa in Sicurezza.

Nella prima parte (zona grigio chiaro, dalla colonna B alla colonna E) i dati vengono caricati automaticamente (pertanto non vanno toccati) ad esclusione della colonna D dove puoi inserire manualmente il numero di registro RENTRI;
***ATTENZIONE**: Qualsiasi rettifica manuale nei campi automatici (colonna B, C, D, E) non viene riportata nei fogli Lavorazione 160104 e Messa in Sicurezza, pertanto la rettifica dovrà avvenire manualmente anche negli altri fogli.*
In questo foglio, puoi inserire manualmente se il veicolo è stato (SI o NO) bonificato e/o demolito, per avere un quadro completo della situazione parco veicoli.
Alert ti segnala (se non avvenuto), l'urgenza di bonificare un veicolo se sono trascorsi 10 giorni dalla Presa in Carico (la normativa prevede 10gg lavorativi, pertanto l'alert te lo segnala prima della scadenza limite).
Nella seconda parte (INSERIMENTO MANUALE) vanno inseriti i dati utili per l'elaborazione MUD.

2. LAVORAZIONE 160104 (Bonifica)
Scheda Lavorazione 160104 rappresenta le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso in entrata, ovvero la bonifica dai liquidi e dai rifiuti pericolosi (sul registro RENTRI l'operazione verrà scaricata come lavorazione interna in R4).

Riquadro nero = INSERIMENTO DATI (utilizzare solo questa sezione per eseguire la lavorazione).
Legenda:

- **Data**: Inserire la data della bonifica;
- **PESO veicoli da bonificare**: Inserire il peso totale dei veicoli (in kg) che si intende bonificare;
- **PRODUZIONE**: Inserire il peso in kg dei rifiuti liquidi e pericolosi prodotti seguendo i codici EER posizionati sopra. Inserire le q.tà solo nelle celle color bianco (celle K11, L11, M11, N11, O11, P11, Q11, R11, S11). La cella U11 (color grigio chiaro) non va assolutamente toccata o sovrascritta. In questa cella viene riportata automaticamente la restante quantità del veicolo già bonificato (ovvero EER 160106).
- **Cliccare sul pulsante "BONIFICA"** per procedere all'operazione di bonifica.

Una volta cliccato il pulsante BONIFICA, contemporaneamente in automatico:

- Nella scheda Lavorazione 160104: il rifiuto 160104 viene scaricato nel riquadro sotto (colonna Lavorazione Interna) e i rifiuti prodotti caricati nell'area NP Nostra Produzione.
- Nella scheda Lavorazione 160106: viene caricato come NP il rifiuto 160106 (trattasi dei veicoli bonificati presenti sul piazzale da smontare e demolire).
- Nei fogli lettura Messa in Sicurezza e Speciali non pericolosi: vengono caricati tutti i rifiuti prodotti, così da poter assegnare successivamente il numero registro RENTRI dopo l'avvenuta registrazione ufficiale.

Se l'operazione è andata a buon fine, verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Nella parte sottostante vi è uno schema che racchiude in tempo reale le quantità totali per ogni EER (Produzione, Scarico e Giacenza attuale). La scheda si aggiorna in automatico e non va toccata o sovrascritta.
Di seguito, vi è un'altra parte (scorrevole) che racchiude tutte le operazioni di bonifica effettuate.

3. LAVORAZIONE 160106 (Demolizione)
Scheda Lavorazione 160106 rappresenta le operazioni di smontaggio, recupero componenti e produzione di rifiuti non pericolosi. In pratica qui avviene il passaggio da veicolo bonificato ma ancora integro (presente sul piazzale) alla demolizione definitiva e passaggio a EER 160106 inteso come pacco ferro leggero (questa operazione sul registro RENTRI verrà scaricata come lavorazione interna in R4).

Riquadro nero = INSERIMENTO DATI (utilizzare solo questa sezione per eseguire la lavorazione).
Legenda:

- **Data**: Inserire la data della bonifica;
- **Q.tà lavorate**: Inserire il peso totale (in kg) dei veicoli EER 160106 che si intende demolire definitivamente;
- **PRODUZIONE**: Inserire il peso in kg dei rifiuti non pericolosi prodotti seguendo i codici EER posizionati sopra. Inserire le q.tà solo nelle celle color bianco (celle I11, J11, K11, L11, M11, N11, O11, P11, Q11, R11, S11, T11, V11).
- **Cliccare sul pulsante "DEMOLIZIONE"** per procedere all'operazione.

Quando viene inserito il peso da lavorare (cella D11), nel riquadro nero compare un alert "ATTENZIONE" che indica le quantità rimanenti da caricare per completare l'operazione di demolizione. Si aggiorna in automatico man mano che vengono caricati i rifiuti prodotti.
Se per errore di inserimento quantità prodotte si va oltre la quantità in lavorazione, compare un alert "ERRORE" di colore rosso con le quantità da correggere.
In entrambi i casi, finché viene visualizzato l'alert, non sarà possibile proseguire con la lavorazione.
Gli alert scompaiono quando le quantità in produzione coincidono con le quantità lavorate.

Una volta cliccato il pulsante DEMOLIZIONE, contemporaneamente in automatico:

- Nella scheda Lavorazione 160106: il rifiuto 160106 (inteso come veicolo bonificato) viene scaricato nel riquadro sotto (colonna Lavorazione Interna) e i rifiuti prodotti caricati nell'area NP Nostra Produzione.
- Nel foglio lettura Speciali non pericolosi: vengono scaricati e caricati tutti i rifiuti prodotti, così da poter assegnare successivamente il numero registro RENTRI dopo l'avvenuta registrazione ufficiale.

Se l'operazione è andata a buon fine, verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Nella parte sottostante vi è uno schema che racchiude in tempo reale le quantità totali per ogni EER (Produzione, Ricevuto da Terzi, Scarico e Giacenza attuale). La scheda si aggiorna in automatico e non va toccata o sovrascritta.
Di seguito, vi è un'altra parte (scorrevole) che racchiude tutte le operazioni di demolizione effettuate.

4. OPERAZIONI DI CARICO (rifiuti ricevuti da terzi e produzione interna), SCARICO e LAVORAZIONE INTERNA

Questo foglio ha la funzione di inserire tutte le operazioni di carico dei rifiuti Ricevuti da Terzi, carico dei rifiuti di Produzione Interna, tutti gli Scarichi e gli scarichi lavorazione interna (escluse le lavorazioni 160104 e 160106).
Riquadro verde = INSERIMENTO DATI.
Legenda:

- **Data**: inserire la data reale dell'operazione;
- **Codice EER:** inserire il codice EER senza punti e/o asterischi;
- **Movimento**: scegliere il tipo di movimento dal menu a tendina;
- **Quantità kg**: Inserire il peso;
- **Cliccare sul pulsante "CONFERMA"** per convalidare l'operazione.

Inserire la data reale dell'operazione.
Inserire il codice EER. Una volta scritto il codice EER nel riquadro verde verrà visualizzata la sezione del sotto registro dove verrà registrata l'operazione e la denominazione completa del rifiuto. Contemporaneamente (sulla destra), verrà visualizzato un riquadro color lilla che riporta lo stato del rifiuto selezionato prima della registrazione, così da avere tutte le quantità di riferimento aggiornate e sotto controllo. Lo schema riporta i totali di tutte le operazioni già registrate (Produzione, Ricevuto da Terzi, Lavorazione, Consegnato a Terzi e la Giacenza attuale).
Unica eccezione riguarda EER 160106, che per una migliore gestione delle fasi di trattamento viene diviso in **160106** e **160106_Pacchi** *(deve essere scritto in questo modo).* Il primo 160106 riguarda i veicoli f.u. bonificati, presenti sul piazzale e in attesa di essere lavorati. Il secondo 160106_Pacchi riguarda i veicoli f.u. già lavorati e ridotti in scocche (ferro leggero in pacchi).
Scegliere il Movimento da attribuire. Cliccare sulla cella E17 e scegliere dal menu a tendina l'operazione da eseguire. Il menu fa selezionare solo le operazioni autorizzate per il codice EER selezionato.
Scrivere il peso in kg (non utilizzare punti, virgole o segni +/-, il tool identifica in automatico il valore in base al movimento scelto).
Importante: se non vengono compilati tutti i campi sopra riportati, l'operazione non potrà essere confermata.
Infine, cliccare su CONFERMA per convalidare l'operazione.

Se l'operazione è andata a buon fine, verrà visualizzato un messaggio di conferma.

In fondo alla pagina vi sono i pulsanti con tutti i codici EER che permettono di raggiungere la loro posizione nei fogli lettura, così da visualizzare immediatamente l'operazione appena confermata.

FOGLI LETTURA MOVIMENTI

Di seguito vi sono 4 fogli LETTURA MOVIMENTI suddivisi per sotto-registri (in base alle aree e fasi di lavoro). Questi fogli servono esclusivamente per la consultazione di tutti i movimenti per ogni singolo codice EER.
Si generano in automatico pertanto non devono essere compilati, modificati e/o sovrascritti.
L'unica operazione consentita è l'inserimento manuale del Numero di Registro RENTRI nella colonna gialla *(consigliato per tenere tutte le operazioni sotto controllo così da evitare dimenticanze nella registrazione ufficiale sul registro RENTRI).*
Nella parte superiore di ogni foglio, vi è la specifica per ogni codice EER e uno schema che riassume i totali dei quantitativi prodotti, ricevuti da terzi, lavorati, consegnati a terzi e le giacenze attuali.
I fogli lettura vengono suddivisi in:

1. Messa in Sicurezza
2. Speciali non pericolosi
3. Ricevuto da Terzi
4. Interno

1. Messa in Sicurezza

Riporta tutti i codici EER riferiti alle prime fasi di gestione dei veicoli fuori uso, dall'entrata in impianto come EER 160104* alle operazioni di bonifica (messa in sicurezza).

2. Speciali non pericolosi

Riporta tutti i codici EER riferiti alle fasi di smontaggio, recupero componenti e produzione di rifiuti speciali non pericolosi. Il foglio comprende anche i ricambi (utile per l'elaborazione del MUD).

3. Ricevuto da Terzi

Riporta tutti i codici EER riferiti ai rifiuti Ricevuti da Terzi.

4. Interno

Riporta tutti i codici EER riferiti ai rifiuti di Produzione Interna.

Gestione degli Errori e Pulsante RESET:

Il pulsante RESET va utilizzato esclusivamente in casi eccezionali, ovvero se ci si accorge dopo aver cliccato il pulsante bonifica o demolizione, di aver caricato erroneamente le quantità nel riquadro nero.
Nei fogli *Lavorazione 160104* e *160106*, il pulsante **RESET** annulla solo l'ultima operazione effettuata **in quel foglio**. I dati inviati agli altri fogli collegati (es. fogli Lettura) devono essere **cancellati manualmente** con la massima attenzione per non creare incongruenze nelle giacenze.
Reset scheda lavorazione 160104 - Importante: per i dati inviati nella scheda lavorazione 160106 e nei fogli lettura (Messa in Sicurezza e Speciali non pericolosi) bisogna cancellare manualmente tutti i movimenti generati.
Reset scheda lavorazione 160106 - Importante: per i dati inviati nel foglio lettura (Speciali non pericolosi) bisogna cancellare manualmente tutti i movimenti generati.
Al termine di questa operazione, assicurarsi che nei fogli Giacenza, Lavorazione e Lettura non vi siano avvisi di ERRORE.
Si consiglia sempre, prima di cliccare il pulsante BONIFICA e DEMOLIZIONE, di prestare molta attenzione nelle quantità che si vogliono caricare o scaricare.

Parte Facoltativa (Gestione Interna e Consultazione)

Da questo punto in poi inizia la seconda parte "facoltativa", può essere usata a discrezione di chi lo utilizza in quanto non influisce con l'elaborazione dei dati che generano i movimenti e le giacenze dei rifiuti.
Come già specificato in precedenza, fa eccezione solo il foglio "INIZIO ANNO" fondamentale per inserire le giacenze di inizio anno.

Rame / Ottone
Questo foglio serve ad avere una distinzione netta e separata tra le quantità di Rame e di Ottone, utile per avere la giacenza istantanea separata tra i due rifiuti che hanno lo stesso codice EER, sia in caso di cessione separata tra i due rifiuti e/o in caso di specifica richiesta da parte degli organi di controllo.
Le quantità vanno caricate e scaricate manualmente (solo sulla zona bianca). Non è collegato con gli altri fogli lavoro.
Importante: non sovrascrivere sulla zona grigia (contiene calcoli automatici).

RT Privati
Utilizzandolo si può avere un quadro completo ed istantaneo dei rifiuti conferiti dai privati e dei loro limiti.
E' possibile inserire la data dell'ultima ricevuta emessa, la data dell'ultimo scarico, gli importi e le quantità non inserite nelle ricevute per superamento limiti.
Va compilato manualmente. Non è collegato con gli altri fogli lavoro.
Questo foglio, data la sua "particolarità" può essere nascosto o mostrato digitando **Ctrl + Shift + X**.

Smaltimento
Questa funzione serve a monitorare i tempi di scadenza/giacenza (limite 12 mesi) dei rifiuti non commercializzabili destinati a smaltimento o recupero *(viene usata la parola smaltimento per distinguerli facilmente dai rifiuti commercializzabili)*.
E' diviso in due sezioni, una per i rifiuti provenienti dall'impianto e l'altra per i rifiuti provenienti dall'attività di autodemolizione.
Inserendo la data di scadenza (ovvero il giorno limite entro cui effettuare lo scarico), in automatico conteggia i giorni rimanenti entro cui è possibile effettuare l'operazione di scarico per rimanere nei limiti di legge. Man mano che la scadenza si avvicina, i giorni alla scadenza cambiano colore.
Se invece si vuole tenere sotto controllo il tempo limite partendo dall'ultimo carico non ancora scaricato (limite 12 mesi), si può inserire la data nella colonna "ultimo carico non scaricato" e inserire come scadenza il tempo limite dei 12 mesi. Inoltre, è possibile aggiungere la ditta da contattare per le operazioni di scarico di questi rifiuti.

Anagrafica
Questa funzione consente l'archivio dei dati anagrafici dei Produttori, Trasportatori, Destinatari e Intermediari con cui si hanno rapporti di lavoro, dati utili e necessari per la compilazione dei formulari e del registro RENTRI.
Per **inserire un nuovo record**, cliccare su qualsiasi cella sotto riga 12 e cliccare su Modulo in alto a sinistra (barra accesso rapido). Si aprirà una scheda color grigio, cliccare su nuovo e inserire i dati anagrafici. Cliccare su chiudi per terminare l'inserimento dati.
Dal menu a tendina della cella B11 (Ragione sociale) è possibile mettere l'archivio in ordine alfabetico (cliccando su ordina dalla A alla Z).
Dai menu a tendina presenti in ogni riga inserita è possibile scegliere la Tipologia Attività e la Tipologia Impianto.
Da **Ricerca** (cella D5) scrivendo il nome *(anche non completo)* e cliccando su invio, nella scheda sottostante verranno visualizzati tutti i dati dell'operatore ricercato (se vi sono più operatori con nomi simili verranno visualizzati).

EER Autorizzati
Questo schema permette di visualizzare tutti i codici EER autorizzati e le loro caratteristiche (si precisa che sono stati inseriti anche i codici che verranno autorizzati a breve).
Nella sezione Autorizzazioni è visibile se il codice EER è autorizzato in impianto come Produzione e/o Ricevuto da Terzi, e se è autorizzato al Trasporto (Albo Gestori Ambientali).
Nella sezione Separazioni Registro viene indicato il sotto registro utilizzato in questo tool per semplificare l'utilizzo e la gestione dei rifiuti.

Assegnazione EER
Questo schema è puramente informativo. La sua funzione è quella di aiutare e dare indicazioni nell'assegnazione del codice EER da utilizzare per i rifiuti ricevuti da terzi, in base alla tipologia del rifiuto e della sua origine, laddove non vi sono le analisi chimiche che attestano il codice EER da utilizzare.

Variazioni registro RENTRI

Le variazioni sul Registro RENTRI in questo tool devono essere eseguite manualmente, direttamente sull'operazione originaria **Rettificata** o **Annullata**, sia nelle schede di lavorazione che nei fogli lettura (senza modificare le giacenze), prestando molta attenzione.

NOTE FINALI

E' possibile personalizzare il tool nei colori utilizzati.
Si raccomanda di cliccare su Salva dopo ogni operazione.
Si consiglia di salvare sempre una copia di backup a fine giornata o a intervalli molto brevi.