

E C O M E X P E R T S

Manual de usuario

Para quien está en el mostrador: vender, cobrar y entregar

Versión 1.0.0 · septiembre de 2026

EcomTPV es un Sistema Informático de Facturación conforme al Real Decreto 1007/2023 y a la Orden HAC/1177/2024.

PARTE 3

Manual de usuario

Esta parte es para quien está en el mostrador. No hace falta saber nada de facturación electrónica: el programa se encarga. Aquí solo se explica cómo se vende, cómo se cobra y cómo se le entrega el papel al cliente.

Entrar y salir

Al abrir el programa pide el usuario y su PIN. Cada persona tiene el suyo, y no es una formalidad: **el programa apunta quién ha hecho cada cosa**. Al terminar el turno se pulsa **Salir**, para que la siguiente venta salga a nombre de quien la haga.

SI EL PIN FALLA VARIAS VECES

El usuario se bloquea durante unos minutos. Es a propósito: evita que alguien pruebe PIN a ciegas mientras el mostrador está solo. Si pasa de verdad, lo desbloquea el administrador desde Ajustes → Usuarios.

Vender

Tres formas de meter un artículo

- 1 Con el lector de códigos de barras.** Se dispara sobre la etiqueta y el artículo entra solo. No hay que pulsar nada antes: basta con que la pantalla de venta esté delante.
- 2 Escribiendo en el buscador.** Se teclea parte del nombre o la referencia y se pulsa el resultado.
- 3 Con la botonera.** Se pulsa una familia para entrar en ella, y dentro se pulsa el artículo. El botón **TODOS** vuelve a la raíz.

The screenshot shows the EcomTPV POS interface. At the top, there's a navigation bar with the EcomTPV logo and various menu items: Caja TPV1 · serie TPV1, AEAT al día, Administrador, Pedidos, Devolver, Anular, Vales, Caja, Catálogo, Tienda, Ajustes, and Salir. Below this, the 'ARTÍCULOS' section is titled 'Todo el catálogo' and features a search bar with the placeholder 'Escanea el código de barras o escribe el nombre...'. A row of category buttons includes 'Todo el catálogo', Ropa, Calzado, Complementos, Libros, Bebidas, and Varios. The main catalog area displays eight items in a grid, each with a placeholder image, name, price, and a '+' button to add to the cart. The items are: Camiseta algodón M (19,95 €), Camiseta algodón L (19,95 €), Pantalón vaquero 42 (49,90 €), Sudadera con capucha M (34,50 €), Chaqueta entretiempo L (79,00 €), Zapatilla deportiva 42 (59,95 €), Zapatilla deportiva 40 (59,95 €), and Bota de piel 41 (89,90 €). At the bottom of the catalog, it says 'Página 1 de 3 · 19 artículo(s)'. On the right, the 'Pedido actual' section shows a list of 4 items: Camiseta algodón M (19,95 €), Camiseta algodón L (19,95 €), Pantalón vaquero 42 (49,90 €), and Sudadera con capucha M (34,50 €). Below the items, it shows the 'Base imponible' (102,73 €) and 'IVA' (21,57 €), resulting in a 'Total' of 124,30 €. There are buttons for 'Vale o cupón', 'Cobrar después', 'Factura con NIF', 'Aparcar', and a large orange 'COBRAR · F12' button.

Dentro de una familia. El botón «*TODOS*» vuelve a la raíz.

Tallas y colores

Si un artículo tiene variantes, al pulsarlo **no se añade**: se abre un cuadro para elegir las. Se pulsa la talla, se pulsa el color, y el cuadro enseña la foto y el precio de esa combinación concreta antes de aceptar.

The screenshot shows a variant selection dialog for the item 'Camiseta algodón M'. The dialog has a title 'Camiseta algodón M' and a subtitle 'Elige la variante'. Below the subtitle, it says 'VARIANTES'. The main area of the dialog is empty, intended for displaying the selected variant's photo and price. At the bottom left, it says 'Elige una variante.'. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'AÑADIR'.


El selector de variantes.

LAS COMBINACIONES QUE NO EXISTEN NO SE PUEDEN PULSAR

Si de la camiseta roja no hay talla L, el botón de la L se apaga al elegir el rojo. Así no se puede vender algo que no está en el almacén.

Cambiar lo que ya está en el ticket

Se pulsa la línea y luego uno de los botones de abajo:


BOTÓN	QUÉ HACE
	Quita una unidad.
	Añade una unidad.
	Abre un teclado grande para escribir la cantidad exacta. Sirve para pesos y para cantidades altas.
	Borra la línea entera.


SE PUEDE CORREGIR TODO LO QUE SE QUIERA... ANTES DE COBRAR

Mientras el ticket está en pantalla, no existe: no hay factura, no hay número y no hay registro. En cuanto se pulsa COBRAR, la factura se expide y ya no se puede tocar —a partir de ahí, corregir significa emitir una rectificativa.

Aparcar una venta y recuperarla

El cliente que lleva veinte artículos se ha dejado la cartera en el coche y detrás hay cuatro personas esperando. Se pulsa , se le pone una nota para reconocerla («el de la moto», «mesa 4») y el programa da un **código de dos letras** que se le canta al cliente.

Para recuperarla:  **con el ticket vacío**. Sale la lista y se toca la que sea.



Las aparcadas, con su importe y su nota.

Aparcar no expide nada. No hay número de factura, ni huella, ni registro que remitir: es una lista de la compra guardada en un fichero. La factura se expide al cobrar, con la fecha y la hora de ese momento. Si aparcar diera número, cada venta abandonada dejaría un hueco en la serie — y los huecos hay que explicarlos.

Si al recuperar una había algo en pantalla, **eso se aparca solo**: no se pierde por descuido. Y recuperar la **saca** de la lista, para que otra caja no pueda cobrarla otra vez.

Descuento sobre el total

Descuento sobre el total pide un porcentaje y lo **reparte por todas las líneas**. Hace falta el permiso «descuento libre».

Se reparte por líneas y no se resta del total a propósito: el desglose por tipo impositivo tiene que seguir cuadrando. Un descuento restado del total dejaría una base imponible que no se corresponde con la cuota, y eso en un registro de facturación es un error. Con un 10 % sobre un ticket que lleva IVA al 21 y al 10, cada línea baja su 10 %: las dos bases bajan lo suyo y las dos cuotas también.

Cobrar

Se pulsa **COBRAR** o la tecla **F12**.

The screenshot displays the EcomTPV payment interface. On the left, a receipt summary shows: 'TOTAL DE LA VENTA' at 42,35 €, 'QUEDA POR COBRAR' at 42,35 €, and 'SIN CAMBIO' at 0,00 €. Below this, the 'FORMA DE PAGO' section includes buttons for 'Efectivo', 'Tarjeta', 'Bizum', 'Transferencia', and 'Vale'. The 'COBROS DE ESTA VENTA' section shows 'Todavía no se ha cobrado nada.' On the right, a large numeric keypad is visible, with buttons for 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, and 'EXACTO'. The keypad also includes digits 1-9, a decimal point, and a zero. At the bottom of the keypad are buttons for 'AÑADIR COBRO', 'TERMINAR (Intro)', and 'Cancelar (Esc)'.

La ventana de cobro, con el teclado grande y el cálculo del cambio.

- **Efectivo:** se teclea lo que entrega el cliente y el programa calcula el cambio. Hay botones de billetes para ir más rápido.
- **Tarjeta:** se pulsa y ya está; se puede anotar la referencia del datáfono.
- **Mixto:** parte en efectivo y parte en tarjeta.

Ticket o factura completa

De normal se emite un **ticket**, que legalmente es una *factura simplificada* y vale para casi todo. Si el cliente pide factura con su NIF, se pulsa **Factura con NIF** antes de cobrar y se rellenan sus datos.

En una factura completa el destinatario es obligatorio: va dentro del registro que se remite a la AEAT.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

SE IDENTIFICA CON

NIF español ▾

NIF

CÓMO SE DECLARA

Venta normal (sujeta y no exenta) ▾

Lo habitual. Se repercute el impuesto de la tienda.

Cancelar Aceptar

Los datos del destinatario.

Si el cliente es extranjero

Un cliente de fuera de España **no tiene NIF español**. En «Se identifica con» hay que elegir lo que corresponda —pasaporte, NIF-IVA europeo, documento de su país— y poner su código de país de dos letras.

POR QUÉ ESTO IMPORTA

El campo del NIF lo comprueba Hacienda contra el censo español. Meter ahí un pasaporte hace que **rechacen la factura**, y el rechazo llega después de haber consumido el número. Se tarda lo mismo en ponerlo bien.

«Cómo se declara»

Debajo hay una lista que casi siempre se deja como está: *Venta normal*. Solo se cambia en casos concretos, y el propio programa explica cada uno debajo de la lista.

CUÁNDO	QUÉ ELEGIR
Venta corriente	Venta normal. Es el 99 % de los días.
El cliente se lleva la mercancía fuera de la Unión Europea	Exportación exenta. Incluye Canarias, Ceuta y Melilla.
Empresa de otro país de la UE con su NIF-IVA	Entrega intracomunitaria exenta.
Turista de fuera de la UE que quiere la devolución	Régimen de viajeros.

SI ELIGES UNA EXENCIÓN, EL PRECIO BAJA

Una venta exenta no lleva impuesto, así que el total cambia. El programa avisa y pide confirmación antes de emitir, diciendo cuánto era antes y cuánto es ahora. Si ya se ha cobrado de más, hay que devolver la diferencia.

El **régimen de viajeros es la excepción**: ahí el turista **sí paga el impuesto**. La devolución se la dan después, en la aduana, con el documento sellado. Es el error más habitual del «tax free».

Entregar el documento

Al terminar de cobrar sale sola la ventana de entrega, con el QR grande y el total.

TPV1-000128
124,30 €
Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT



ENTREGAR POR

Impresora de tickets
(sin configurar)

Impresora A4
(sin configurar)

Guardar en carpeta

Mostrar QR en pantalla

Impresora Bluetooth

WhatsApp
(sin configurar)

Correo electrónico
(sin configurar)

Terminar

Cómo se le da la factura al cliente.

El botón **en verde con una estrella** es el que corresponde a ese documento según lo que haya configurado el administrador —lo normal es la impresora térmica para tickets y la de folios para facturas completas—. Los demás siguen disponibles: el día que la de folios se queda sin papel, se saca por donde sea.

CANAL	PARA QUÉ
Impresora de tickets	El rollo de siempre. Funciona sin internet.
Impresora A4	Factura en folio, para empresas. Funciona sin internet.
Correo	Se pide el correo del cliente y se le manda.
WhatsApp	Se pide el teléfono. Necesita el servicio configurado. Manda el PDF , no un enlace.
Bluetooth	Impresora portátil emparejada con Windows.
QR en pantalla	El cliente lo escanea y se lleva su factura. Sin papel.
Fichero	Se guarda en disco o en una carpeta de red.

Cuidado con «en cola» en WhatsApp

El servicio de mensajería tiene un **horario de envío**. Fuera de él acepta el documento pero **no lo manda todavía**: lo deja en cola y sale en cuanto se abre el horario.

Cuando eso pasa, la pantalla lo dice en rojo:


TODAVÍA NO HA SALIDO. En cola para ---0111. El servicio de WhatsApp está fuera de su horario de envío: saldrá en cuanto se abra. NO le digas al cliente que ya lo tiene.

Es importante leerlo. Si sale ese aviso y le dices al cliente «ya se la he mandado», la recibirá al día siguiente y volverá a preguntar. Con el aviso delante, lo que hay que hacerle es **imprimirla** o mandársela por **correo**, que no tiene horario.

Y al revés: cuando pone «**Entregado**» en verde, ha salido de verdad.

Los pedidos de la tienda en línea

Cuando entra un pedido por internet, el botón **Pedidos** de arriba se pone **rojo y parpadea** con la cantidad. Se queda así hasta que alguien abre esa pantalla —aunque se apague la caja: un pedido que entró a las once de la noche sigue avisando por la mañana.



La lista de pedidos de la tienda.

- Se pulsa un pedido para ver su detalle: qué lleva, quién lo pide, dónde va y cómo lo ha pagado.
- Los pedidos se facturan **solos**, cada cinco minutos. No hay que hacer nada.
- La columna de estado dice si ya tiene factura y con qué número.

Atajos de teclado

TECLA	QUÉ HACE
F12	Cobrar.
Esc	Volver al buscador y limpiar la búsqueda.
Intro	En el buscador, añade el primer resultado.

Cuando algo va mal

QUÉ SE VE	QUÉ PASA Y QUÉ HACER
Banda roja arriba: «registros sin remitir»	La caja no puede hablar con Hacienda. Se puede seguir vendiendo: los registros se guardan y se mandan solos al volver la conexión. Si la banda no desaparece en un rato, avisa al administrador.
«No se puede facturar hasta terminar de configurar el TPV»	Falta el NIF, el nombre o el domicilio del obligado. Lo pone el administrador en Ajustes → Obligado.
Un artículo no aparece al buscarlo	El catálogo está desactualizado. Ajustes → PrestaShop → <i>Actualizar productos</i> .
La impresora no saca nada	Comprueba papel y cable. Si sigue, el administrador tiene un botón de prueba en Ajustes.
Falta un botón de la barra	No es un fallo: ese botón no es de tu usuario.

LO ÚNICO QUE NUNCA HAY QUE HACER

No apagues el equipo tirando del cable mientras se está cobrando. La venta y su registro se escriben juntos, en la misma operación, y el programa está hecho para que un corte no deje una factura sin registro. Pero un apagón brusco repetido acaba dañando el disco, y ahí ya no puede ayudar ningún programa.

Dar de alta y cambiar artículos

Llega género nuevo, sube un precio, se acaba una talla. Todo eso se hace desde la propia caja, con el botón **Catálogo** de la barra de arriba.

SI NO VES ESE BOTÓN

Es por una de dos cosas: tu usuario no tiene el permiso «Gestionar catálogo», o el administrador ha apagado la gestión de catálogo en Ajustes. No es un fallo; pídeselo a quien lleve la caja.

Catálogo de la caja
Los cambios se quedan en esta caja: no hay tienda conectada o la subida está apagada.

Artículo nuevo
Familias
Cerrar

BUSCAR

Producto a granel (por peso) ref. GRANEL · Varios · 10 % de impuesto	9,90 €	Editar	Retirar
Artículo varios (precio libre) ref. VARIOS · Varios · 21 % de impuesto	0,00 €	Editar	Retirar
Café molido 250 g ref. CAF-250 · 8412345000206 · Bebidas · 10 % de impuesto · 25 en almacén	4,75 €	Editar	Retirar
Refresco de cola 33 cl ref. REF-33 · 8412345000190 · Bebidas · 10 % de impuesto · 25 en almacén	1,40 €	Editar	Retirar
Agua mineral 1,5 L ref. AGU-15 · 8412345000053 · Bebidas · 10 % de impuesto · 25 en almacén	0,85 €	Editar	Retirar
Novela de bolsillo ref. LIB-NOV · 8412345000183 · Libros · 4 % de impuesto · 25 en almacén · creado en la caja	12,95 €	Editar	Retirar
Libro de recetas ref. LIB-REC · 8412345000046 · Libros · 4 % de impuesto · 25 en almacén · creado en la caja	24,00 €	Editar	Retirar

Sin tienda conectada: los cambios se quedan en esta caja.

Subir cambios a la tienda

El catálogo de la caja. Se busca arriba y se edita con los botones de cada fila.

La lista arranca enseñando **los últimos artículos tocados**, no los cuatro mil: escribe en el buscador para encontrar cualquiera por nombre, referencia o código de barras.

Crear un artículo

- 1 Pulsa **Artículo nuevo**.
- 2 Escribe el **nombre**. Es lo único imprescindible junto al precio.
- 3 Pon la **referencia** si la tienes. Es lo que empareja este artículo con el de la tienda en línea; si la dejas en blanco, se empareja por el código de barras.

- 4 **Dispara el lector** sobre el campo del código de barras: se escribe solo.
- 5 Elige la **familia**, que es dónde saldrá en la botonera.
- 6 Escribe el **precio con impuesto** —el de la etiqueta, el que dice el cliente— y el porcentaje. Debajo aparece la base y la cuota, para comprobarlo de un vistazo.
- 7 Pon las **existencias** si quieres controlarlas. Déjalo vacío si no.
- 8 **Guardar**.

NOMBRE

Camiseta algodón M

REFERENCIA

CAM-M

Es lo que empareja este artículo con el de la tienda en línea. Si se deja en blanco, se empareja por el código de barras.

CÓDIGO DE BARRAS

8412345000015

Lo que lee el lector del mostrador. Puede quedarse vacío.

FAMILIA

Ropa

PRECIO DE VENTA, CON IMPUESTO

19,95

IMPUESTO (%)

21

Base 16,49 € · cuota 3,46 € · total 19,95 €

EXISTENCIAS

25

Déjalo vacío para no controlar el stock de este artículo. Con un número, la caja avisa cuando se acaba.

☒ A la venta

☐ Se vende por peso

☐ El precio se teclea en cada venta

La ficha de un artículo.

EL PRECIO SE TECLEA CON IMPUESTO

Porque es el que está en la etiqueta. Pedirlo sin impuesto obligaría a dividir de cabeza cada vez, y a la tercera se falla. La base se calcula sola y se enseña debajo.

Las dos cosas que el programa no te deja hacer

SI INTENTAS...	PASA ESTO, Y POR QUÉ
Repetir un código de barras	No deja guardar y dice con quién choca. El lector busca por código exacto y se queda con uno: con dos iguales, cobrarías el que no es sin ninguna pista de que ha pasado.
Repetir una referencia	Tampoco. La referencia empareja el artículo con el de la tienda: repetida, dos artículos de la caja acabarían pisándose sobre el mismo producto.

Casillas de abajo

A la venta

Quítala para retirarlo temporalmente sin borrarlo. Sigue en la lista, apagado.

Se vende por peso

Al añadirlo al ticket pide el peso en el teclado grande.

El precio se teclea en cada venta

Para lo que no tiene precio fijo: arreglos, encargos, servicios.

Retirar un artículo


El botón **Retirar** lo saca del catálogo de la caja y pregunta antes. Si hay tienda conectada, allí **se desactiva**, no se borra.

RETIRAR NO TOCA NINGUNA FACTURA

Las facturas ya emitidas guardan dentro su propia descripción y su precio. Retirar el artículo del catálogo no cambia ni una de ellas.

Familias

El botón **Familias** abre la lista. Son los botones grandes de la botonera: sin ellas todo cae en el mismo montón y hay que buscar cada artículo escribiendo.



Familias de la botonera.

Quitar una familia **no borra sus artículos**: se quedan sin familia y se siguen encontrando por el buscador y por el lector.

Cuándo llega el cambio a la tienda

Solo si hay tienda conectada y la subida está encendida. Entonces:

- El cambio se guarda **siempre** en la caja, primero.
- Y se apunta en una cola. **Crear un artículo nunca depende de que haya internet.**
- Cada cinco minutos, la caja sube lo que haya pendiente.
- El pie de la pantalla de catálogo dice cuántos cambios esperan, y hay un botón para subirlos en el momento.

SI EL PIE ESTÁ EN ROJO Y NO BAJA

Puede ser que no haya línea —y entonces se arregla solo— o que la tienda esté rechazando los envíos. Lo segundo casi siempre es que en el módulo de PrestaShop está apagado «Aceptar cambios de catálogo desde la caja», que viene apagado de fábrica. Avisa al administrador.

Devoluciones, cambios y anulaciones

Botón **Devolver** de la barra de arriba. Hace falta el permiso «Devolver», que de fábrica tienen el encargado y el administrador.

Devolución o cambio
La factura original no se borra: se emite una rectificativa.

Cerrar

Nº DE FACTURA

Buscar

Escribe el número de la factura —o escanea el QR del ticket— y pulsa «Buscar».

Elige qué se devuelve y cuánto.

Devolver en efectivo

A la tarjeta

Dar un vale

Se busca la factura y se marca qué se devuelve.

- 1 Escribe el **número de la factura** —está en el ticket, debajo del QR— y pulsa **Buscar**.
- 2 Marca **cuántas unidades** se devuelven de cada línea, con **-**, **+** o **Todo**.
- 3 Elige cómo se le devuelve el dinero: **en efectivo**, **a la tarjeta** o **con un vale**.
- 4 Escribe el **motivo**. Es obligatorio.

LA FACTURA ORIGINAL NO SE BORRA

Se emite una **factura rectificativa** en su serie propia, con los importes en negativo. Lo exige el reglamento: los registros son inalterables, y las rectificativas van «en todo caso» en una serie específica.

Un TPV que «anule» una venta borrándola no es un sistema conforme, por muy cómodo que resulte.

NO SE PUEDE DEVOLVER DOS VECES LO MISMO

De cada línea se ve lo que ya se devolvió y cuánto queda. Si alguien presenta el mismo ticket dos veces, la segunda no pasa — y esa es exactamente la razón de que esté ahí.

Un cambio

Un cambio son dos cosas seguidas: se devuelve lo que trae y se le vende lo que se lleva. Se hace la devolución **con un vale** y después se cobra la venta nueva usando ese vale. Así queda todo documentado y el dinero cuadra en el arqueó.

Por qué el motivo es obligatorio

Porque sin él el histórico no sirve para nada: no se puede saber si se devuelve por defectuoso, por talla, o porque la misma persona lo hace todos los días.

Vales, tarjetas regalo y cupones

Botón **Vales**.

Vales, tarjetas regalo y cupones
Todavía no hay ninguno.

Vender tarjeta regalo**Crear cupón****Cerrar**

Aquí salen las tarjetas regalo que vendas, los vales que des al devolver algo y los cupones de promoción que crees.

Todo lo emitido, con su saldo y su estado.

LOS TRES SON PAPELES CON UN CÓDIGO, PERO NO SON LO MISMO

Tarjeta regalo: el cliente pagó por ella. Es dinero que ya entró en la caja.

Vale: nace de una devolución. Es una deuda de la tienda con el cliente.

Cupón: es una promoción. No vale dinero: rebaja el precio.

La diferencia importa en lo fiscal. Vender una tarjeta regalo **no es vender mercancía**: es cobrar por adelantado, y la venta se declara cuando se gasta. Un cupón, en cambio, baja la base imponible de la venta en la que se usa.

Usarlos al cobrar

Con el ticket empezado se pulsa **Vale o cupón** y se teclea el código. El programa sabe qué es cada uno:

- Un **cupón** rebaja las líneas y baja el total.
- Un **vale o tarjeta regalo** paga: al pulsar COBRAR solo se pide el resto.

UN VALE NUNCA PAGA MÁS QUE LA COMPRA

Un vale de 50 € en una compra de 20 € paga 20, y los 30 se quedan en el vale. Devolver la diferencia en metálico convertiría cualquier tarjeta regalo en dinero.

Los códigos

Llevar un prefijo que dice qué son — **TR** tarjeta regalo, **VD** vale de devolución, **CP** cupón— y diez caracteres. **No llevan I, L, O, 0 ni 1**: un vale se lee por teléfono, y «cero» y «o» son la misma cosa cuando se dictan.

Entregárselo al cliente

En cuanto se emite un vale o una tarjeta regalo —y en la lista, con **Entregar**— sale esta pantalla:



Los tres canales reparten el mismo PDF.

Imprimir

Saca un A5 por la impresora de folios, con el importe, el código en grande, un **QR de 40 mm** y las condiciones escritas: si es de un solo uso, la compra mínima, la caducidad y que no es canjeable por dinero.

WhatsApp

Manda el **PDF**, no un mensaje con el código suelto.

Correo

Lo mismo, con el PDF adjunto.

Dentro del QR va el **código tal cual**, no una dirección de internet. Así el lector del mostrador lo mete en el buscador exactamente igual que si se hubiera tecleado: no hace falta conexión, ni una web que pueda caerse. Y como el buscador reconoce los códigos de vale, escanearlo desde la pantalla de venta aplica el descuento directamente.

Las condiciones van **en el papel** y no solo en la pantalla del TPV. Un vale de un solo uso que no lo diga es una discusión en el mostrador con el cliente delante, y la razón la tiene el cliente: nadie le avisó.

Si se pierde o lo roban

Anular. No se borra: se queda en la lista, apagado y con su historial, para poder explicar qué pasó.

EL SALDO PENDIENTE ES DINERO QUE DEBES

Arriba sale la suma de lo que queda por gastar en todos los vales vivos. Es la cifra que nadie mira hasta que hace las cuentas del año y descubre que tiene tres mil euros en tarjetas regalo sin gastar.

Cobrar después: enlace de pago

El cliente se lleva la mercancía y paga desde su móvil, o encarga algo y lo paga antes de venir a recogerlo. Con el ticket hecho se pulsa **Cobrar después**, se escribe su **correo o su teléfono**, y se le manda un enlace de pago de Redsys.

LA VENTA NO SE FACTURA AL MANDAR EL ENLACE

Se factura sola cuando Redsys confirma el cobro. Emitir la factura antes sería declarar ante la AEAT ventas que a lo mejor nadie paga, y luego rectificarlas una a una — y la rectificativa también se declara.

Es la misma regla que se sigue con los pedidos de la tienda: no se factura lo que no consta pagado.

LOS DATOS DE LA TARJETA NO PASAN POR LA TIENDA

La página del enlace solo enseña lo que se va a pagar y manda al cliente a la pasarela de Redsys. La tarjeta la pide Redsys en su propio dominio: ni la tienda ni la caja la ven ni la guardan.

SI REDSYS ESTÁ EN PRUEBAS, EL AVISO LO DICE

En el entorno de pruebas **no se cobra dinero de verdad**. El programa lo advierte en el mismo mensaje que confirma el envío, con un aviso naranja. Entregar la mercancía creyendo que te han pagado, cuando estabas en pruebas, es el peor final posible de esta función.

De dónde salen las claves de Redsys

De fábrica, **del módulo oficial de Redsys si está instalado**: son las que el comercio ya tiene probadas y funcionando. Copiarlas a mano cuando ya existen es la forma más rápida de acabar con dos configuraciones distintas y una de las dos mal.

Si no está, se ponen a mano en el módulo, pestaña **Pagos**: código de comercio, terminal, clave secreta y entorno.