CONFIGURAÇÃO DO SMARTPHONE

OBJETIVO

☐ Informar como realizar a configuração dos smartphones nas Lojas TIM (APP FULL).

DESCRIÇÃO

□ Este procedimento constam as premissas, regras e o passo a passo de como o Gerente de Loja deverá realizar a configuração inicial dos smartphones.

CANAL

■ Lojas TIM

ABRAGÊNCIA

Nacional

SISTEMAS UTILIZADOS

■ MDM

AÇÕES EM CASO DE PROBLEMA

☐ Problemas sistêmicos no momento da correção, entre em contato com HDC – Guia Rápido HDC

DOCUMENTOS RELACIONADOS

□ Atendimento Presencial ao Cliente - RGC

✓ PREMISSAS E REGRAS

✓ COMO REALIZAR CONFIGURAÇÃO

✓ MENSAGENS/ORIENTAÇÕES

PREMISSAS E REGRAS

PREMISSAS

□ É de responsabilidade do Gerente da Loja realizar a configuração antes de entregar o smartphone ao consultor de vendas da sua loja.

REGRAS


- ☐ É preciso estar com smartphone em mãos para iniciar a configuração;
- É preciso receber as informações de TI para configuração do Caixa Rapido;
- ☐ Após a configuração deverá ser preenchido o Termo de Uso e assinado pelo Consultor de Vendas da entrega do device;

COMO REALIZAR A CONFIGURAÇÃO


Passo 1. Ao ligar o aparelho, manter a opção de idioma Português (Brasil) como padrão e clicar na Seta Azul;


Passo 2. Na tela seguinte selecionar a opção 'Li e concordo com todos os itens mencionados acima'. Clicar em 'Próximo'


Passo 3. Clicar em OK' para o informativo abaixo











Passo 5: Aguardar download das atualizações do MDM, conforme telas abaixo:








Passo 6. Ao concluir, selecionar 'Aceitar e continuar':

Passo 7. Aguardar a inicialização do MDM e clicar em 'Próximo', conforme seguintes telas:










Passo 8. Inserir as informações Servidor:

https://mdmtim.timbrasil.com.b

<u>r</u>

ID do Grupo: lojasmdm Clilcar em avançar

Passo 9. Inserir a matricula e senha da rede do responsável pelo aparelho e aguardar o registro.







Passo 10: Com o registro concluído, iremos visualizar a tela inicial e automaticamente seremos direcionados para criação de um PIN com 04 números:


Manter o padrão para todos os celulares: '1010'.








Passo 11. Após criação da Senha, seremos direcionados para a tela do MDM e teremos a confirmação que a autenticação e registro foram concluídos com êxito. Após esta etapa, os downloads dos Apps serão iniciados automaticamente:








Passo 12. Para acompanhar o andamento dos downloads, clicamos no ícone do 'App Catalogo' disponível na tela inicial do Android:





Passo 13. Configuração do Caixa Rápido no Android

A partir de agora, todo o processo é feito através da conexão Wi-Fi TIM Lojas. Necessário ir em Configurações > Wi-Fi, clicar em

'Adicionar rede' e seguir as configurações:

Nome da rede: TIM Lojas;


Segurança: WPA/WPA2-Enterprise;

Método EAP: PEAP;

Identidade: internal\F80xxxxx;

Senha: Mesma senha de acesso à rede;


Certificado CA: Não validar.



Passo 14. Abrir o Caixa Rápido (ícone encontrase disponível na tela inicial após o download);


Passo 15. Permitir acesso do App Caixa Rápido ao Álbum e Câmera

Passo 16. Na tela inicial do Caixa Rápido, clicar na engrenagem do lado inferior direito



ATENÇÃO! Cada loja receberá suas informações para configuração do Caixa Rápido.









Passo 18: Clicar em 'OK' e depois no Botão 'Visualizar informações do dispositivo' para sabermos o Terminal Cadastrado para este aparelho.

Passo 19. Clicar em OK

Passo 20. Realizar login do usuário







Passo 21: Pareamento do PinPad com o celular

Ativar o Bluetooth do celular e reiniciar o PinPad.

Ao ligar o PinPad, será mostrado no Display do PinPad o nome+código PIN para pareamento no celular:







MENSAGENS/ORIENTAÇÕES



Erro de Rede

- 1º) Nessa etapa a rede deverá ser a 4G Roteada ou Wi-Fi
- 2º) O sinal dessa rede deve estar bom. Caso contrario, busque um local na loja que o sinal esteja mais forte

Se o problema persistir, entrar em contato com o HDC para buscar mais orientações




Algo deu errado durante a descoberta

- 1º) Nessa etapa a rede deverá ser a 4G Roteada ou Wi-Fi
- 2º) O sinal dessa rede deve estar bom. Caso contrario, busque um local na loja que o sinal esteja mais forte
- 3º) Confirme se o endereço do servidor está correto

Se o problema persistir, entrar em contato com o HDC para buscar mais orientações





Erro no momento da configuração do caixa rápido

- 1º) Nessa etapa a rede deverá ser a Wi-Fi Lojas
- 2º) IP/Hostname é repassado pelo técnico responsável pela abertura da loja

Se o problema persistir, entrar em contato com o HDC para buscar mais orientações