



Panduan Dapur

Layar dapur & struk station

BBQIU Grill, Suki & Eatery

Untuk: **Juru masak dan kepala dapur**. Simpan di dekat tempat kerja
Anda.

Daftar Isi

1. Peta Sistem — bagaimana pesanan mengalir	3
2. Enam Aturan Emas WAJIB DIBACA	4
3. Dapur DAPUR	6
4. Mencetak Struk 58mm	8
5. Kalau Ada Masalah	10
6. Ringkasan Satu Halaman	12

Cara membaca buku ini

Buku ini sudah disaring untuk peran Anda — semuanya perlu dibaca. Mulailah dari bab Aturan Emas; itu bagian yang paling sering menyelamatkan.

Arti tanda dalam buku ini


Kotak merah = kesalahan yang merugikan uang atau bikin pelanggan marah. Baca pelan-pelan.

Kotak hijau = tips supaya kerja lebih cepat.

Kotak biru = penjelasan tambahan, boleh dilewati kalau sedang buru-buru.

1. Peta Sistem

Semua yang terjadi di restoran mengalir lewat satu jalur ini. Kalau Anda paham gambar di bawah, sisa buku ini cuma detailnya.



Titik paling sering macet: langkah 2 ke 3

Dapur langsung melihat pesanan begitu tamu mengirimnya — tidak perlu menunggu pembayaran. Yang wajib diingat justru di ujung: **tekan Tutup Bill** setelah tamu bayar dan pergi, kalau tidak mejanya dianggap masih terisi.

2. Enam Aturan Emas

Berlaku untuk semua staf. Enam hal ini yang paling sering bikin rugi kalau dilanggar.

1 — Bill wajib ditutup sebelum meja dipakai tamu lain

Dapur langsung memasak begitu pesanan masuk — tamu bayar saat mau pulang, seperti restoran pada umumnya. Justru karena itu **menutup bill jadi langkah yang tidak boleh terlewat**.

Bill yang lupa ditutup membuat mejanya dianggap masih terisi selamanya, dan tagihan tamu berikutnya bisa menempel ke bill tamu sebelumnya. Biasakan tekan **Tutup Bill** begitu tamu pergi.

2 — QR meja hanya untuk tamu yang duduk di meja itu

Jangan pernah mengirim QR meja ke pelanggan yang belum datang. Pesanannya akan masuk ke tagihan tamu yang sedang duduk di meja tersebut. Untuk pemesanan jauh hari, gunakan **Reservasi** yang punya QR sendiri.

3 — Menu habis: batalkan itemnya, jangan batalkan seluruh bill

Di Kasir ada tombol ✕ di tiap baris menu. Pakai itu. Membatalkan seluruh bill lalu input ulang membuat laporan penjualan kacau dan memakan waktu.

4 — Diskon dipasang SEBELUM dibayar

Setelah bill ditandai lunas, kode promo tidak bisa dipasang lagi. Tanyakan kode promo saat pelanggan datang ke kasir, bukan setelah uang diterima.

5 — Satu meja = satu bill

Pelanggan yang menambah pesanan dari QR meja yang sama otomatis masuk ke bill yang sedang berjalan. Anda tidak perlu menggabungkan apa pun secara manual.

6 — Bahan yang dibuat sendiri dicatat lewat Produksi, bukan Barang Datang

Barang Datang hanya untuk barang yang benar-benar baru datang dari supplier. Bahan yang dibuat sendiri dari bahan lain — misalnya daging gelondongan diiris jadi porsi — dicatat lewat tab  **Produksi**, supaya bahan mentahnya ikut berkurang otomatis.

Kalau ragu

Lebih baik bertanya ke atasan daripada menebak. Hampir semua kesalahan di sistem ini bisa diperbaiki — kecuali bill yang sudah ditutup dan uang yang sudah telanjur diterima salah jumlah.

3. Dapur

Buka: halaman **Kitchen Display** · perlu PIN dapur

Layar ini menyegarkan sendiri tiap 5 detik. Anda tidak perlu me-refresh. Tekan 🔔 **Aktifkan Suara** sekali di awal shift supaya ada bunyi saat pesanan baru masuk.

Membaca kartu pesanan

Kitchen Display

#24 · Meja AC 3

🕒 4m 12s

Lunas

Belum dicetak

Shaokao

SHAO KAO

2x Usus ayam 🔍 goreng dulu

Ready

1x Sate kangkung

Ready

Maincourse

GRILL & STEAMBOAT

2x karubi 🔥 GRILL

Ready

KUAH

1x Mala

Ready

Arti tiap tanda

Tanda	Artinya
Shaokao / Maincourse / Bar	Station yang mengerjakan. Kalau tablet Anda khusus satu station, pakai tombol saringan di atas.
SHAO KAO / GRILL & STEAMBOAT / KUAH	Kelompok jenis masakan di dalam station itu. Semua sate digabung jadi satu "SHAO KAO" — tidak dipisah per harga.
🔥 GRILL / 🍲 STEAMBOAT	Pilihan pelanggan: mau dibakar atau direbus.
🔍 goreng dulu	Digoreng dulu baru dibakar. Sayur & jamur tidak bertanda ini, kecuali jamur enoki.

tambahan ke-2	Pesanan susulan dari meja yang sama. Ini pesanan baru, bukan yang tadi terlewat.
4m 12s	Lama pesanan menunggu. Kuning lewat 10 menit, merah lewat 20 menit.
Reservasi • DP	Tamu reservasi ber-DP. Dikerjakan seperti biasa; sisa tagihan diurus kasir.

Cara kerja

- 1 Pesanan muncul + bunyi** begitu tamu mengirimnya — tidak menunggu pembayaran.
- 2 Cetak struk station** lewat tombol di bawah kartu kalau butuh kertas di area masak.
- 3 Masak sesuai kelompoknya.** Perhatikan tanda 🔍 goreng dulu dan 🔥/🍲.
- 4 Tekan Ready** begitu satu item matang.
- 5 Tekan Served** setelah diantar ke meja. Item hilang dari layar.

Pesanan tidak muncul di layar?

Cek dulu ke kasir apakah notanya memang ada. Kalau notanya ada tapi tidak muncul di sini, kemungkinan seluruh itemnya sudah pernah ditandai selesai.

Struk yang sama tercetak dua kali?

Perhatikan tulisan **PESANAN TAMBAHAN ke-2** di kepala struk. Itu artinya pesanan susulan — **hanya isi struk itu** yang perlu dimasak, bukan seluruh isi tagihan. Kalau tidak ada tulisan itu, berarti memang pesanan pertama.

4. Mencetak Struk 58mm

Berlaku untuk nota pelanggan maupun struk dapur.

Jangan pakai “Cetak lewat browser” untuk printer bluetooth

Itu hampir selalu gagal, dan itu **bukan kerusakan printer Anda**. Penjelasannya ada di bawah. Untuk printer bluetooth 58mm, pakai tombol **RawBT**.

Tiga tombol cetak — dan kapan memakainya

Tombol	Dipakai kapan
Cetak ke Printer 58mm (RawBT)	Ini yang normal dipakai sehari-hari. Untuk semua printer struk bluetooth. Perlu aplikasi RawBT terpasang sekali di HP/tablet itu.
Cetak via Bluetooth langsung	Tanpa aplikasi tambahan, tapi hanya jalan pada printer model BLE. Kalau printer Anda tidak muncul di daftar, berarti bukan modelnya — pakai RawBT.
Cetak lewat browser / PDF	Untuk printer kabel biasa, atau kalau Anda ingin menyimpan nota jadi PDF / mengirimnya ke pelanggan.

Menyiapkan RawBT — sekali saja per perangkat

- 1 Nyalakan printer, lalu pasangkan (*pair*) lewat menu **Bluetooth** di HP/tablet seperti biasa.
- 2 Pasang aplikasi **RawBT** dari Play Store — gratis.
- 3 Buka RawBT sekali, masuk ke pengaturan printer, pilih printer 58mm Anda dari daftar perangkat bluetooth yang sudah dipasangkan.
- 4 Coba fitur **test print** di dalam RawBT. Kalau kertas keluar, berarti sudah siap.
- 5 Kembali ke sistem BBQIU, tekan **Cetak ke Printer 58mm (RawBT)**. Mulai sekarang cukup satu sentuhan tiap mau mencetak.

Cukup satu perangkat yang disiapkan

Biasanya hanya tablet kasir dan tablet dapur yang perlu dipasang RawBT. Perangkat lain tidak perlu, karena tidak mencetak apa-apa.

Kenapa cetak lewat browser tidak bisa?

Android hanya mau mencetak ke printer yang terdaftar sebagai *print service*. Printer struk bluetooth yang dipasangkan lewat menu Bluetooth biasa **tidak** terdaftar di sana — jadi dialog cetak hanya menawarkan “Simpan sebagai PDF”, atau gagal saat mencoba mengubah halaman jadi gambar. Tombol RawBT tidak menggambar halaman sama sekali; dia mengirim perintah cetak langsung ke printer, jadi tidak ada yang bisa gagal di tengah jalan.

Kalau cetakan bermasalah

Gejala	Cara mengatasi
Tekan tombol RawBT, tidak terjadi apa-apa	Aplikasi RawBT belum terpasang di perangkat itu. Pasang dari Play Store.
RawBT terbuka tapi kertas tidak keluar	Printer belum dipilih di dalam RawBT, atau printernya mati / kehabisan kertas / bluetooth-nya putus. Coba test print dari dalam RawBT dulu.
“Tidak ada printer dipilih”	Anda menutup dialog pemilihan printer pada tombol Bluetooth langsung. Tekan lagi dan pilih printernya.
Printer tidak muncul di daftar Bluetooth langsung	Printer Anda model Bluetooth Classic, bukan BLE. Pakai tombol RawBT — itu memang jalurnya.
Cetakan terpotong di tengah	Printer terlalu jauh atau baterainya lemah. Dekatkan perangkat ke printer, isi daya, lalu cetak ulang.
Huruf keluar jadi karakter aneh	Laporkan ke pemilik beserta merek dan model printernya — tabel karakter printer itu perlu disesuaikan sekali di sistem.

Struk dapur yang dicetak ulang

Semua station tercetak dalam satu kali kirim, dengan potongan di antaranya. Jangan menekan tombol cetak dua kali karena kertas station kedua belum keluar — tunggu dulu sampai selesai, kalau tidak dapur akan menerima dua salinan dan memasak dua kali.

5. Kalau Ada Masalah

Urut dari yang paling sering terjadi.

Gejala	Penyebab & cara mengatasi
Pesanan tidak muncul di layar dapur	Cek apakah notanya ada di halaman Kasir. Kalau ada tapi tidak muncul di dapur, kemungkinan seluruh itemnya sudah ditandai selesai. Kalau notanya tidak ada sama sekali, pesanannya gagal terkirim — input ulang lewat Kasir.
Pelanggan tidak bisa buka menu setelah scan	Kalau muncul halaman login Vercel, berarti proteksi situs masih aktif dan harus dimatikan oleh pemilik di pengaturan Vercel. Kalau muncul "Meja tidak ditemukan", QR-nya milik meja yang sudah dihapus — cetak ulang dari Meja & QR.
Tombol + di menu tidak bisa ditekan	Menu itu punya batas porsi harian dan sudah habis. Admin bisa menambah lewat kolom sisa porsi, atau kosongkan supaya tak terbatas.
Satu meja punya dua tagihan	Terjadi kalau tagihan pertama sudah lunas lalu pelanggan pesan lagi — itu wajar dan benar. Kalau dua-duanya belum lunas, laporkan ke pemilik.
Kode promo ditolak	Baca pesannya: sudah kedaluwarsa, belum mulai berlaku, sedang dinonaktifkan, atau bill sudah lunas. Kode tidak bisa dipasang setelah pembayaran diterima.
PIN tidak bisa masuk	Layar PIN akan menampilkan catatan konfigurasi di bawah tombol Masuk, misalnya "memakai STAFF_PIN". Tunjukkan tulisan itu ke pemilik.
Struk dapur mencetak semua menu lagi	Perhatikan tulisan "PESANAN TAMBAHAN ke-2" di kepala struk. Kalau ada, hanya isi struk itu yang perlu dimasak.
Stok bahan jadi bertambah tapi mentahnya tidak berkurang	Bahan itu belum punya resep produksi. Atur di Stok → 🔍 Produksi → ⚙️ Atur Resep Produksi .
Sisa porsi tertulis "belum diinput"	Stok gudang memang belum pernah diisi. Bukan kerusakan. Isi lewat halaman Stok.
Stok bahan minus	Bahan terpakai tapi belum dicatat masuk. Perbaiki lewat Opname Massal.
Meja kelihatan terisi padahal kosong	Ada bill yang lupa ditutup. Buka Kasir, cari tagihan meja itu, tekan Tutup Bill.
Suara notifikasi tidak bunyi	Tekan 🔔 Aktifkan Suara di pojok kanan atas. Browser tidak mengizinkan bunyi sebelum ada sentuhan. Ulangi tiap kali halaman dibuka ulang.

WhatsApp tidak terbuka saat tekan tombol 🗨️	WhatsApp belum login di perangkat itu, atau nomor tamu tidak diisi. Tombol memang tidak muncul kalau nomornya kosong.
Printer bluetooth 58mm error saat mencetak	Anda memakai tombol Cetak lewat browser . Itu memang tidak bisa untuk printer bluetooth. Pakai tombol Cetak ke Printer 58mm (RawBT) — lihat bab Mencetak Struk.
Meja yang baru ditambahkan seperti tidak ada	Coba ketik nomornya di kotak pencarian daftar meja. Kalau ketemu berarti dia ada, hanya letaknya tidak seperti yang Anda kira.
Menu tidak ketemu saat dicari	Ketik satu kata saja dulu, misalnya “karubi” bukan “karubi slice besar”. Di bawah kotak pencarian tertulis berapa hasil yang cocok dari total — kalau tertulis “Tidak ada yang cocok”, memang menunya tidak ada.
Produksi disimpan tapi jumlah porsinya terasa salah	Periksa menu yang dipilih saat mencatat produksi. “karubi” butuh 100 gram per porsi, “karubi small” hanya 30 gram — memilih menu yang salah membuat jumlah gramnya meleset tiga kali lipat.

Yang TIDAK bisa dibatalkan

Beberapa hal bersifat final untuk menjaga laporan keuangan tetap benar:

- Bill yang sudah **ditutup** — item dan diskonnya tidak bisa diubah lagi
 - Bill yang sudah **lunas** — kode promo tidak bisa dipasang
 - Pesanan yang sudah **dimasak** — bahannya sudah terpakai walau itemnya dibatalkan
- Kalau terlanjur salah, catat kejadiannya dan laporkan ke pemilik untuk dikoreksi manual. Jangan mencoba menutupi dengan void.

Sebelum menyerah, coba tiga hal ini

1. Refresh halaman (tarik ke bawah di HP, atau tekan F5 di komputer).
2. Tutup dan buka lagi halamannya.
3. Cek koneksi internet — sistem ini butuh internet untuk semua hal.

Ringkasan Satu Halaman

Boleh difotokopi dan ditempel di dekat kasir dan dapur.

Alur normal

Tamu duduk → Kasir pilih meja → **cetak barcode meja** → catat pesanan
→ Dapur langsung melihat pesanan → masak → tekan Ready
→ Antar ke meja → tekan Served
→ Pelanggan pulang → **Kasir tekan TUTUP BILL**

Enam aturan emas

1. Tutup bill begitu tamu pergi, kalau tidak mejanya dianggap terisi
2. Cetak barcode meja *sebelum* mencatat pesanan — itu satu-satunya cara tamu memanggil waiter
3. Menu habis → batalkan itemnya saja (tombol ✕), bukan seluruh bill
4. Diskon dipasang sebelum uang diterima
5. Satu meja satu bill — pesanan tambahan otomatis bergabung
6. Bahan buatan sendiri lewat Produksi, bukan Barang Datang

Kalau bingung

Tanya atasan. Hampir semua kesalahan bisa diperbaiki, kecuali bill yang sudah ditutup dan uang yang sudah telanjur salah jumlah.

BBQIU Grill, Suki & Eatery — Panduan Penggunaan Sistem
Perbarui buku ini setiap ada perubahan cara kerja.