

Documento Funcional / Alcance

Recepción Electrónica — Módulo Contratistas

Campo	Descripción
Tipo de documento	Documento Funcional / Alcance (módulo opcional)
Código	INT-001-DF
Módulo	Contratistas
Producto base	Recepción Electrónica (RE)
Versión	1.0
Fecha	2026-06-24
Responsable	Área de Sistemas / Desarrollo
Clasificación	Uso interno / Cliente
Estado	Vigente

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Versión inicial del documento funcional de Contratistas.

Contenido

1. Qué hace la integración
2. Qué problema resuelve
3. Qué módulos toca
4. Cómo se prende y se apaga
5. Flujo principal
6. Reglas de negocio
7. Dentro y fuera del alcance
8. Errores esperados y casos especiales
9. Control documental

1. Qué hace la integración

El módulo **Contratistas** habilita un **portal externo** para las empresas contratistas y una pantalla administrativa interna. Con él:

- El personal interno da de alta a cada **empresa contratista**, y el sistema le crea automáticamente un **usuario de portal** (rol Contratista) y le envía su correo de acceso.
- El contratista entra a su **portal** y ahí carga los **documentos de su empresa**, registra a sus **visitantes** (con documentos) y envía **solicitudes de visita**.
- El personal interno **revisa y aprueba/rechaza** los visitantes y las solicitudes. Al aprobar un visitante, este se **vincula** con un visitante de RE.

2. Qué problema resuelve

Sin el módulo, recepción tiene que capturar y validar manualmente a todo el personal de las empresas contratistas y su documentación al momento de llegar. Con el módulo:

- El **contratista precarga** a su gente y sus documentos con anticipación.
- Recepción solo **revisa y aprueba**, agilizando el ingreso y reduciendo errores.
- Queda **trazabilidad** de qué se aprobó/rechazó, por quién y con qué motivo.

3. Qué módulos toca

Módulo base	Cómo lo toca
Configuración	Se activa/desactiva y se definen los documentos requeridos al contratista.
Usuarios	Al crear un contratista se genera un usuario de portal (rol Contratista) .
Visitantes	Al aprobar un visitante del contratista, se vincula a un visitante de RE.
Correo	Envío del correo de acceso al portal y reenvíos.
Catálogos (Empresas)	El contratista se asocia a una empresa de RE.

4. Cómo se prende y se apaga

La integración se controla desde **Configuración** → **pestaña Integraciones**, con el interruptor:

"Portal de Visitas para Contratistas" — "Habilita o deshabilita el módulo de contratistas en el sistema."

Estado	Qué ocurre
Encendido	Aparecen los menús Portal Contratistas (roles Administrador y Contratista) y Contratistas (Administrador/Recepción); se habilitan sus pantallas y el portal externo.
Apagado	Se ocultan los menús y se bloquean las rutas del módulo. Además, los usuarios con rol Contratista se desactivan y se limpia su sesión: dejan de poder entrar al portal.

Consideraciones importantes:

- Bandera técnica: De forma predeterminada viene **encendida**.
- El módulo requiere tener **al menos un documento activo** por ámbito (contratista/visitantes); el sistema **no permite** desactivar el último documento requerido.
- La **visibilidad** del interruptor en Configuración depende de las integraciones contratadas.

5. Flujo principal

1. El personal interno **da de alta** al contratista. El sistema crea su **usuario de portal** y **envía el correo** de acceso.
2. El contratista ingresa al portal y **completa los documentos** de su empresa.
3. El contratista **registra a sus visitantes** y adjunta sus documentos.
4. El personal interno **valida** cada visitante: aprobado o rechazado (con motivo).
5. El contratista **envía una solicitud de visita** (fecha, anfitriones y lista de visitantes).
6. El personal interno **revisa la solicitud por visitante** y la aprueba o rechaza.
7. El visitante aprobado queda **vinculado a un visitante de RE**, listo para el proceso normal de visita.

Flujo del módulo Contratistas

Del alta del contratista a la aprobación de la visita, incluyendo el reenvío de documentos.




Diagrama 1. Flujo del módulo Contratistas: del alta del contratista a la aprobación de la visita, incluyendo el reenvío de documentos cuando no se aprueban.

6. Reglas de negocio

- Cada contratista tiene un **usuario de portal** (rol Contratista) y su contraseña se guarda cifrada.
- Estados de validación del visitante: **Pendiente, Aprobado, Rechazado** (con motivo).
- Estados de la solicitud: **Pendiente, Aprobado, Rechazado, Parcial** (cuando unos visitantes se aprueban y otros no).
- Los **documentos requeridos** son configurables por el cliente (obligatorios u opcionales), tanto para la empresa contratista como para sus visitantes.
- Solo el **personal interno** puede validar; el contratista solo captura y consulta.

7. Dentro y fuera del alcance

Dentro del alcance:

- Alta/edición/estado de contratistas y su usuario de portal.
- Portal: documentos de empresa, visitantes y solicitudes de visita.
- Validación (aprobar/rechazar) de visitantes y solicitudes por el personal interno.
- Configuración de los documentos requeridos.

Fuera del alcance:

- El **control de acceso físico** y el registro de entrada/salida (lo hace la base de RE una vez vinculado el visitante).
- La operación normal de la **visita** (bitácora, QR, eventos), que corresponde al producto base.

8. Errores esperados y casos especiales

Situación	Qué pasa / qué hacer
El contratista no recibió el correo de acceso	Reenviar el correo desde la pantalla de Contratistas; verificar que el correo sea correcto.
Se apaga el módulo con contratistas operando	Los usuarios rol Contratista se desactivan y pierden acceso al portal; al reactivarlo, revisar su estado.
Intento de desactivar el último documento requerido	El sistema no lo permite : debe quedar al menos un documento activo por ámbito.
Visitante con documentación incompleta	Queda en estado Pendiente ; el personal interno puede rechazarlo indicando el motivo.
Acceso al portal con un rol no autorizado	El sistema niega el acceso.

9. Control documental

Documento	Código	Versión	Fecha	Responsable	Estado
Documento Funcional / Alcance — Contratistas	INT-001-DF	1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Vigente