Notes de mise à jour Mitchell Cloud Estimating

Dates des versions

La prochaine version de Mitchell Cloud Estimating sera publiée aux dates suivantes par région :

- **Canada** : 29 novembre
- **États-Unis** : 2 décembre

Estimation

Afficher les logos sur les estimations pour les estimateurs qui sont membres du personnel

Avant cette version, les logos d'entreprise sur les estimations n'étaient pris en charge que pour les estimateurs d'atelier. Désormais, tous les estimateurs peuvent ajouter leur logo à un en-tête alternatif pour une estimation et son impression en PDF.

Suivez ces étapes pour créer ou modifier un en-tête d'estimation avec un logo d'entreprise pour le personnel :

1. Connectez-vous à WorkCenter en tant que gestionnaire et/ou un autre rôle au profil d'administrateur.
2. Dans la barre de menu Gérer, sélectionnez En-tête d'estimation, puis s+ Ajouter un en-tête d'estimation pour en créer un nouveau. La fenêtre Nouvel en-tête d'estimation s'ouvre.

> Remarque : Pour la meilleure qualité, dimensionnez l'image pour qu'elle fasse 310 x 150 pixels (px) à 72 PPI.

3. Configurez les champs tel que souhaité, puis cliquez sur Ajouter un logo pour téléverser l'image du logo en format JPG, GIF ou PNG à partir de votre ordinateur.
4. Sélectionnez + Ajouter un en-tête d'estimation pour enregistrer les changements à un nouvel en-tête d'estimation.
5. Dans le profil d'estimation, il s'affiche comme en-tête d'estimation alternatif dans la section Préférences d'impression > Personnalisation d'estimation.
6. Enregistrez le profil d'estimation et assignez-le aux utilisateurs souhaités.
7. *Prérequis :* Assurez-vous qu'un gestionnaire ou un administrateur de profil a configuré un en-tête d'estimation alternatif avec le logo dans WorkCenter et qu'il vous l'a assigné.
8. Connectez-vous à Mitchell Cloud Estimating en tant qu'estimateur approuvé du personnel.
9. Sur une nouvelle estimation ou une estimation existante, sélectionnez Profil d'estimation et assurez-vous que le bon est sélectionné.
10. Naviguez jusqu'à Préférences d'impression, puis Personnalisation d'estimation. Cliquez sur Modifier, puis assurez-vous que le bon en-tête d'estimation alternatif est sélectionné avec le bon logo.

Le logo de votre entreprise s'affiche désormais sur l'aperçu PDF et l'impression correspondante.

Affichage des catégories et sous-catégories dans les résultats de recherche

La fonctionnalité Recherche de Mitchell Cloud Estimating a été améliorée pour afficher les catégories et sous-catégories dans les résultats de

© 2022 Enlyte Group, LLC Tous droits réservés.

recherche. Puisque plusieurs catégories ont le même nom de pièce, la même source, le même code-barre, le même numéro de pièce et le même prix, cette fonctionnalité permet de différencier les résultats souhaités et non souhaités.

Par exemple, si vous cherchez un alternateur, vous verrez des résultats comme « Moteur | Mot. Detroit Diesel Dd15 » et « Moteur | Mot. Detroit Diesel 6 Cyl, 8 Cyl » sous le nom de pièce mis en surbrillance.

Affichage des types de rappels mis à jour de véhicules

L'affichage ambigu autour des types de rappels de véhicules a été mis à jour pour qu'il soit plus clair quand vous voyez le type de chaque rappel du véhicule. Vous pouvez accéder aux rappels de véhicules dans les onglets Pièces ou Affichage fractionné de Mitchell Cloud Estimating, puis rendez-vous dans Information et Rappel de sécurité (NTHSA) pour voir la liste des rappels de sécurité.

Logique d'agencement pour les plateformes de camions

Dans une version précédente, l'agencement des panneaux du côté extérieur des plateformes de camions était un processus laborieux susceptible d'être affecté par les erreurs humaines. Dans cette version, l'opération d'agencement pour les panneaux extérieurs des plateformes de camions est simplifiée pour qu'elle soit plus intuitive. Ainsi, les utilisateurs n'ont plus besoin de sélectionner Finition panneau extérieur pour obtenir l'agencement pour la même pièce. Lorsqu'ils sélectionnent la ligne de réparation de la plateforme de camion, l'opération Réparation apparaît à côté des autres sélections comme Retirer et remplacer (R&R).

Calcul pour le vernis en trois étapes

Actuellement, les utilisateurs doivent mettre à jour manuellement la ligne de réparation du vernis en trois étapes lorsqu'il y a un changement au niveau du vernis. Ce processus est laborieux, parce que vous devez vous souvenir d'ajuster les unités de main-d'œuvre dans la ligne en trois étapes lors de la rédaction de l'estimation. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les mises à jour de Mitchell Cloud Estimating incluent ou excluent les unités de main-d'œuvre de la ligne de réparation en trois étapes de façon automatique, en lien avec la case de vernis sur la page Estimation.

Il y a quelques scénarios en trois étapes à connaître :

- La case Vernis est cochée et la ligne de réparation en trois étapes est mise à jour sur l'estimation
- La case Vernis n'est pas cochée, donc la ligne de réparation en trois étapes est supprimée de l'estimation
- La case Vernis est cochée après qu'une suppression a déjà eu lieu. La ligne de réparation en trois étapes est ajoutée à nouveau à l'estimation.

Suppression de l'estimation dans un scénario d'annulation de l'assignation de réparation

Dans les cas où une assignation de réparation change d'atelier, l'estimation associée ou les suppléments en cours n'ont pas été supprimés. Ceci donne donc plusieurs versions pour le nouvel atelier. Dans cette version, ces estimations et leurs suppléments dans l'assignation de réparation sont supprimés. Ceci permet au nouvel atelier de rédiger de nouveaux suppléments pour l'estimation de

© 2022 Enlyte Group, LLC Tous droits réservés.

l'assignation de réparation, sans se préoccuper des versions doubles ou multiples.

Remarque : L'annulation des assignations d'évaluation et de réparation sur les suppléments n'est pas disponible dans cette version.

Afin de supprimer l'ancienne estimation et tout supplément en cours, les paramètres suivants de WorkCenter doivent être configurés dans la section Récupération d'estimation : Section Paramètres de récupération d'estimation :

- Autoriser l'atelier de carrosserie à recevoir des estimations écrites d'ateliers de carrosserie = Oui
- Autoriser l'atelier de carrosserie à recevoir des estimations écrites de personnel = DRP
- Autoriser le personnel à recevoir des estimations écrites d'ateliers de carrosserie = Oui

Lorsque la personne responsable des ajustements dans WorkCenter crée une nouvelle assignation de réparation sur la même réclamation et l'assigne au nouvel atelier, l'atelier d'origine reçoit un message indiquant que l'estimation n'est plus disponible lorsqu'elle travaille dans Mitchell Cloud Estimating. Le nouvel atelier voit désormais l'estimation d'origine et peut créer des suppléments comme d'habitude pour l'estimation.

Fenêtre de redirection pour accéder aux sites de fournisseurs externes de pièces

Les sites de fournisseurs de pièces sont accessibles par le biais du bouton Envoyer à... dans Mitchell Cloud Estimating. Dans cette version, une fenêtre À bientôt vous notifie que vous quittez Mitchell Cloud Estimating pour un site Web de fournisseur externe de pièces. La fenêtre disparaît avec un décompte de trois secondes avant que le site du fournisseur de pièces ne s'affiche.

Profil d'estimation

Description de la perte ajoutée au PDF de l'estimation et dans les paramètres du profil d'estimation

Dans les versions précédentes, le champ Description de la perte n'était pas disponible sur le PDF de l'estimation. Les assignations SIP de Mitchell Connect ne contenaient pas la description de la perte dans Mitchell Cloud Estimating non plus. Dans cette version, vous pouvez ajouter la description de la perte au PDF de l'estimation et y accéder sans devoir revenir à la page d'assurance.

Assurez-vous que la carte Assurance est remplie dans le champ Description de la perte de Mitchell Connect. Dans Mitchell Cloud Estimating, activez la case Description de la perte dans la section Assurance de la page Préférences d'impression du profil d'estimation pour les Préférences d'impression. La description s'affiche désormais sur la page Aperçu du PDF.

Masquer les options d'en-tête personnalisé et alternatif des paramètres du profil d'estimation

Dans les versions précédentes, tous les en-têtes alternatifs et personnalisés du profil d'estimation configurés dans WorkCenter sont affichés dans Mitchell Cloud Estimating et Mitchell Connect. Dans

© 2022 Enlyte Group, LLC Tous droits réservés.

cette version, les gestionnaires et/ou administrateurs de profils de WorkCenter peuvent masquer les en-têtes d'estimation alternatifs et personnalisés du personnel ou les mettre en lecture seulement pour le personnel, les évaluateurs indépendants et les estimateurs d'atelier qui utilisent les paramètres Profil d'estimation dans Mitchell Cloud Estimating et Mitchell Connect.

Les paramètres prérequis sont dans Mitchell Cloud Estimating : Section Paramètres MCE dans WorkCenter. Régler la fonction Masquer l'en-tête d'estimation personnalisé et/ou Masquer l'en-tête d'estimation alternatif à Oui si vous voulez qu'elle soit inactive dans Mitchell Cloud Estimating

Remarque : Pour les travaux sans compagnie d'assurance (par ex., un travail sans rendez-vous), les paramètres personnalisés ne peuvent pas être configurés.

La disponibilité existante des options d'en-tête personnalisé et alternatif est comme suit pour ces utilisateurs :

- Évaluateur indépendant ou d'atelier - l'en-tête d'estimation alternatif n'est pas disponible, mais l'en-tête d'estimation personnalisé est présent.
- Utilisateur du personnel - l'en-tête d'estimation alternatif et l'en-tête d'estimation personnalisé sont visibles selon les paramètres personnalisés de l'entreprise de votre personnel.

Mise à jour des informations d'en-tête du profil d'estimation

Dans un profil d'estimation, les informations d'en-tête sous Préférences d'impression et Personnalisation d'estimation ont été renommées.

Vous trouverez ci-dessous un tableau des changements.

Étiquette version pré-22.4	Étiquette version post-22.4
Utiliser les informations de l'IA, l'atelier ou le personnel pour l'en-tête d'estimation par défaut	En-tête d'estimation par défaut
*En-têtes supplémentaires	*En-tête d'estimation alternatif
Utiliser cette option pour créer un en-tête spécifique	En-tête d'estimation personnalisé

Limite de la modification des messages d'estimation de WorkCenter

Les compagnies d'assurance peuvent maintenant décider si les évaluateurs peuvent modifier les messages dans les paramètres Profil d'estimation. Dans WorkCenter, naviguez jusqu'à la page Message et Remarques du profil d'estimation. Activer ou désactiver le curseur Autoriser les estimateurs à modifier selon les exigences de votre entreprise. Si le paramètre est désactivé, les estimateurs dans Mitchell Cloud Estimating verront le texte en lecture seulement dans le message du profil d'estimation et la section Remarques lorsqu'ils modifieront les paramètres.

Limite du style de l'estimation de WorkCenter

Les compagnies d'assurance peuvent maintenant décider si les estimateurs d'évaluation peuvent modifier ou non les styles d'estimation dans les paramètres Profil d'estimation. Dans WorkCenter, naviguez jusqu'à l'onglet Préférences d'impression du style d'estimation sur le profil d'estimation. Activer ou désactiver le curseur Autoriser les estimateurs à modifier selon les exigences de votre entreprise. Si le paramètre est désactivé, les évaluateurs de Mitchell Cloud Estimating voient le texte en lecture seulement dans les Préférences

© 2022 Enlyte Group, LLC Tous droits réservés.

d'impression du profil d'estimation, puis des sections Message et Remarques lors de la modification des paramètres.

Tableaux de recherche pour les champs maximum permis pour les calculs des taux de peinture/matériaux

Le gestionnaire de tableau de recherche (en ayant le code de rôle LTMANAGER) dans WorkCenter fait en sorte que les tableaux de recherche sont utilisés au sein du profil d'estimation. Avec l'assistant de configuration, les champs du profil sont préconfigurés pour la population de Mitchell Cloud Estimating.

Dans cette version, les champs Maximum permis pour les taux de calcul des déchets dangereux, de la peinture et de l'atelier de l'onglet Calculs peuvent être configurés à l'aide des tableaux de recherche dans WorkCenter. Avec les tableaux de recherche, vous pouvez gérer les différents taux dans un seul endroit plutôt que d'avoir à créer des profils d'estimation différents pour chaque ensemble de maximums permis pour les valeurs.

Inclure ou exclure les heures de main-d'œuvre pour le vernis des structures intérieures dans le profil d'estimation

Les heures de main-d'œuvre pour le vernis des structures intérieures peuvent être incluses ou exclues par défaut à l'aide d'un nouveau paramètre Profil d'estimation. Dans l'onglet Calculs, vous pouvez choisir de cocher (inclure) ou ne pas cocher (exclure) la carte Ajouter des heures de main-d'œuvre par défaut pour le vernis. Cette fonction est disponible pour les évaluateurs dans Mitchell Cloud Estimating et les administrateurs de profil dans WorkCenter.

Remarque : Cette amélioration n'est disponible que pour les véhicules commerciaux.

Estimation automatiquement de PPH (Parts Prediction Handler)

Différences entre les opérations de main-d'œuvre avec la même pièce

Les utilisateurs utilisant un flux de travail Parts Prediction Handler (PPH) pour les estimations automatisées peuvent utiliser le nouveau Dictionnaire des pièces 2.0 pour obtenir une couverture des pièces plus poussée, en comparaison avec les anciens dictionnaires 1.0 et 1.5. Avant cette version, plusieurs lignes ayant le même code de fournisseur de pièces et différentes opérations ont été transférées via PPH avec seulement une ligne ajoutée en tant que ligne mappée.

Désormais, lorsque les lignes Retirer & installer (R&I) ont des correspondances Retirer & remplacer (R&R) pour le même code de fournisseur de pièces, PPH décide où les mapper sur l'estimation ainsi que comment les mapper. Les résultats diffèrent s'il s'agit d'une seule correspondance versus plusieurs correspondances, et si la sélection de pièces optimale est activée ou non.

Les points suivants sont des exemples de fonctions PPH selon différents cas.

© 2022 Enlyte Group, LLC Tous droits réservés.

- Si une ligne R&I est transférée avec une ligne d'opération de main-d'œuvre R&R pour la même pièce, les deux lignes d'opération de main-d'œuvre sont ajoutées à l'estimation.
- Si une ligne R&I est transférée avec une ligne d'opération de main-d'œuvre Réparer pour la même pièce, les deux lignes d'opération de main-d'œuvre R&R et Réparer sont ajoutées à l'estimation.
- Les lignes d'opération R&R et Réparer pour la même pièce sont des opérations mutuellement exclusives. Donc si elles sont transférées, seulement une ligne est mappée alors que les autres demeurent non mappées.

Inclure les détails de la pièce pour exécuter la rentabilité dans le flux de travail automatisé

Les utilisateurs utilisant un flux de travail Parts Prediction Handler (PPH) pour les estimations automatisées peuvent utiliser le nouveau Dictionnaire des pièces 2.0 pour obtenir une couverture des pièces plus poussée, en comparaison avec les anciens dictionnaires 1.0 et 1.5. L'objectif général est que PPH décide automatiquement si une ligne de réparation avec une opération de réparation devrait être gardée telle quelle ou modifiée à Retirer & remplacer (R&R).

Les versions précédentes prenaient en charge la fonction « Exécuter et appliquer » où le coût de la réparation excède le remplacement et que l'opération de main-d'œuvre passe automatiquement de Réparer à R&R. Mais cette mise à jour automatique signifie que certains utilisateurs ne peuvent pas délibérer sur les résultats des informations sur la pièce avant la création de l'estimation.

Dans cette version, l'information sur la pièce est aussi envoyée en tant que « Exécuter seulement » pour pouvoir être utilisée ailleurs dans leur système à des fins de délibération avant qu'une décision ne soit prise pour l'estimation qui en résultera.

Divers

Nouvelle image de marque pour les logos Mitchell et Enlyte

Le favicon de la page Web et la page d'impression de la ligne de réparation ont été mis à jour pour inclure le nouveau logo et la nouvelle image de marque Mitchell/Enlyte dans Mitchell Cloud Estimating.

Bouton de commentaires retiré de Mitchell Cloud Estimating

La fonction de commentaires dans l'application a été supprimée de Mitchell Cloud Estimating. Les formulaires spécifiques, généraux et de contact ne sont plus disponibles dans Mitchell Cloud Estimating, mais ils sont toujours accessibles dans Mitchell Connect. En remplacement du formulaire de contact, un soutien par clavardage a été ajouté. Veuillez consulter la rubrique "Centre d'assistance technique (CAT) Soutien par clavardage " ci-dessous pour obtenir plus d'informations.

Centre d'assistance technique (CAT) Soutien par clavardage

Plutôt que d'appeler pour obtenir de l'assistance de la part de l'équipe du centre d'assistance technique (TAC), vous pouvez maintenant utiliser la fonction

© 2022 Enlyte Group, LLC Tous droits réservés.

de clavardage à des fins de communication et d'assistance. Sélectionnez l'icône de clavardage et répondez au questionnaire pour votre demande, ce qui sera ajouté à la file d'attente de l'agent TAC. Lorsqu'un agent sera disponible, vous serez automatiquement commencé et commencerez la résolution à l'aide d'une séance de clavardage.

Remarque : Même si le bouton Commentaires a été supprimé de Mitchell Cloud Estimating, on peut quand même y accéder et le voir sur certaines pages de Mitchell Connect et autres produits Mitchell.

Clavardage avec un agent en direct

La fonction de clavardage est maintenant disponible pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada.

Utilisez la fonction de clavardage pour obtenir de l'assistance technique avec un agent en direct. Les heures de disponibilité sont de 5 h à 17 h (heure du Pacifique). S'il n'y a pas d'agent disponible, l'icône de clavardage n'ouvrira pas la fonctionnalité.

Remarque : La fonction de clavardage n'est disponible que pour les clients au Canada en ce moment.

Remarque : La fonction de clavardage n'est pas disponible pour Mitchell Diagnostics, les pages de commande de pièces ou la carte Plan de réparation.

Remarque : Cette fonction peut être désactivée par certaines compagnies d'assurance pour les utilisateurs du personnel.

1. Cliquez sur au bas de la page.
2. Dans la fenêtre Clavardage, saisissez votre adresse courriel, numéro de téléphone ainsi que l'objet du clavardage. Saisissez un numéro de réclamation si vous en avez un.



Remarque : La fenêtre Clavardage ne s'affiche pas s'il n'y a pas d'agent en direct disponible.

3. Cliquez sur **Démarrer le clavardage**. La fenêtre En attente de clavardage s'affiche pendant la connexion.

© 2022 Enlyte Group, LLC Tous droits réservés.

4. Saisissez votre texte dans la case **Écrivez votre message** et appuyez sur **Entrée** pour l'envoyer.

> **Astuce** : La fenêtre de clavardage demeure visible même si vous vous rendez sur une autre page. La fenêtre de clavardage n'est pas visible si vous vous rendez dans Mitchell Diagnostics, les pages de commande de pièces ou les éléments commencés à partir de la carte Plan de réparation.

5. Cliquez sur **X** pour fermer le clavardage.

© 2022 Enlyte Group, LLC Tous droits réservés.