

Selo – Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004974-08
Data da publicação	: 22/12/05	Data da revisão	: 07/08/08
Versões	: Protheus 8.11 e 9.12	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 101436, 114777, 116714, 119992, 119994, 139454, 149373		
Tabelas utilizadas	: SFN – Guias de Selos de Controle; SFO – Saldos Iniciais de Selos; SB1 – Descrição Genérica do Produto; SD2 – Itens das notas fiscais de saída; SF4 – Tipos de Entrada e Saída; SF5 – Tipos de Movimentação; SD3 – Movimentações Internas; SB2 – Saldos Físico e Financeiro; SBC – Perda por OP		

Disponíveis as rotinas para emissão do Livro de Entrada e Saída do Selo de Controle que beneficiam os contribuintes do IPI autorizados à sua emissão por processamento eletrônico de dados.

Esse documento está dividido em quatro seções:

- Seção 1 - Cadastro de Guias de Selos de Controle (MATA907)
- Seção 2 - Saldos de Guias de Selos de Controle (MATA908)
- Seção 3 - Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle (MATR909)
- Seção 4 - Procedimentos para implementação

A quem se destina	A qualquer estabelecimento que efetuar a movimentação de produtos que exijam a utilização de selos de controle, conforme a Lei nº. 4.502, de 1.994, art. 56, § 1º.
Objetivo	Escriturar os dados relativos ao recebimento e à utilização do selo especial de controle, previsto pela legislação do IPI, tratando das entradas, saídas e, inclusive, das quantidades inutilizadas ou devolvidas.
Prazo de entrega	O estabelecimento deverá manter arquivados os livros em seu estabelecimento.
Competência	Nacional
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.receita.fazenda.gov.br/
Legislação contemplada	Lei nº 4.502 de 1.994

Seção 1 - Cadastro de Guias de Selos de Controle (MATA907)

Este cadastro controla as Guias de Selos fornecidas pelo fisco com todas as características determinadas (classe, cor, quantidade, número e guia do selo).

A confecção do selo atenderá ao formato, cores, dizeres e outras características estabelecidas. A base de dados do fisco determina uma numeração gerada e controlada que permite rastrear as informações da origem de cada documento fiscal emitido.

O Selo de Controle é confeccionado pela Casa da Moeda do Brasil, responsável por sua distribuição às repartições da Secretaria da Receita Federal.

São utilizados nas movimentações de compra, venda, remessa ou devolução de mercadorias e devem ser escriturados no Livro de Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle.

Estão sujeitos ao selo de controle, segundo normas constantes no Regulamento do IPI, os produtos relacionados em ato do Secretário da Fazenda da Receita Federal, que pode restringir a exigência em casos específicos, bem como dispensar ou vedar seu uso.

Produtos Sujeitos ao Selo de Controle

De acordo com o Regulamento do IPI e site da Secretaria da Fazenda, seguem alguns produtos sujeitos ao Selo de Controle. Sugerimos, no entanto, consultar legislação específica do IPI para mais detalhes.

- Obras fonográficas;
- Obras audiovisuais;
- Bebidas;
- Cigarros, cigarrilhas e charutos;
- Relógios de pulso e de bolso;
- Fósforos de procedência estrangeira.

Exemplo de tabela de produtos sujeitos ao selo e suas especificações:

I- Aguardente de cana ou caninha de melaço ou cachaça (Código TIPI 2208.40.00)			
a) Produto Nacional			
Capacidade (ml)	Classe	Tipo do Selo de Controle	Cor do Selo de Controle
Até 180 ml	Qualquer	Bebidas Alcoólicas Miniatura	Verde
Mais de 180 ml	A e B	Aguardente	Violeta
	C, D e E	Aguardente	Laranja
	Demais Classes	Aguardente	Azul
b) Produto estrangeiro			
Capacidade (ml)	Classe	Tipo do Selo de Controle	Cor do Selo de Controle
Até 180 ml	Qualquer	Bebidas Alcoólicas - Miniatura	Vermelha
Mais de 180 ml		Bebidas Alcoólicas	Vermelha
II - Uísque (Código TIPI 2208.30)			
a) Produto Nacional			
Capacidade	Classe	Tipo do Selo de Controle	Cor do Selo de

			Controle
Até 180 ml	Qualquer	Uísque - Miniatura	Verde
Mais de 180 ml		Uísque	Verde
b) Produto de que trata a portaria-MF 108/78			
Capacidade	Classe	Tipo do Selo de Controle	Cor do Selo de Controle
Até 180 ml	Qualquer	Uísque - Miniatura	Azul
Mais de 180 ml		Uísque	Azul
c) Produto Estrangeiro			
Capacidade	Classe	Tipo do Selo de Controle	Cor do Selo de Controle
Até 180 ml	Qualquer	Uísque - Miniatura	Vermelho
Mais de 180 ml		Uísque	Vermelho
d) Produto estrangeiro Selado no exterior			
Capacidade	Classe	Tipo do Selo de Controle	Cor do Selo de Controle
Até 180 ml	Qualquer	Uísque - Miniatura	Amarelo
Mais de 180 ml		Uísque	Amarelo

O sistema permite controlar apenas o estoque fiscal de selos ou o estoque físico.

Controle fiscal

O sistema, ao efetuar a entrada de uma guia, apenas atualiza o estoque de selos disponíveis para utilização. A saída sempre se dá por transferências, devoluções e notas fiscais de saída, não sendo possível identificar as perdas no processo produtivo e nem atualizar os custos das mercadorias que utilizam o selo de controle.

Controle físico

Apenas para os usuários do Protheus que possuem os módulos de Estoque/Custos e Planejamento e Controle de Produção (PCP).

O sistema, ao efetuar a entrada de uma guia, atualiza também o estoque físico dos selos contidos nesta guia (como se fosse uma nota fiscal de entrada com TES que controla estoque). A vantagem desta modalidade é disponibilizar o selo de controle para ser configurado para compor a estrutura do produto, atualizando assim o custo real do produto final.

Também é possível controlar as perdas de estoque (quebras) que eventualmente possam ocorrer durante a produção. Por exemplo, ao selar uma garrafa de bebida, por falha mecânica, o selo que seria utilizado acabou sendo rasgado. Esta perda no processo produtivo deve ser informada a Receita Federal, através do livro “Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle”, visto que há um limite máximo de perda permitido no processo produtivo.

A saída sempre se dá por transferências, devoluções, notas fiscais de saída e perdas no processo produtivo, sendo que é possível bloquear a exclusão de guias em que os selos já tenham sido utilizados em movimentos internos, bem como não permitir a transferência ou devolução de selos nas mesmas circunstâncias.

Seção 2 - Saldos de Guias de Selos de Controle (MATA908)

Por meio desta rotina, o sistema controla os saldos iniciais dos selos solicitados ao fisco em contrapartida com os utilizados, de acordo com as movimentações de compra, venda, remessa ou devolução de mercadorias, para escrituração no relatório “Livro Registro de Entradas e Saídas do Selo de Controle”.

Além do controle dos selos utilizados, essa rotina aumenta a performance do relatório, pois, ao efetuar o fechamento dos saldos, o sistema considera somente os registros posteriores à data de fechamento, agilizando a emissão, considerando o saldo a ser calculado a partir do fechamento.

Seção 3 - Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle (MATR909)

A emissão do Livro de Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle fornece informações ao fisco referentes à utilização dos Selos de Controle. O livro apresenta as guias de movimentação (normal transferência, devolução e entrada por transferência), as notas fiscais de saída, as notas fiscais de entrada por devolução de vendas e as perdas de estoque (quando controlado o estoque físico) dos selos de controle do estabelecimento. Também podem ser impressos os termos de abertura e encerramento do livro.

A escrituração é feita em ordem cronológica, operação a operação, pelo movimento diário das entradas e saídas do selo especial de controle. Deve ser utilizada uma folha para cada espécie de selo (grupo ou subgrupo, cor e série, se houver).

Os registros devem ser efetuados nas colunas próprias, da seguinte forma:

- I.** - coluna 1: dia, mês e ano do lançamento respectivo;
- II.** - colunas 2, 3, 4 e 5: número e data da Guia do Fornecimento do Selo de Controle e quantidade e número dos selos;
- III.** - colunas 6, 7 e 8: série, se houver, e número da nota fiscal de saída dos produtos e quantidade dos selos aplicados;
- IV.** - coluna 9: quantidade dos selos devolvidos inutilizados, apreendidos, transferidos para outro estabelecimento ou considerados imprestáveis;
- V.** - coluna 10: quantidade de selos existentes após cada registro;

VI. - coluna 11: além das observações necessárias, deve ser escriturada a natureza do registro levando a efeito na coluna 9, com indicação da guia de devolução, quando for o caso.

 Importante

Para imprimir os termos de abertura e encerramento do livro, os arquivos de impressão dos termos devem estar no diretório correspondente ao “SIGAADV” (versão 7.10) ou “SYSTEM” (versão 8.11). Como padrão, são disponibilizados os arquivos:

- Termo de Abertura: LSELOA.TRM
- Termo de Encerramento: LSELOF.TRM

Seção 4 - Procedimentos para implementação

1. Para que todos os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, execute o compatibilizador UPDFIS. Esse compatibilizador cria e atualiza diversos campos e parâmetros, inclusive alguns não utilizados nos movimentos de selos de controle. Para obter mais informações, consulte o boletim técnico “UPDFIS”.
2. No ambiente Configurador, disponibilize no menu do ambiente Livros Fiscais as seguintes rotinas:

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Atualizações	Cadastros	Guias de Selos	MATA907	SFN, SFO
Atualizações	Cadastros	Saldos de Guias	MATA908	SFO
Relatórios	Livros Oficiais	Selos de Controle	MATR909	SD2, SF4, SB1, SFN, SFO

3. A configuração dos campos pode ser verificada no ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”:

Tabela SFN - Guias de Selo de Controle

Pasta “Campo”	
Campo	FN_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	02
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema.

Pasta “Campo”	
Campo	FN_GUIA
Tipo	Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Pasta “Informações”	
Título	Guia do Selo
Descrição	Guia do Selo de Controle
Help	Número da guia de fornecimento dos selos.

Pasta “Campo”	
Campo	FN_DATA
Tipo	Data
Tamanho	08
Decimal	0
Pasta “Informações”	
Título	Data da Guia
Descrição	Data da Guia
Help	Data da guia de fornecimento dos selos.

Pasta “Campo”	
Campo	FN_QTDE
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 9999999999.99
Pasta “Informações”	
Título	Quantidade
Descrição	Quantidade
Help	Quantidade de selos fornecidos pela guia.

Pasta “Campo”	
Campo	FN_CLASSE
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Pasta “Informações”	
Título	Classe
Descrição	Classe
Help	Classe do selo determinada pela Secretaria da Fazenda.
Pasta “Opções”	
Cons. Padrão	Tabela de Classe dos Selos de Controle

Pasta “Campo”	
Campo	FN_COR
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Cor do Selo
Descrição	Cor do Selo de Controle
Help	Cor do selo, conforme especificação para o produto.

Pasta “Campo”	
Campo	FN_NUMERO
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Nr.Selo Inic.
Descrição	Nr. Selo Inic.
Help	Número inicial dos selos contidos na guia.

Pasta “Campo”	
Campo	FN_NRFINAL
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Pasta “Informações”	
Título	Nr. Selo Fin.
Descrição	Nr. Selo Fin.
Help	Número final dos selos contidos na guia.

Pasta “Campo”	
Campo	FN_SERIE
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Série Guia
Descrição	Série da Guia de Selos
Help	Informe a série de da guia de selos que está sendo lançada, caso exista.

Pasta “Campo”	
Campo	FN_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	01
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Tipo Guia
Descrição	Tipo Guia
Help	Informe o tipo de guia de controle que será lançada. Os tipos disponíveis são: N=Normal - para entrada de selos de controle; T=Transferência - para efetuar a transferência de selos entre filiais de uma mesma empresa; D=Devolução - para efetuar a devolução de selos que não serão mais utilizados à Receita Federal; E=Entrada por Transferência - este tipo de guia apenas será utilizado para controle interno do sistema. Quando é efetuada a transferência de selos entre filiais, caso a guia na filial de destino seja gerada automaticamente, o tipo será 'E' para ser possível vincular a entrada na filial de destino à saída na filial de origem.
Pasta “Opções”	

Lista Opções	N=Normal;T=Transferência;D=Devolução;E=Entr. Transferência
Inic. Padrão	"N"
Pasta "Validações"	
Val. Sistema	Pertence("NTDE")

Pasta "Campo"	
Campo	FN_FILDEST
Tipo	Caracter
Tamanho	02
Decimal	0
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Filial Dest.
Descrição	Filial Destino
Help	Filial destino da transferência dos selos de controle.
Pasta "Opções"	
Modo Edição	M->FN_TIPO=="T"
Cons. Padrão	Filiais (Tabela SM0)

Pasta "Campo"	
Campo	FN_GUIAORI
Tipo	Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Guia Orig.
Descrição	Guia de origem dos selos
Help	Informe o número da guia que originou a entrada dos selos que estão sendo devolvidos ou transferidos. Este número é necessário para identificar e comprovar a entrada de selos.

Pasta “Opções”	
Modo Edição	M->FN_TIPO\$“DT”
Pasta “Campo”	
Campo	FN_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Cod. selo
Descrição	Codigo do Selo
Help	Código do selo no cadastro de produtos (SB1) quando é utilizado o controle de estoque físico de selos. Somente é possível controlar fisicamente o estoque (custos, perdas e etc) através de um código de produto válido. Este produto deverá ter também o controle de lotes cadastrado (B1_RASTRO = 'L'), visto que os lotes serão vinculados as guias de controle para ser possível rastrear os selos utilizados na produção.
Pasta “Opções”	
Cons. Padrão	Produtos Selo (B1SELO)
Pasta “Validações”	
Val. Sistema	ExistCpo(“SB1”,M->FN_CODIGO)

Pasta “Campo”	
Campo	FN_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Pasta “Informações”	
Título	Valor Guia
Descrição	Valor total da guia

Help	Valor da guia de selos. Este valor será utilizado para compor o custo do item que utilizará o selo em sua estrutura. O custo somente será atualizado se o sistema for configurado para controlar fisicamente o estoque de selos.
Pasta "Validações"	
Val. Sistema	Positivo()

Pasta "Campo"	
Campo	FN_LOTECTL
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Lote selo
Descrição	Lote dos selos guia
Help	O lote informado será utilizado para controlar a exclusão de guias as quais os selos já tenham sido movimentados na produção. Somente será possível efetuar o controle físico de estoque tendo o controle de lotes (MV_RASTRO = 'S' e B1_RASTRO = 'L'). Caso este campo não seja informado, o sistema irá gerar o número do lote automaticamente.
Pasta "Opções"	
Modo Edição	M->FN_TIPO="N"

Pasta "Campo"	
Campo	FN_ESTOQUE
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Est. fis.
Descrição	Controla estoque físico

Help	Indica se a guia de selos foi lançada com controle físico de estoques. Este campo será utilizado para identificar como os lançamentos devem ser tratados na manipulação das guias gravadas.
------	---

Índices:

Ordem	1
Chave	FN_FILIAL+FN_CLASSE+FN_GUIA+DTOS(FN_DATA)
Descrição	Classe + Guia do Selo + Data da Guia

Ordem	2
Chave	FN_FILIAL+FN_CLASSE+ DTOS(FN_DATA)+FN_GUIA
Descrição	Classe + Data da Guia + Guia do Selo

Tabela SFO - Saldos Iniciais de Guias de Selos de Controle

Pasta "Campo"	
Campo	FO_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Pasta "Informações"	
Título	Filial
Descrição	Filial do sistema
Help	Filial do sistema.

Pasta "Campo"	
Campo	FO_DATA
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Pasta "Informações"	
Título	Dt. do Saldo

Descrição	Data do Saldo
Help	Data da guia de fornecimento dos selos.

Pasta “Campo”	
Campo	FO_GUIA
Tipo	Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Pasta “Informações”	
Título	Nr. da Guia
Descrição	Número da Guia
Help	Número da guia de fornecimento dos selos.

Pasta “Campo”	
Campo	FO_SALDO
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 9999999999.99
Pasta “Informações”	
Título	Saldo
Descrição	Saldo da Guia
Help	Saldo inicial dos selos.

Pasta “Campo”	
Campo	FO_SALDATU
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 9999999999.99
Pasta “Informações”	
Título	Saldo Atual
Descrição	Saldo Atual da Guia
Help	Saldo atual processado dos selos.

Pasta “Campo”	
Campo	FO_DTFECHA
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Pasta “Informações”	
Título	Fechamento
Descrição	Data de Fechamento
Help	Data em que foi efetuado o fechamento

Pasta “Campo”	
Campo	FO_CLASSE
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Pasta “Informações”	
Título	Classe Selo
Descrição	Classe do Selo
Help	Classe do selo determinada pela Secretaria da Fazenda.

Pasta “Campo”	
Campo	FO_COR
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Cor do Selo
Descrição	Cor do Selo
Help	Cor do selo, conforme especificação para o produto.

Pasta “Campo”	
Campo	FO_SERIE
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Série Guia
Descrição	Série da Guia
Help	Série da guia de fornecimento dos selos.

Índices:

Ordem	01
Chave	FO_FILIAL+FO_CLASSE+DTOS(FO_DTFECHA)+FO_GUIA
Descrição	Classe Selo + Fechamento + Nro. da Guia

Ordem	02
Chave	FO_FILIAL+FO_CLASSE+FO_GUIA
Descrição	Classe Selo + Nro. da Guia

Tabela SF4 - Cadastro de TES

Pasta "Campo"	
Campo	F4_SELO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Utiliza Selo
Descrição	Utiliza Selo de Controle
Help	Define a forma de utilização dos selos de controle.
Pasta "Opções"	
Lista Opções	1=Venda/Compra;2=Remessa/Devolução;3=Outros;4=Não Movimenta
Inic. Padrão	"4"
Pasta "Validações"	
Val. Sistema	Pertence("1234")

Tabela SB1 - Cadastro de Produtos

Pasta “Campo”	
Campo	B1_SELO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Pasta “Informações”	
Título	Utiliza Selo
Descrição	Utiliza Selo de Controle
Help	Define a utilização ou não de selo de controle pelo produto.
Pasta “Opções”	
Lista Opções	1=Sim;2=Não
Inic. Padrão	“2”

Pasta “Campo”	
Campo	B1_CLASSE
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Pasta “Informações”	
Título	Classe Selo
Descrição	Classe Selo de Controle
Help	Define a classe do selo utilizado no produto, determinada pela Secretaria da Fazenda.
Pasta “Opções”	
Cons. Padrão	Tabela de Classes dos Selos de Controle

Pasta “Campo”	
Campo	B1_SEGUM
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Pasta “Informações”	
Título	Seg.Un.Medi.
Descrição	Segunda Unidade de Medida
Help	Segunda Unidade de Medida utilizada para se referir ao produto. Todas as rotinas de entrada, saída e movimentação interna permitem a entrada de dados nas duas unidades de medida.
Pasta “Opções”	
Cons. Padrão	Unidades de Medida

Pasta “Campo”	
Campo	B1_CONV
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Pasta “Informações”	
Título	Tipo de Conv.
Descrição	Fator de Conversão de UM
Help	Fator de Conversão da 1ª UM para a 2ª UM. Todas as rotinas de entrada, saída e movimentação interna possuem campos para a digitação nas duas unidades de medida. Se um fator de conversão for cadastrado, somente um deles precisa ser digitado. O sistema calcula a outra unidade de medida com base nesse fator de conversão e preenche o outro campo automaticamente. Se nenhum fator de conversão for atribuído, os 2 campos devem ser preenchidos manualmente.

Pasta “Campo”	
Campo	B1_TIPCONV
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Pasta “Informações”	
Título	Tipo de Conv.
Descrição	Tipo de Conversão da UM
Help	Multiplica ou divide o fator de conversão para calcular a 1ª unidade de medida. 1º Exemplo - Multiplicação ===== 1ªUM = CX (Caixa) 2ªUM = PC (Peca) FC (Fator de Conversão) = 16 O sistema calcula: 2ªUM * FC = 1UM, em que: (1 Peca)*16 = 1 Caixa, ou seja, 1 Caixa possui 16 Pecas. 2o Exemplo - Divisão ===== 1ªUM = PC (Peca) 2ªUM = CX (Caixa) FC (Fator de Conversão) = 16 O sistema calcula: 2ªUM / FC = 1UM, em que: (1 Caixa)/16 = 1 Peca, ou seja, 16 pecas juntas formam 1 Caixa.

4. A configuração das tabelas genéricas pode ser verificada no ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastrros/Tabelas”:

Tabela	Chave	Descrição
A9	000	Classe 1
02	SL	Selo de Controle

5. A configuração dos parâmetros pode ser verificada no ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastrros/Parâmetros”:

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_LSELOA
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Nome do arquivo de impressão do Termo de Abertura do Livro de Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle.

Exemplo para o conteúdo: LSELOA.TRM

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_LSELOF
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Nome do arquivo de impressão do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle.

Exemplo para o conteúdo: LSELOF.TRM

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_ESTSELO
Tipo	Data
Conteúdo	<definido pelo cliente>

Pasta “Descrição”	
Descrição	Indica a data em que se devera ter inicio o controle do estoque físico de selos. Os movimentos efetuados antes desta data, não controlarão estoque.

Exemplo para o conteúdo: 20080415

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_MOVIMSL
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>, sendo: Movimento interno de devolução/movimento interno de requisição
Pasta “Descrição”	
Descrição	Códigos de movimento interno para o controle físico do estoque de selos de controle.

Exemplo para o conteúdo: 488/588

i Observação:

Não informe neste parâmetro os códigos 499 e 999. Estes códigos são de controle interno do sistema. Caso esses códigos sejam informados, o sistema irá apresentar uma mensagem de alerta e não permitirá que a rotina continue.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_TRSLAUT
Tipo	Lógico
Conteúdo	<definido pelo cliente>, sendo: T, para gerar a guia automaticamente F, para não gerar
Pasta “Descrição”	
Descrição	Indica se, nos casos de transferência de selos, deverá ser gerada a guia de entrada na filial de destino automaticamente.

Exemplo para o conteúdo: T

i Observação:

Caso o controle de estoque físico seja efetuado, a guia na filial de destino da transferência será gerada automaticamente, independentemente do conteúdo deste parâmetro.

6. A configuração dos gatilhos pode ser verificada no ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Gatilhos”:

Campo	FN_TIPO
Seqüência	001
Cnt. Domínio	FN_FILDEST
Tipo	Primário
Regra	IIF(M->FN_TIPO<>"T", " ", M->FN_FILDEST)
Posiciona	Não

Campo	FN_TIPO
Seqüência	002
Cnt. Domínio	FN_GUIAORI
Tipo	Primário
Regra	IIF(M->FN_TIPO=="N", " ", M->FN_GUIAORI)
Posiciona	Não

7. No ambiente Livros Fiscais, opção “Ambiente/Cadastros/Guias de Selo”, observe o preenchimento dos campos conforme orientações a seguir:

Guia do Selo

Informe o número da guia do selo.

Data da Guia

Informe a data de cadastramento da guia do selo.

Quantidade

Informe a quantidade de selos fornecidos através da guia.

Classe

Informe a classe do selo determinada pela Secretaria da Fazenda.

Cor do Selo

Informe a cor do selo, conforme especificação para o produto.

Número do Selo

Informe o número inicial dos selos contidos na guia.

Nr. Selo Fin.

Informe o número final dos selos contidos na guia.

Série

Informe a série da guia de fornecimento dos selos.

Tipo

Informe o tipo da guia de fornecimento dos selos, sendo:

- N=Normal - para entrada de selos de controle;
- T=Transferência - para efetuar a transferência de selos entre filiais de uma mesma empresa;
- D=Devolução - para efetuar a devolução de selos que não serão mais utilizados à Receita Federal;
- E=Entrada por Transferência - este tipo de guia apenas será utilizado para controle interno do sistema. Quando é efetuada a transferência de selos entre filiais, caso a guia na filial de destino seja gerada automaticamente, o tipo será “E” para ser possível vincular a entrada na filial de destino à saída na filial de origem. Não é permitido efetuar movimentos manuais com o tipo “E”.

Filial Destino

Informe a filial destino que irá receber os selos em transferência, lembrando que a guia na filial de destino pode ou não ser gerada automaticamente.

Guia Origem

Informe o número da guia de fornecimento de origem dos selos no caso de devolução ou transferência de selos. Este número somente é obrigatório para empresas que não utilizam o controle físico do estoque de selos. A informação é necessária para se garantir a entrada de selos antes de se efetuar a transferência ou a devolução.

Cod. Selo

Informe o código do selo no cadastro de produtos (SB1) quando é utilizado o controle de estoque físico de selos. Somente é possível controlar fisicamente o estoque (custos, perdas e etc) através de um código de produto válido. Este produto deverá ter também o controle de lotes cadastrado (B1_RASTRO = 'L'), visto que os lotes serão vinculados às guias de controle para ser possível rastrear os selos utilizados na produção. Este código de produto deverá ser do tipo “SL” (Selo de Controle) e será utilizado para compor a estrutura do produto que utilizará o selo de controle na produção.


Valor Guia

Informe o valor (custo) total da guia de selos. Este valor será utilizado para compor o custo do item que utilizará o selo em sua estrutura. O custo somente será atualizado se o sistema for configurado para controlar fisicamente o estoque de selos.

Lote Selo

Informe o número do lote em que o selo deverá ser controlado, no caso de entradas de selo (guias do tipo N=Normal). O lote informado será utilizado para controlar a exclusão de guias as quais os selos já tenham sido movimentados na produção. Somente será possível efetuar o controle físico de estoque tendo o controle de lotes (MV_RASTRO = 'S' e B1_RASTRO = 'L'). Caso este campo não seja informado, o sistema irá gerar o número do lote automaticamente. Não é permitido informar lotes que já existam no sistema para que não se perca a rastreabilidade do lançamento.

8. No ambiente Livros Fiscais, opção “Ambiente/Cadastros/Saldos de Guias de Selos de Controle”, posicione o cursor sobre a guia de selo cadastrada e, em seguida, sobre a opção “Fechamento”, para que seja apresentada a tela descritiva da rotina. Clique no botão “Parâmetros” e preencha as informações solicitadas.



A imagem mostra uma janela de software intitulada "Parâmetros". No topo, há uma barra de título com o ícone de uma seta azul e o texto "Parâmetros". O corpo da janela contém dois campos de entrada. O primeiro campo, rotulado "Data de Fechamento ?", possui um botão de data com o formato " / / " e um ícone de calendário. O segundo campo, rotulado "Usar 2ª Unidade de Medida ?", é um menu suspenso com a opção "Sim" selecionada. Abaixo desses campos, há uma seção com o texto "Informe a data de fechamento para as movimentações." e um botão "OK" e um botão "Cancelar".

Data do Fechamento

Informe a data do fechamento do saldo.

Usar 2ª Unidade de Medida


Informe se a quantidade a ser abatida no saldo de selos deverá ser convertida na segunda unidade de medida.

***i* Importante**

Para fazer os cálculos na segunda unidade de medida, é necessário que os campos B1_SEGUM, B1_CONV, B1_TIPCONV estejam devidamente preenchidos no Cadastro do Produto.

O fechamento agiliza o processamento da impressão do relatório e será sempre utilizado para compor os saldos iniciais das classes de selos movimentadas. Por exemplo: estamos efetuando a devolução de 500 selos de classe 000 em 01/05/2008. Mas a entrada destes selos se deu em 01/04/2008. Para o sistema identificar na emissão do relatório em 05/2008 o saldo final após a saída por devolução, é necessário existir um fechamento com data anterior a data inicial de emissão do relatório (exemplo: 30/04/2008). Para maior agilidade, recomendamos que o fechamento seja efetuado todo final de mês.

9. Após confirmar a data do fechamento, o sistema retorna para a tela descritiva da rotina. Ao confirmar, de acordo com as movimentações do sistema, o campo “Saldo Atual” é atualizado.
10. No ambiente Livros Fiscais, em “Relatórios/Livros Oficiais/Selos de Controle”, clique sobre o botão “Parâmetros” e configure-os, conforme orientações a seguir:

**Data Inicial**

Informe a data inicial para geração do livro. A data inicial sempre deve ser a do dia seguinte ao fechamento.

Exemplo:

Se o fechamento for referente às movimentações até o dia 20/08/2005, a data inicial deve ser 21/08/2005.

Data Final

Informe a data final para geração do livro.

Livros/Termos

Informe se deseja imprimir o Livro, o Termo de Abertura ou o Termo de Encerramento.

Período

Selecione a forma de quebra do Livro: Decendial, Quinzenal ou Mensal.

Número da Página Inicial

Número da primeira página a ser impressa. As demais seguirão esta numeração.

Qtde. Páginas Feixe

Informe o número de páginas que deverá ser impresso por feixe.

Reinicia Páginas

Informe se a emissão do livro irá reiniciar a paginação.

Número do Livro

Informe o número do livro que será impresso nos Termos de Abertura e Encerramento.

Usar 2ª Unidade de Medida

Informe se a quantidade a ser impressa nas movimentações de saída deverá ser convertida na segunda unidade de medida.

Importante

Para fazer os cálculos na segunda unidade de medida, é necessário que os campos B1_SEGUM, B1_CONV, B1_TIPCONV estejam devidamente preenchidos no Cadastro do Produto.

Sem Movimento?

Informe se deseja imprimir as classes cadastradas no sistema que não foram movimentadas no período. Será impressa uma página com a expressão “Não Houve Movimentação” para cada uma dessas classes caso esta pergunta seja configurada como “Sim”.

Modelo?

Informe se deseja imprimir o modelo 1 (em que a série da guia é impressa no cabeçalho do livro) ou o modelo 2 (em que a série é impressa na linha da guia).

Considerações a respeito do controle físico de estoques:

Para os usuários do Protheus que possuem os módulos de Estoque/Custos e Planejamento e Controle de Produção (PCP), é possível efetuar o controle físico de estoques de selos, para tanto, segue abaixo um resumo prático das configurações e lançamentos que devem ser efetuados no Sistema:

Parâmetro MV_ESTSELO

Informar neste parâmetro a data em que se iniciará o controle físico do estoque de selos. Atente-se a informar uma data posterior ao processamento do UPDFIS (para criação dos campos e parâmetros necessários). Apenas guias lançadas após a data de corte informada neste parâmetro terão o controle físico efetuado.

Parâmetro MV_MOVIMSL

Cadastrar os tipos de movimento interno para devolução e requisição antes de informá-los neste parâmetro.

Tipos de Movimentação Interna

Os movimentos de devolução e requisição informados no parâmetro MV_MOVIMSL deverão ser cadastrados previamente no Sistema. Ao cadastrar os movimentos internos que serão informados neste parâmetro, cadastre-os com a configuração para valorizar estoques. Apenas esses tipos de movimento permitem que sejam informados valores no momento do lançamento (neste caso, o valor a ser informado será o valor da guia de selos).

Produto Selo de Controle

Será necessário cadastrar os selos de controle como produtos no Sistema. Para que o sistema identifique os movimentos com selo de controle, o tipo do produto deverá ser “SL” – Selo de Controle. No momento de efetuar as movimentações com guias de selos pelo ambiente Livros Fiscais, apenas será permitido selecionar produtos cadastrados com o tipo SL. Outra questão a ser analisada é o fato de que este produto deverá ter controle de lotes. Esta configuração é necessária para que o sistema possa vincular as guias de selo de controle lançadas com os selos movimentados. Apenas produtos com controle de lotes (MV_RASTRO = 'S' e B1_RASTRO = 'L') poderão ser movimentados através das guias. Sugerimos que seja criado um código de produto SL para cada classe de selo utilizada pela empresa. Desta forma, será possível identificar e controlar cada um dos tipos de selo utilizados.

Estrutura do produto

Na composição do produto que tem a obrigação de utilizar o selo de controle, informe o código do produto do tipo “SL” (Selo de Controle) que irá entrar na estrutura. Desta forma, ao produzir um item, é possível, através do valor da guia de entrada lançada, atualizar o custo do item com o custo do fornecimento do selo.

Recálculo do Custo Médio

Ao executar a rotina de recálculo do custo médio (MATA330), configurar a pergunta “Movimentos Internos Valorizados?” com conteúdo igual a “ANTES”. Desta forma, os movimentos com os selos de controle serão recalculados antes de calcular os demais custos, garantindo o valor correto.

Perdas na Produção

Caso tenha ocorrido a perda de selos no processo produtivo (por falha humana ou mecânica), será necessário apontar a perda através do Apontamento de Perdas (MATA685), no módulo e Controle de Produção (PCP). Na rotina, será necessário informar em qual ordem de produção ocorreu a perda, o código do produto perdido (que neste caso será o produto do tipo “SL”), a quantidade perdida, armazéns de origem e destino, motivo da perda (que será impressa no livro fiscal, na coluna observações) e o lote do qual deverá ser considerada a perda. Esta configuração é de extrema importância para que seja possível identificar no fechamento do estoque e na impressão do Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle as quantidades e as causas da perda do selo no processo produtivo. Desta forma, haverá como justificar a quebra na quantidade em estoque dos selos de cada classe movimentada.

Selagem de produtos importados

Da mesma forma com que é feita a inclusão do selo de controle em um produto produzido pela empresa, deverá ser feita a inclusão do selo no produto importado. Será feita a entrada do produto importado no sistema e, posteriormente, incluído o selo de controle como parte da modificação que a empresa efetua no produto para comercializá-lo no mercado Brasileiro. Com isso, o controle dos custos, das quantidades e possíveis perdas na selagem também será efetuado automaticamente no sistema. Como os selos que serão utilizados na selagem de produtos importados também chegam ao estabelecimento através de uma guia de controle, basta lançar a guia para atualizar o estoque e iniciar a sua utilização na selagem dos itens importados.

Movimentos internos de selo de controle

Os movimentos de requisição e devolução gerados automaticamente através da movimentação das guias de selo, através dos códigos cadastrados no parâmetro MV_ESTSELO, não poderão ser estornados manualmente. Apenas se o registro da guia de controle for estornado, é que os movimentos internos de requisição e devolução serão estornados.

Considerações gerais:

- A série da guia e o intervalo serão exibidos no cabeçalho do relatório;
- O campo F4_SELO deve estar preenchido com a operação que deve ser efetuada, pois o sistema apresenta como Inicializador Padrão = 4 - Não Movimenta.

- O campo B1_SELO deve estar preenchido com “Sim”, pois o sistema apresenta como Inicializador Padrão = Não.