كتيب استخدام Storege WMS

دليل مفصل — إصدار 1.0

نظام إدارة مخازن احترافي بالباركود وأجهزة الكف — مصمم لمصانع الخرسانة وقطع الغيار والورش ومستلزمات السيارات في المملكة العربية السعودية.

فهرس المحتويات

نظرة عامة

البدء السريع

الأصناف

المواقع والرفوف

أوامر الشراء

الاستلام

أوامر البيع

التجهيز (Picking)

التعبئة والشحن

التحويلات

الجرد

المخزون

إجمالي البضائع

التقارير

مطابقة فواتير الشراء

الباركود والليبلات

جهاز الكف (m/)

الإعدادات

المستخدمون والأدوار

التكاملات

المرتجعات (RMA)

فحص الجودة (QC)

جدولة الأرصفة
ساحة الشاحنات (Yard)
إنتاجية العمالة (Labor)
إعادة التعبئة (Replenishment)
ZATCA
اللغات
استلام تفصيلي
شحن تفصيلي
جرد تفصيلي
نقل (Move)
تعديل (Adjust)
الباركود
الأوفلاين
الدعم

نظرة عامة

Storege WMS نظام إدارة مخازن احترافي بالباركود وأجهزة الكف، مصمم لمصانع الخرسانة وقطع الغيار والورش ومستلزمات السيارات في المملكة العربية السعودية. يدعم 9 لغات (عربي/أردو RTL)، جميع الأسعار بالريال (SAR)، ضريبة 15%.

البدء السريع

1) سجّل الدخول (admin@storege.app / Admin@12345). 2) اختر المخزن. 3) أضف التصنيفات. 4) أضف الأصناف (باركود/حد طلب). 5) أضف المواقع (R01-C01). 6) أنشئ PO. 7) استلم ← putaway. 8) أنشئ SO ← تخصيص ← ship ← pack ← pick.

الأصناف

SKU، باركود EAN-13، تكلفة/سعر، حد الطلب، مخزون استراتيجي، حد أقصى، كمية إعادة طلب، تتبع لوط/سيريال، shelf life. استيراد/تصدير CSV.

المواقع والرفوف

مستودعات متعددة، مناطق (Zones)، مواقع (PICK/DOCK/STAGING/SHIPPING/QUARANTINE)، سعات، باركود، ترقيم رف/عمود (R01-C01).

أوامر الشراء

إنشاء PO من مورد (أصناف/كميات/تكاليف). ASN number + expected date. استلام جزئي/كامل. إلغاء استلام بعكس الحركات.

الاستلام

استلام against PO، lot code/expiry/serials، اختيار موقع، putaway suggestion (تجميع/موقع فارغ). Cross-dock.

أوامر البيع

إنشاء SO من عميل، تخصيص FEFO تلقائي، حالات OPEN/ALLOCATED/PICKING/PICKED/PACKED/SHIPPED. أولويات.

التجهيز (Picking)

wave/batch picking، Pick tasks per allocation لعدة أوامر (/wave-picking).

التعبئة والشحن

تعبئة جميع الأسطر، شحن مع carrier/tracking. حقول: سبب الصرف (مثال: قطع غيار مركبة)، المركبة/المعدة (رقم اللوحة)، المُسلَّم إلى. طباعة إذن صرف.

التحويلات

بين مستودعات: مسودة ← صرف (In Transit) ← استلام. تتبع لوط/سيريال.

الجرد

جرد دوري بالموقع/المنطقة/المستودع، إدخال كميات، فروقات، اعتماد. Blind counts + ABC.

المخزون

رصيد فوري لكل صنف/موقع/لوط/سيريال. تعديل يدوي مع سبب. نقل. سجل حركات (Stock Ledger).

إجمالي البضائع

شاشة مجمّعة: الوحدات، الأصناف، قيمة المخزون، محجوز/متاح، توزيع حسب المخزن/التصنيف، تنبيهات استراتيجية. totals/

التقارير

تقييم المخزون، مخزون منخفض، صلاحية، حركة، مخزون راكد، إنتاجية، أفضل الأصناف، ABC، دقة الجرد، مطابقة فواتير، wave picking.

مطابقة فواتير الشراء

مقارنة كميات الفواتير المفوترة بما تم استلامه فعليًا وما هو متاح. حالات: مطابق/ناقص/زيادة/غير موجود/بدون فاتورة. reconciliation/

الباركود والليبلات

ماسح كاميرا/USB، مولّد EAN-13/Code128، مصمم ملصقات، طباعة A4/حرارية، تصدير ZPL.

جهاز الكف (/m)

واجهة للشاشات الصغيرة: استلام، pick، putaway، جرد. أوفلاين (IndexedDB) + طابور + idempotency.

الإعدادات

بيانات الشركة، لوجو (650KB)، عملة (SAR)، ضريبة 15%، ليبلات، باركود prefix. عرض لوجو.

المستخدمون والأدوار

ADMIN/MANAGER/OPERATOR/VIEWER. صلاحيات، سجل تدقيق.

التكاملات

مفاتيح ERP/EDI/TMS، Salla/Zid، ZATCA Phase 2 (QR+XML)، Webhooks. API في Roadmap.

المرتجعات (RMA)

مرتجعات عملاء/موردين. DRAFT→RECEIVED→COMPLETED/CANCELLED. /returns RESTOCK/SCRAP/QUARANTINE.

فحص الجودة (QC)

PENDING/PASSED/FAILED على بنود الاستلام. /quality

جدولة الأرصفة

حجز أوقات للشاحنات/الأرصفة. /docks

ساحة الشاحنات (Yard)

تتبع المواقف (EMPTY/OCCUPIED) والشاحنات. /yard

إنتاجية العمالة (Labor)

تسجيل مهام (PICK/PUTAWAY/COUNT/RECEIVE) ووقت/كمية. /labor

إعادة التعبئة (Replenishment)

اقتراحات نقل من المخزون الاحتياطي إلى واجهة الالتقاط. /replenishment

ZATCA

QR (TLV base64) + XML UBL 2.1 مبسّط. زر في الفاتورة + تحميل XML.

اللغات

9 لغات (عربي/أردو RTL). تغيير من قائمة أعلى الواجهة.

استلام تفصيلي

1) أنشئ PO. 2) افتح PO → استلام. 3) أدخل كميات + lot/expiry/serials. 4 اختر موقع (DOCK/STAGING). 5) استلام. 6) putaway (اقتراح موقع). 7) النظام ينشئ Stock + StockMovement (RECEIVE).

شحن تفصيلي

1) SO بحالة ALLOCATED/PICKED. 2) تعبئة جميع الأسطر. 3) شحن: carrier/tracking. 4 حقول: سبب الصرف (مثال: قطع غيار مركبة)، المركبة/المعدة (رقم اللوحة)، المُسلَّم إلى. 5) النظام يخصم من منطقة الشحن ويُنشئ Shipment + Issue Permit (طباعة).

جرد تفصيلي

1) أنشئ Cycle Count (مستودع/منطقة/موقع). 2) النظام يولد lines (expectedQty). 3 أدخل countedQty. 4) اعتماد → يعدل Stock ويُنشئ حركات COUNT. 5) تقرير دقة الجرد.

نقل (Move)

1) افتح المخزون → اختر صنف/موقع. 2) اضغط نقل. 3) أدخل كمية + موقع destination. 4) النظام يخصم من source ويضيف إلى destination.

تعديل (Adjust)

1) افتح المخزون → تعديل. 2) أدخل كمية موقعة (+/-) + سبب. 3) النظام يعدل Stock ويُنشئ حركة ADJUST. 4) تدقيق.

الباركود


مسح USB/Bluetooth (Keyboard Wedge): امسح ثم Enter. ماسح الكاميرا: زر الكاميرا (HTTPS/localhost). توليد EAN-13/Code128. مصمم ملصقات. طباعة A4/حرارية. تصدير ZPL.

الأوفلاين


PWA + IndexedDB. بعد أول فتح (متصل)، يُخزّن الأصناف/المواقع/POs/Picking/Counts. عند انقطاع الشبكة، عمليات الاستلام/putaway/pick/count تُحفظ في طابور. عند عودة الاتصال، إرسال تلقائي. X-Op-Id يمنع التكرار.

الدعم

تطوير شركة فيمتو سوفت — www.fimtosoft.com. كتيب: /storege-manual-ar.pdf./ manual. PDF: APK: GitHub Releases.



مخطط تدفق المخزن: Receive → QC → Putaway → Storage → Pick → Pack → Ship



خريطة وحدات Storege WMS

Role Permission Matrix

	Read	Write	Manage	Settings	Users
ADMIN	1	1	1	1	1
MANAGER	1	1	1	1	0
OPERATOR	1	1	0	0	0
VIEWER	1	0	0	0	0

مصفوفة الصلاحيات حسب الدور

سير عمل تفصيلي: الاستلام

1) أنشئ PO من مورد. 2) افتح PO ← استلام. 3) أدخل كميات المستلم + lot code/expiry/serials. 4) اختر موقع (DOCK/STAGING). 5) اضغط استلام. 6) putaway: انقل من DOCK إلى PICK (اقتراح موقع تلقائي). 7) النظام ينشئ Stock + StockMovement (RECEIVE) + ReceiptLine.

سير عمل تفصيلي: الشحن

1) SO بحالة ALLOCATED/PICKED. 2) تعبئة جميع الأسطر. 3) شحن: carrier/tracking. 4) حقول: سبب الصرف (مثال: قطع غيار مركبة)، المركبة/المعدة (رقم اللوحة)، المُسلَّم إلى. 5) النظام يخصم من منطقة الشحن ويُنشئ Shipment + Issue Permit (طباعة).

سير عمل تفصيلي: الجرد

1) أنشئ Cycle Count (مستودع/منطقة/موقع). 2) النظام يولد lines (expectedQty). 3) أدخل countedQty. 4) اعتماد ← يعدل Stock ويُنشئ حركات COUNT. 5) تقرير دقة الجرد.

سير عمل تفصيلي: النقل

1) افتح المخزون ← اختر صنف/موقع. 2) اضغط نقل. 3) أدخل كمية + موقع destination. 4) النظام يخصم من source ويضيف إلى destination (StockMovement PUTAWAY/TRANSFER).

سير عمل تفصيلي: التعديل

1) افتح المخزون ← تعديل. 2) أدخل كمية موقعة (+/-) + سبب. 3) النظام يعدل Stock ويُنشئ حركة ADJUST. 4) تدقيق (Audit Log).

مسرد المصطلحات

SKU: كود الصنف. FEFO: First Expired First Out. ATP: Available to Promise. RMA: Return Merchandise Authorization. ASN: Advanced Shipping Notice. QC: Quality Control. WMS: Warehouse Management System. PWA: Progressive Web App. ZATCA: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. SAR: ريال سعودي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س: كيف أستلم؟ ج: PO → Receive → putaway. س: كيف أصرف؟ ج: SO → allocate → pick → pack → ship. س: كيف أجرد؟ ج: Cycle Count → أدخل كميات → اعتماد. س: كيف أغير اللغة؟ ج: قائمة أعلى الواجهة. س: كيف أرفع لوجو؟ ج: الإعدادات ← شعار الشركة.

اختصارات

Ctrl+K: بحث سريع. Enter: تأكيد في نماذج. Tab: تنقّل. F5: تحديث. Ctrl+P: طباعة.

خريطة التدفق



تدفق المخزن: Receive → QC → Putaway → Storage → Pick → Pack → Ship

ملحق: وصف الأدوار

ADMIN: كل شيء. MANAGER: إدارة+كتابة+إعدادات. OPERATOR: عمليات المخزون. VIEWER: قراءة فقط.

ملحق: قائمة الصفحات

Dashboard, Items, Locations, Inventory, Totals, Receiving, Sales Orders, Picking, Shipping, Transfers, Counts, Partners, Invoices, Reports, Labels, Users, Settings, Audit, Integrations, Handheld (/m), Manual, Returns, Quality, Docks, Yard, Labor, Replenishment, Wave Picking.