

INSTALACIÓN SSH EN WINDOWS

Abre la Configuración de Windows, busca "características opcionales" y selecciona "Administrar características opcionales". Desde ahí podrás añadir el servidor necesario al sistema.

Configuración

Inicio

Buscar una configuración

Sistema

- Almacenamiento
- Tableta
- Multitarea
- Proyección en este equipo
- Experiencias compartidas
- Componentes de sistema
- Portapapeles
- Escritorio remoto
- Características opcionales**
- Acerca de

Características opcionales

+ Agregar una característica

[Ver historial de características opcionales](#)

Características agregadas

Buscar características agregadas

Ordenar por: Nombre ▾

	Asistencia rápida de Microsoft (aplicación)	2,89 MB
	Bloc de notas (sistema)	632 KB
	Cliente OpenSSH	10,1 MB
	Consola de administración de impresión	2,38 MB
	Entorno de scripting integrado de Windows PowerShell	6,82 MB
		07/12/2019
	Fax y Escáner de Windows	17,8 MB

Haz clic en "Agregar una característica", busca "SSH", selecciona "Servidor OpenSSH" y pulsa "Agregar" para instalarlo. Recuerda que necesitas conexión a internet para esta descarga.

Agregar una característica opcional

Buscar una característica opcional disponible


Ordenar por: Nombre

☐		RSAT: Herramientas de servidor DNS	1,27 MB
☐		RSAT: Módulo de Réplica de almacenamiento para Windows PowerShell	451 KB
☐		RSAT: Utilidades de administración de Cifrado de unidad BitLocker	41,9 KB
☐		RSAT: herramientas de administración de servicios de migración de almacenamiento	121 KB
☐		RSAT: módulo de información del sistema para Windows PowerShell	55,0 KB
☒		Servidor OpenSSH	1,22 MB
☐		Visor de XPS	3,37 MB
☐		WebDriver de Microsoft	326 KB


Agregar (1)

Cancelar


Tras reiniciar el PC, busca "servicios" en la barra de inicio y ejecuta la aplicación correspondiente como administrador.



Busca "OpenSSH SSH Server" en la lista, cambia su "Tipo de inicio" a "Automático" y pulsa "Iniciar" para activarlo.



Para que el sistema no bloquee la conexión, busca "firewall" y abre "Windows Defender Firewall con seguridad avanzada".



Dirígete a "Reglas de entrada" en el panel izquierdo y selecciona "Nueva regla..." en el menú lateral para permitir la conexión externa.



En el asistente de configuración, marca el tipo de regla como "Puerto", ya que es la opción necesaria para este protocolo, y avanza.



Tipo de regla

Seleccione el tipo de regla de firewall que desea crear.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Qué tipo de regla desea crear?

☐ Programa
Regla que controla las conexiones de un programa.

☒ Puerto
Regla que controla las conexiones de un puerto TCP o UDP.

☐ Predefinida:
@FirewallAPI.dll,-80200
Regla que controla las conexiones de una experiencia con Windows.

Selecciona que se aplicará sobre "TCP", marca "Puertos locales específicos" e introduce el número "22", que es el estándar de SSH.



Protocolo y puertos

Especifique los puertos y protocolos a los que se aplica esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?

☒ TCP

☐ UDP

¿Se aplica esta regla a todos los puertos locales o a unos puertos locales específicos?

☐ Todos los puertos locales

☒ Puertos locales específicos: 22
Ejemplo: 80, 443, 5000-5010

En la pantalla de acción, elige "Permitir la conexión" para que el firewall deje pasar este tráfico de forma ininterrumpida.

 Asistente para nueva regla de entrada



Acción

Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla.

Pasos:	¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas?
- Tipo de regla - Protocolo y puertos - Acción - Perfil - Nombre	☒ Permitir la conexión Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están. ☐ Permitir la conexión si es segura Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante IPsec. Éstas se protegerán mediante la configuración de reglas y propiedades de IPsec del nodo Regla de seguridad de conexión. Personalizar...

Marca los tres perfiles de red disponibles ("Dominio", "Privado" y "Público") para garantizar que la regla se aplique en cualquier conexión.

 Asistente para nueva regla de entrada



Perfil

Especifique los perfiles en los que se va a aplicar esta regla.

Pasos:	¿Cuándo se aplica esta regla?
- Tipo de regla - Protocolo y puertos - Acción - Perfil - Nombre	☒ Dominio Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo. ☒ Privado Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de red privada, como una red doméstica o del lugar de trabajo. ☒ Público Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.

Asígnale a la regla el nombre "SSH" para poder identificarla rápidamente en un futuro y pulsa el botón de "Finalizar".

 Asistente para nueva regla de entrada




Nombre

Especifique el nombre y la descripción de esta regla.

Pasos:	
- Tipo de regla - Protocolo y puertos - Acción - Perfil - Nombre	Nombre: SSH Descripción (opcional):

Verifica en la pantalla principal de Reglas de entrada que la regla recién creada aparece la primera y con el estado habilitado.



Obtén la Dirección IPv4 del servidor yendo a las propiedades de red del equipo o usando el comando ipconfig en la consola.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Silksong>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : donosocortes
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::70aa:db64:3731:6df8%12
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.240
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\Silksong>
```

Desde el equipo cliente, abre la terminal y conéctate tecleando el comando ssh usuario@IP_del_equipo.

