

Grundkonfiguration: Windows Server 2016

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	1
Vorraussetzungen	1
Übersicht	1
Schritt für Schritt	2

Zusammenfassung

In diesem Dokument erfahren Sie die notwendigen Schritte für die Grundkonfiguration eines Windows Server 2016.

Vorraussetzungen

- Sie haben bereits einen virtuellen Windows Server 2016 installiert.
- Wenn Sie einen virtuellen Computer verwenden:
 - Der Virtuelle Computer ist mit dem entsprechendem virtuellen Switch verbunden.



In diesem Dokument ist der virtueller Computer mit einem privaten Switch verbunden.

Übersicht

Der virtuelle Server soll später als Domain Controller dienen.



Passen Sie gegebenenfalls die in diesem Dokument gemachten Angaben den Vorgaben an.


IP-Adresse	10.40.128.10
Subnetzmaske	255.255.0.0
DNS-Server	10.40.128.10
Name	HH-DC_DNS-01



Schritt für Schritt

- 1. Öffnen Sie den Server-Manager.
- 2. Wählen Sie Server-Manager > Lokaler Server.


Server-Manager > Lokaler Server



 Zuerst wird die IP-Adresse vergeben. Klicken Sie auf Ethernet: > IPv4-Adresse wird über DHCP zugewiesen

Netzwerkeinstellungen






1. Klicken Sie mit der [rechte Maustaste] auf Ethernet und im Kontextmenü auf [Eigenschaften]

Eigenschaften von Ethernet






- 1. Klicken Sie doppelt mit der [linken Maustaste] auf
 - ☑ Internetprotokoll, Version 4

Eigenschaften von IPv4






- 1. Wählen Sie
 - ✓ Folgende IP-Adresse verwenden:
- 2. Geben Sie die IP-Adresse ein.
- 3. Geben Sie die Subnetzmaske ein.
- 4. Standardgateway wird nicht eingetragen.
- 5. Geben Sie **Bevorzugter DNS-Server** ein.

Server-Manager > Lokaler Server






- 1. Drücken Sie [F5], um die Seite zu aktualisieren.
- 2. Nun wird der Computername vergeben. Klicken Sie auf Computername: > WIN-******

Systemeigenschaften






1. Klicken Sie auf [Ändern...]

Ändern des Computernamens






- 1. Geben Sie den Computernamen ein.
- 2. Klicken Sie auf [OK]

Bestätigung der Änderung




Designing Education Connecting People



1. Klicken Sie auf [Ja]






1. Klicken Sie auf [OK]

Systemeigenschaften






1. Klicken Sie auf [Schließen]

Windows-Neustart






1. Klicken Sie auf [Jetzt neu starten]

Server-Manager > Lokaler Server





• Glückwunsch, Sie haben nach dem Neustart den Server mit den Grundkonfigurationen konfiguriert.