

CARRERA PROFESIONAL

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**DISEÑO GRÁFICO
PUBLICITARIO**


Tema

**La herramienta Borrador de fondos,
modos de uso ejercicios de
aplicación**

HERRAMIENTA BORRADOR DE FONDOS

La herramienta Borrador de Fondos en Adobe Photoshop es una función que te permite eliminar los píxeles de una capa con transparencias mientras la arrastras. Su objetivo es borrar el fondo mientras se mantienen los bordes de un objeto en primer plano.

El borrador de fondos de Photoshop actúa como un pincel que va borrando el fondo y conserva los bordes cuando éstos están muy definidos.




Primero debemos crear una copia de la capa de fondo. Luego debemos borrar la capa de fondo (la que tiene un candado).

1. En la paleta Capas, seleccione la capa que contiene las áreas que desea borrar.
2. Seleccionamos la herramienta de borrador de fondos .
3. Hacemos clic en la muestra de pinceles de la barra de opciones y definimos las opciones de pincel en la paleta emergente:

- Seleccionamos los ajustes para las opciones de Diámetro, Dureza, Espaciado, Ángulo y Redondez.
- Si utilizamos una tableta digitalizadora sensible a la presión, elegimos las opciones de los menús Tamaño y Tolerancia para modificar el tamaño y la tolerancia del Borrador de fondos a lo largo del curso de un trazo de pincel. Elegimos Presión de la pluma para basar la variación en la presión de la pluma. Elegimos Rotativo del stylus para basar la variación en la posición del rotativo de la pluma. Seleccionamos Sin activar si no desea variar el tamaño ni la tolerancia.

4. Realizamos una de las acciones siguientes en la barra de opciones:



- **Elegimos un modo de Límites de borrado:** No contiguo, para borrar el color muestreado donde queramos que aparezca bajo el pincel; Contiguo, para borrar las áreas que contienen el color muestreado y que están conectadas entre sí; y Hallar bordes, para borrar las áreas conectadas que contienen el color muestreado, al tiempo que se mantiene mejor la nitidez de los bordes de la forma.
- En **Tolerancia**, introducimos un valor o arrastre el regulador. Una tolerancia baja limita el borrado a las áreas muy parecidas al color muestreado. Una tolerancia alta borra una gama de colores más extensa.
- Seleccionamos **Proteger color frontal** para impedir el borrado de áreas que coinciden con el color frontal del cuadro de herramientas.
- Elegimos una opción de **muestreo**: Continuo, para muestrear colores continuamente mientras arrastra; Una vez, para borrar sólo las áreas que contienen el color en el que ha hecho clic primero; y Muestra de fondos, para borrar sólo las áreas que contienen el color de fondo actual.



5. Arrastramos por el área que desea borrar. El puntero de la herramienta Borrador de fondos aparece en forma de pincel con una cruz que indica la zona interactiva de la herramienta.





