REPO SUMMARY

OpenClaw Console

这是一个最小化的 Electron 桌面控制台，用来直接读取本机 OpenClaw 的配置、日志与会话数据， 展示运行状态，并执行模型切换与网关重启。仓库说明明确指出它按本机实际安装形态接入，不依赖此前假设的 REST API。

适用对象

主要面向在本机运行 OpenClaw、需要查看运行状态、核对用量并切换默认模型的开发者或运维操作者。

它能做什么

- 显示本机 OpenClaw 安装版本号。
- 探测网关在线/离线状态，并显示端口与延迟。
- 读取主 agent 状态与最近活跃时间。
- 列出当前已配置模型，并标记默认模型。
- 直接改写 `openclaw.json` 切换默认模型。
- 一键重启网关，失败时按多种命令顺序回退尝试。
- 汇总本地 session 与 cron 运行的 token / 请求量。

如何运行

- 安装依赖：`npm install`
- 启动应用：`npm start`
- 默认读取：`~/.openclaw/openclaw.json`、`~/.openclaw/`、`~/.npm-global/bin/openclaw`
- 如果安装路径不同，可在左侧配置面板改路径。
- Node.js 版本要求：Not found in repo

工作方式（基于仓库证据）

1. UI 层：`src/index.html` + `src/renderer.js` 提供配置表单、状态卡片、模型切换和手动刷新。

2. IPC 桥接：`preload.js` 用 `contextBridge` 暴露 `readConfig`、`loadDashboard`、`restartGateway`、`switchModel`。

3. 主进程与本机数据：`main.js` 注册 IPC 处理器，读取 `openclaw.json`、安装目录 `package.json`、`gateway*.log`、`sessions.json` 与各类 `.jsonl`。

4. 数据流与控制：Renderer 发起操作 → Preload IPC → Main 访问文件系统 / TCP / CLI；模型切换会改写配置并触发网关重启。远程 API、数据库、服务端持久层：Not found in repo。

Windows / Linux 打包信息：Not found in repo；仓库只显式提供了 macOS 目录构建脚本与配置。