# RELATÓRIO DE LSRC (07/14/2025)

Adrian Alves da Silva Teixeira, 3º Informática

## Objetivo

O objetivo da aula foi criar um servidor FTP (File Transfer Protocol) em uma máquina virtual Ubuntu, possibilitando a transferência de arquivos entre ela e a máquina real. Deveria, também, configurar pastas permitindo apenas leitura ou leitura e escrita de arquivos.

## Passo a passo

1. Instalar o VSFTPD na máquina virtual.

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo apt install vsftpd -y
```

Imagem 1: Instalando o VSFTPD

2. Criar um backup do arquivo de configuração do VSFTPD.

3. Iniciar o serviço VSFTPD.

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo systemctl start vsftpd
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable vsftpd
```

Imagem 2: Iniciando serviço VSFTPD

4. Criar usuário.

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo useradd -m adriangojo
```

Imagem 3: Criando usuário

5. Adicionar senha ao usuário e confirmá-la.

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo passwd adriangojo
```

Imagem 4: Adicionando senha

6. Configurar as portas do Firewall para permitir a passagem FTP.

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 20/tcp
Regras atualizadas
Regras atualizadas (v6)
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 21/tcp
Regras atualizadas
Regras atualizadas (v6)
```

Imagem 5: Configurando portas do Firewall

7. Retirar a hashtag da parte “write_enable=YES” no arquivo de configuração do VSFTPD para habilitar o envio de arquivos para a máquina virtual.

```
adrian@adrian-VirtualBox: ~
adrian@adrian-VirtualBox: ~        adrian@adrian-VirtualBox: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/vsftpd.conf
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
#local_umask=022

^G Ajuda     ^O Gravar    ^W Onde está?^K Recortar  ^T Executar  ^C Local
```

Imagem 6: Habilitando a permissão de write

8. Abrir o FileZilla na máquina real e configurar a conexão.




Imagem 7: Configurando a conexão

9. A transferência de arquivos foi efetuada com sucesso. A pasta Ler permite apenas a transferência de arquivos da máquina virtual para a máquina real, enquanto a pasta LerEscrever permite a transferência de arquivos da máquina virtual para a real e vice-versa.




Imagem 8: Arquivos da máquina real




Imagem 9: Arquivos da máquina virtual