

Auto Mode

Autonomia inteligente para desenvolvedores — um modo de permissões que remove aprovações manuais rotineiras usando um classificador de IA.

Lançado em
24 de março de 2026

O que é o Auto Mode?

O Auto Mode é um novo modo de permissões do Claude Code que permite ao agente de IA tomar decisões autônomas sobre quais ações executar — sem precisar de aprovação humana a cada passo. Um **classificador de IA integrado** analisa cada operação antes da execução: ações seguras são aprovadas automaticamente, enquanto ações arriscadas são bloqueadas.

O problema que resolve

MODO PADRÃO Aprovação manual em cada operação. Seguro, mas impraticável em tarefas longas. Alta fricção	AUTO MODE Classificador decide automaticamente. Seguro e produtivo. Equilíbrio ideal	-- DANGEROUSLY-SKIP-PERMISSIONS Sem verificações de segurança. Rápido, mas perigoso. Alto risco
--	---	--

Como funciona o classificador

- Você inicia uma tarefa**
Ex.: refatorar um módulo inteiro com testes.
- Claude planeja as ações**
Escrever arquivos, rodar testes, corrigir erros...
- Classificador avalia cada operação**
Usando Claude Sonnet 4.6 como modelo de segurança.
- Ação segura → executa automaticamente**
Leitura/edição de arquivos no diretório de trabalho.
- Ação arriscada → bloqueada**
Deleção em massa, exfiltração de dados, injeção de prompt.
- Bloqueios repetidos → notifica você**
Apenas quando realmente necessário.

Como ativar

VIA CLI	DURANTE A SESSÃO	VS CODE / DESKTOP
---------	------------------	-------------------

claude --enable-auto-mode

Pressione Shift+Tab até ver "Auto Mode ON"

Settings → Claude Code → toggle Auto Mode

Disponibilidade e boas práticas

Disponibilidade

- Lançamento: 24 de março de 2026
- Status: Research Preview
- Planos: Team, Enterprise e API
- Pro/Max: ainda não disponível
- Modelos: Sonnet 4.6 e Opus 4.6
- Haiku e modelos claude-3 não suportados

Boas práticas

- Use em ambientes isolados (containers, VMs)
- Mantenha repositório git com commits limpos
- Monitore consumo de tokens em sessões longas
- Nunca use em servidores de produção direto
- Enterprise pode desativar via MDM/admin settings