HU.018 – CONFIGURAR PROVEDORES DE IA

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Texto revisto para a linguagem de quem usa o sistema	2.1	Sudoeste Informática
19/10/2026	Retirada das HUs sem funcionalidade no sistema, renumeração e reordenação das demais (retaguarda primeiro, portal depois)	2.2	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

O administrador mantém as configurações de inteligência artificial, com chave protegida, teste de conexão real e uma configuração padrão. A lista ordena a padrão primeiro. Incluir e editar gravam nome, provedor, capacidade, endereço, chave, modelo, temperatura, tamanho máximo da resposta, tempo limite, situação e a marca de padrão. Os provedores aceitos são OpenAI, Anthropic, Gemini, Azure e compatível. As capacidades aceitas são texto, visão e embeddings. Configuração ativa no cadastro exige chave. Endereço recusado, por não ser seguro ou por estar fora da lista permitida, não é gravado. Na edição, chave vazia não substitui a atual. A chave não volta em claro e não entra no registro. Ativar uma configuração sem chave é recusado, com o pedido para informar a chave. Testar chama o provedor de verdade. Sucesso e falha ficam registrados, sem a chave. Excluir remove o registro. Os recursos de inteligência artificial usam a configuração padrão ativa.

SUMÁRIO

ÉPICO: EP02 — Administração

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Configurar provedores de IA

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Configuração de IA

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

ÉPICO: EP02 — Administração

Como administrador da SEDUR **quero** manter o provedor de inteligência artificial padrão**, de modo que** os recursos usem a configuração ativa e a chave não apareça em claro.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Configurar provedores de IA

Como administrador autorizado a configurar a inteligência artificial **quero** cadastrar o provedor, testar o endereço e ativá-lo**, de modo que** a ativação sem chave seja recusada e o teste registre sucesso ou falha.

PRÉ-REQUISITOS

• Administrador autorizado a configurar a inteligência artificial

• Provedor e capacidade dentre os aceitos na tela

• Endereço aceito pela verificação de segurança

• Chave informada, quando a configuração nasce ativa

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma


Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Configuração de IA

Caminho no menu: Configuração > Configuração de IA



COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Ativa sem chave

Dado que o cadastro pede situação ativa e a chave está vazia

Quando o administrador salva

Então a mensagem pede a chave para ativar a configuração e nada é gravado

Cenário 2: Endereço recusado

Dado que o endereço não é aceito pela verificação de segurança

Quando o administrador salva

Então a configuração não é gravada

Cenário 3: Teste registrado

Dado que a configuração está gravada

Quando o administrador testa a conexão

Então o provedor é chamado e o registro mostra sucesso ou falha, sem a chave

Cenário 4: Chave preservada

Dado que a configuração já tem chave

Quando a edição envia a chave vazia

Então a chave armazenada permanece