



NTFSSync Helper安装帮助文档

NTFSSync Helper安装包下载

为什么需要安装NTFSSync Helper程序？由于以读写方式挂载NTFS磁盘需要较高的权限和需要加载对NTFS文件系统支持的第三方系统扩展kext，但是AppStore版本的App有权限的限制无法实现，所有需要借助Helper程序来进行功能实现。**提示：市面上所有的NTFS读写软件实现原理都是这样的，下面文档会尽量以最简短明了的语句给大家讲清楚。**

1 点击NTFSSync Helper安装包[下载链接](#)进行下载，下载之后双击开dmg文件打开dmg磁盘，然后双击NTFSSync Helper Installer图标运行安装包软件






一、 NTFSSync Helper程序安装

1 点击NTFSSync Helper Installer软件第一步中的”安装Helper”按钮，授权输入电脑用户密码进行NTFSSync Helper程序安装。安装成功之后，如果弹出允许打开弹窗，请点击打开。



安装成功之后，界面将显示“已安装”文字说明



二、macFUSE安装

1 点击NTFSync Helper Installer软件第二步中的“安装macFUSE”按钮，将启动macFUSE安装程序，点击允许进行一步一步的安装。



安装成功之后，界面将显示”已安装”文字说明




三、macFUSE加载授权

NTFSSync的Helper程序是基于macFUSE文件系统扩展开发的. 开启NTFS格式磁盘文件读写功能, 需要您开启macFUSE系统扩展的授权, 授权主要包含2个步骤.

步骤一: 启用对第三方内核扩展的支持 (Apple Silicon Mac). Intel电脑跳过此步骤

此种情况是针对首次在Apple Silicon的ARM架构芯片的电脑上使用macFUSE时, 才需要启用对第三方内核扩展的支持。如果您已启用对第三方内核扩展的支持或者电脑是Intel芯片请跳过此步骤, 直接进行
步骤二

在 Apple Silicon Mac 上, 首次尝试加载内核扩展时将显示以下提示。



1.1 单击“打开系统设置”按钮。打开隐私和安全设置。点击”启用系统扩展”按钮



然后在出现提示时输入您的登录密码。点击关机。




1.2 电脑关闭后，一直按住电源按钮直至出现“正在载入启动选项”，让电脑进入恢复模式。选择”选项“继续往下走



1.3 选择一个管理员账号，输入账号密码。




1.4 在“恢复”App 中，选取“实用工具”>“启动安全性实用工具”。



1.5 选择要用来设定安全策略的系统。如果磁盘已使用文件保险箱加密，请点按“解锁”，输入密码，然后点按“解锁”。点按“安全策略”。




1.6 选择“降低安全性”->“允许用户管理来自被认可开发者的内核扩展”，点按“好”,出现提示时输入登录密码。



1.7 选取苹果菜单 >“重新启动”。必须重新启动 Mac以便让更改生效。

步骤二：允许加载 macFUSE 内核扩展（Apple Silicon 和 Intel Mac）


2.1 单击“打开系统设置”按钮。打开隐私和安全设置。点击“允许”按钮。



2.2 系统将要求您输入登录密码。输入登录密码然后重启电脑即可。关于NTFSSync Helper程序的安装说明到这里就全部完结。

提示:一定要按照安装说明一步一步操作实现，确保macFUSE正常被系统加载，NTFSSync才可以以读写模式挂载NTFS磁盘

以上步骤都完成之后，打开NTFSSync主页，找到你需要打开读写模式的NTFS磁盘，点击”开启读写权限”按钮。如果NTFSSync Helper程序还没有”完全磁盘访问权限”，请按照提示授权完全磁盘访问权限，完全磁盘访问权限授权成功之后。再次点击”开启读写权限”按钮，NTFSSync将会先卸载磁盘，所以你的NTFS磁盘将会消失。然后等待1到2秒钟，NTFS磁盘将会重新以读写模式挂载的方式出现。一旦开启成功，后面再次插入NTFS磁盘将会自动以读写模式挂载。



如果还有问题, 请邮件ttianyaa@icloud.com联系我们, 我们将尽快回复和帮助您解决问题。