


**EasysMX ESM-9101**  
2.4G Wireless Controller  
China Prise: **25\$**, Ukraine Prise: **980 грн (33\$)**

<https://www.easysmx.com/products/easysmx-esm-9101-wireless-gaming-controller?variant=32125469917297>

EasySMX Co.,Limited

Flat/Room 1205, 12/F Tai Sang Bank Building 130-132 Des Voeux Road Central Hong Kong










### gamepad: Controller 1.01 (STANDARD GAMEPAD Vendor: 057e Product: 2009)



X		Y		Z		RZ
Left -1	0	Right 1	Up -1	0	Down 1	0
Left joystick				Right joystick		
Press Button (10) (PS4: L3 - 106)				Press Button (11) (PS4: R3 - 107)		

#### JavaScript

<b>A</b>	0	<b>LB</b>	4	<b>Back</b>	8	<b>DP-Up</b>	12
<b>B</b>	1	<b>RB</b>	5	<b>Start</b>	9	<b>DP-Down</b>	13
<b>X</b>	2	<b>LT</b>	6	<b>Home</b>	16	<b>DP-Left</b>	14
<b>Y</b>	3	<b>RT</b>	7	<b>TURBO</b>	17	<b>DP-Right</b>	15

#### Android APP "GamePad Tester": PS4 Mode Type2

<b>A (X)</b>	96	<b>LB (L1)</b>	102	<b>Back (SHARE)</b>	109	<b>DP-Up</b>	19
<b>B (O)</b>	97	<b>RB (R1)</b>	103	<b>Start (OPTION)</b>	108	<b>DP-Down</b>	20
<b>X (квадр.)</b>	99	<b>LT (L2)</b>	104	<b>Home</b>	ESC	<b>DP-Left</b>	21
<b>Y (трик.)</b>	100	<b>RT (R2)</b>	105	<b>TURBO (PS)</b>	110	<b>DP-Right</b>	22

<https://www.joom.com/uk/products/5b7bab698b451301a6f202b7>

**980 грн**

<https://ru.manuals.plus/easysmx/easysmx-esm-9101-game-controller-user-manual#axzz7VEyEhJe4>

## Режими роботи



### Світяться два нижні світлодіоди:

USB GAMEPAD 1.01 (Vendor: 11c0 Product: 5500)

Back = 10, Start = 11, Y = 4

### Світяться два верхні світлодіоди:

Xbox 360 Controller (XInput STANDARD GAMEPAD)

Back = 8, Start = 9, Y = 3 (D-Pad: 12, 13, 14, 15)

### Світиться один верхній лівий світлодіод:

Controller 1.01 (STANDARD GAMEPAD Vendor: 057e Product: 2009)

### Світяться верхній і нижній ліві світлодіоди:

ESM-9101 1.01 (Vendor: 11c1 Product: 9101)

Back = 8, Start = 9, Y = 0, X = 3 (Joystick - перемикається коротким натиском "Home")

### Світяться верхній лівий і нижній правий світлодіоди:

ESM-9101 1.01 (Vendor: 11c1 Product: 9101)

Back = 8, Start = 9, Y = 0, X = 3 (D-Pad - перемикається коротким натиском "Home")