


cegid



Cegid Exabanque Mobile

Guide de paramétrage et d'utilisation
03/2026

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce guide s'adresse à l'administrateur et aux utilisateurs de l'application Cegid Exabanque. Il décrit l'initialisation, le paramétrage et l'utilisation de l'application Cegid Exabanque Mobile.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	03/2026
Version	2.6

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions, ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2026 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. À propos de Cegid Exabanque Mobile	4
2. Autoriser un utilisateur à accéder à Cegid Exabanque Mobile (tâche Administrateur).....	5
3. Utiliser Cegid Exabanque Mobile	6
3.1. Initialiser Cegid Exabanque Mobile	6
3.2. Se connecter à Cegid Exabanque Mobile	7
3.3. Découvrir les modules de Cegid Exabanque Mobile	8
3.3.1. VALIDATION.....	8
3.3.2. COMPTES.....	9
3.3.3. TRÉSORERIE	9
3.3.4. ALERTES.....	10
3.4. Paramétrer Cegid Exabanque Mobile	11
3.4.1. Modifier votre mot de passe mobile	11
3.4.2. Activer l'authentification biométrique	11
3.4.3. Activer/désactiver la réception de notifications push	12
ANNEXE : FAQ.....	13

1. À PROPOS DE CEGID EXABANQUE MOBILE

Cegid Exabanque Mobile est une application mobile **liée à l'application web Cegid Exabanque**. Elle vous permet d'effectuer les opérations suivantes sur votre smartphone :

- consulter les relevés et les soldes de tous vos comptes ;
- visualiser l'évolution de vos soldes bancaires sous forme de graphiques ;
- visualiser le solde prévisionnel de vos groupes de comptes et de vos comptes ;
- recevoir vos alertes sur solde, sur mouvement et sur les accusés de réception négatifs ;
- valider ou refuser des remises ;
- recevoir des notifications push pour vos remises.

Les données affichées dans Cegid Exabanque Mobile sont **synchronisées** avec l'application web Cegid Exabanque.

L'application Cegid Exabanque Mobile est **gratuite**.

2. AUTORISER UN UTILISATEUR À ACCÉDER À CEGID EXABANQUE MOBILE (TÂCHE ADMINISTRATEUR)

Pour autoriser un utilisateur à accéder à Cegid Exabanque Mobile :

1. Dans l'application web Cegid Exabanque, sélectionnez *Paramétrage* > *Utilisateurs* > *Utilisateurs/Habilitations* > *Utilisateurs/Habilitations*.
2. En haut de l'écran, sélectionnez l'utilisateur qui souhaite utiliser Cegid Exabanque Mobile.
3. Cochez la case **Option mobile**.
4. Dans la liste déroulante **Type de matériel**, sélectionnez le type de téléphone qui sera utilisé par cet utilisateur : Appareil Android ou Appareil Apple.
5. Cliquez sur [Enregistrer](#). Un message vous informe qu'un e-mail vient d'être envoyé à cet utilisateur avec son mot de passe mobile temporaire.

3. UTILISER CEGID EXABANQUE MOBILE

3.1. Initialiser Cegid Exabanque Mobile

Cette section décrit votre première connexion à Cegid Exabanque Mobile.



Prérequis :

- Consultez l'e-mail qui vous a été envoyé.
- Récupérez votre identifiant mobile dans l'application web Cegid Exabanque : cliquez en haut à droite de l'application web sur l'icône « Utilisateur »  puis sélectionnez *Option mobile*.
- Téléchargez l'application sur votre smartphone depuis l'Apple Store ou Google Play.
- Assurez-vous d'être connecté à Internet.
- Si vous souhaitez utiliser l'authentification biométrique pour vos futures connexions à Cegid Exabanque Mobile, vous devez enregistrer vos données biométriques (empreinte digitale ou visage) sur votre smartphone.

1. Lancez Cegid Exabanque Mobile sur votre smartphone.
2. Saisissez votre identifiant mobile et votre mot de passe mobile temporaire.

Votre identifiant mobile est disponible dans l'application web Cegid Exabanque : cliquez en haut à droite de l'application web sur l'icône « Utilisateur »  puis sélectionnez *Option mobile*.

Votre mot de passe mobile temporaire vous a été envoyé par mail.

3. Appuyez sur [Connexion](#).
4. Définissez votre nouveau mot de passe mobile. Pour cela, saisissez-le dans les deux champs correspondants puis appuyez sur [OK](#).
Le mot de passe mobile doit être composé au minimum de 10 caractères, dont au moins un chiffre, une lettre majuscule, une lettre minuscule et un caractère spécial (ex. : 1\$953278bP).
5. Si vos données biométriques sont enregistrées sur votre smartphone, un message vous propose d'activer l'authentification biométrique pour vos futures connexions.
 - Si vous acceptez, appuyez sur [Oui](#), confirmez votre identité avec votre empreinte ou votre visage, puis appuyez sur [OK](#). L'authentification biométrique est alors activée.
 - Si vous souhaitez continuer à utiliser votre mot de passe mobile pour vous connecter à Cegid Exabanque Mobile, appuyez sur [Pas maintenant](#).

Lorsque l'initialisation de l'application mobile est terminée, l'écran d'accueil s'affiche. Vous pouvez consulter directement sur cet écran le nombre d'alertes que vous avez reçues et le nombre de remises à valider.



Note : Vous pouvez à tout moment modifier vos choix d'authentification depuis le menu **PARAMETRAGE**, bloc **Authentification**.

3.2. Se connecter à Cegid Exabanque Mobile


1. Lancez Cegid Exabanque Mobile sur votre smartphone.
2. Identifiez-vous selon le mode d'authentification que vous avez choisi lors de l'initialisation de Cegid Exabanque Mobile :

Mode d'authentification	Action
	Identifiez-vous avec votre mot de passe mobile.
	Identifiez-vous avec votre empreinte digitale. Prérequis : L'authentification biométrique doit être activée dans Cegid Exabanque Mobile. Voir Activer l'authentification biométrique , page 11.
	Identifiez-vous avec votre visage. Prérequis : L'authentification biométrique doit être activée dans Cegid Exabanque Mobile. Voir Activer l'authentification biométrique , page 11.

3. L'écran d'accueil s'affiche. Vous pouvez consulter directement sur cet écran le nombre d'alertes que vous avez reçues et le nombre de remises à valider.

3.3. Découvrir les modules de Cegid Exabanque Mobile

L'application est constituée de différents modules.



3.3.1. VALIDATION

Ce module vous permet de :

- **consulter, valider ou refuser des remises à valider par clic ;**
- **consulter des remises à signer.** La signature des remises n'est pas possible dans Cegid Exabanque Mobile.

Les remises à valider sont classées par type de validation (par clic ou par signature numérique) puis par type de remises.



Prérequis : Pour utiliser ce module, vous devez être désigné comme valideur ou signataire d'une remise. L'habilitation **Suppression d'ordres** est nécessaire pour rejeter un ordre.

3.3.2. COMPTES

Ce module vous permet de consulter vos **relevés de comptes** et **suivre l'évolution de vos soldes sous forme de graphiques**. Vous pouvez afficher vos relevés par société, groupe de comptes, devise, pays et banque.

Lorsque vous sélectionnez un compte, vous avez la possibilité de visualiser les 7 derniers relevés ainsi que le détail des opérations.



Prérequis : Pour utiliser ce module, vous devez avoir les habilitations suivantes dans le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations* de l'application web Cegid Exabanque :

- **Relevés de comptes** (section **Accès aux autres données**).
- **Relevés de compte** pour les comptes concernés (section **Habilitations par compte**).

3.3.3. TRÉSORERIE

Ce module vous permet de consulter vos **relevés prévisionnels** et vos **rapports d'analyse**.



Prérequis : Pour utiliser ce module, vous devez :

- avoir souscrit au module de Gestion de trésorerie ;
- avoir les habilitations suivantes dans le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations* de l'application web Cegid Exabanque :
 - **Accès à la gestion de trésorerie** (section **Gestion de trésorerie**).
 - **Relevés de compte** pour les comptes concernés (section **Habilitations par compte**).

3.3.3.1. Relevés prévisionnels

Vous pouvez consulter vos relevés prévisionnels et suivre l'évolution de vos soldes prévisionnels sous forme de graphiques. Vous pouvez afficher vos relevés par société, groupe de comptes, devise et pays.

Lorsque vous sélectionnez un compte, vous avez la possibilité de visualiser les 7 prochains relevés prévisionnels ainsi que le détail des prévisions.

3.3.3.2. Rapports d'analyse

Vous pouvez afficher les totaux de vos comptes débiteurs, comptes créditeurs, placements et emprunts sur les 5 prochains jours. Vous avez la possibilité d'afficher le détail par société.

3.3.4. ALERTES

Ce module vous permet de :

- consulter vos **alertes sur solde** et d'accéder aux relevés de comptes concernés ;
- consulter vos **alertes sur mouvement** et accéder au détail des mouvements concernés ;
- consulter vos **alertes sur les accusés de réception négatifs** PSR et ARA (rapprochés avec une remise) et d'accéder au détail des ordres rejetés (à condition que la remise ne soit pas protégée) ;
- marquer vos alertes comme **lues ou non lues**.

Pour paramétrer l'affichage de notifications push pour vos alertes, voir [Activer/désactiver la réception de notifications](#), page 12.



Prérequis :

Pour consulter vos alertes sur solde et sur mouvement depuis ce module, vous devez :

- avoir paramétré des alertes sur solde ou sur mouvement dans l'écran *Gestion des actions et des alertes* de l'application web Cegid Exabanque ;
- avoir les habilitations suivantes dans le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations* de l'application web Cegid Exabanque :
 - **Relevés de comptes** (section **Accès aux autres données**) ;
 - **Relevés de compte** sur le compte paramétré dans l'alerte (section **Habilitations par compte**).

Pour consulter vos alertes sur les accusés de réception négatifs depuis ce module, vous devez :

- avoir paramétré, pour les comptes souhaités, les protocoles de transmission pour les services **Statut de paiement (PSR)** et **Accusé de réception applicatif (ARA)** dans le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission* de l'application web Cegid Exabanque ;
- avoir l'habilitation **Relevés de compte** sur le compte de la remise dans le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations* de l'application web Cegid Exabanque (section **Habilitations par compte**).

3.4. Paramétrer Cegid Exabanque Mobile

3.4.1. Modifier votre mot de passe mobile

Le mot de passe mobile est le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à l'application mobile. Il protège vos données en cas de vol de votre smartphone.

1. Appuyez sur **PARAMETRAGE**, puis sur **Mot de passe mobile**.
2. Saisissez votre mot de passe mobile actuel. Puis saisissez votre nouveau mot de passe mobile dans les deux champs suivants. Le mot de passe doit être composé au minimum de 10 caractères, dont au moins un chiffre, une lettre majuscule, une lettre minuscule et un caractère spécial (ex. : 1\$953278bP).

3.4.2. Activer l'authentification biométrique

Vous pouvez vous connecter à l'application mobile en utilisant vos données biométriques (empreinte digitale ou reconnaissance faciale). Pour cela, vous devez avoir enregistré au préalable vos données biométriques sur votre smartphone.

1. Appuyez sur **PARAMETRAGE**.
2. Dans le bloc **Authentification**, appuyez sur le curseur **Authentification biométrique**. Un message de confirmation s'affiche.
3. Appuyez sur **Oui** pour confirmer que vous souhaitez utiliser l'authentification biométrique pour vos prochaines connexions à Cegid Exabanque Mobile.
4. Confirmez votre identité soit avec votre visage soit avec votre empreinte digitale.
5. Entrez votre mot de passe mobile pour activer l'authentification biométrique, puis appuyez sur **OK**. Un message concernant l'utilisation des données biométriques s'affiche.
6. Appuyez sur **OK**. Le curseur **Authentification biométrique** est activé (couleur bleue).



Notes :

- Vous pouvez à tout moment modifier vos choix d'activation depuis le menu **PARAMETRAGE**.
- Si vous modifiez vos données biométriques enregistrées dans votre téléphone (ajout d'une empreinte, par exemple), votre authentification biométrique à Cegid Exabanque Mobile sera automatiquement désactivée. Vous devrez vous connecter à l'aide de votre mot de passe mobile puis activer à nouveau l'authentification biométrique depuis le menu **PARAMETRAGE**.

3.4.3. Activer/désactiver la réception de notifications push



Important : Pour recevoir des notifications push relatives à Cegid Exabanque Mobile, vous devez activer les notifications venant de Cegid Exabanque Mobile dans les **paramètres de votre smartphone**.

1. Appuyez sur **PARAMETRAGE**, puis sur **Notifications push** dans le bloc **Réglages**.
2. Activez/désactivez les notifications sur les éléments de votre choix.

ANNEXE : FAQ

J'ai changé de téléphone. Que dois-je faire pour continuer à utiliser Cegid Exabanque Mobile ?

Vous devez toujours vous connecter à Cegid Exabanque Mobile avec le même téléphone, celui utilisé lors de votre première connexion. Si vous souhaitez utiliser un autre téléphone, procédez comme suit (ou demandez à une personne habilitée de suivre cette procédure pour paramétrer votre accès à Cegid Exabanque Mobile) :

1. Dans l'application web Cegid Exabanque, sélectionnez *Paramétrage* > *Utilisateurs* > *Utilisateurs/Habilitations* > *Utilisateurs/Habilitations*.
2. Vérifiez que votre nom est sélectionné en haut de l'écran. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le.
3. Dans la section **Option mobile**, cliquez sur [Changer de téléphone](#).

J'ai oublié mon mot de passe mobile. Que dois-je faire ?

1. Réinitialisez votre mot de passe mobile. Pour cela, vous avez deux possibilités :
 - **Réinitialiser le vous-même :**
 - a. Connectez-vous à l'application web Cegid Exabanque.
 - b. Cliquez en haut à droite de l'application web sur l'icône « Utilisateur »  puis sélectionnez *Option mobile*.
 - c. Cliquez sur [Réinitialiser mot de passe](#) et authentifiez-vous. Votre mot de passe mobile temporaire vous est envoyé par e-mail.
 - **Demander à l'administrateur de le réinitialiser.** Il doit :
 - a. Cliquer sur *Paramétrage* > *Utilisateurs* > *Utilisateurs/Habilitations* > *Utilisateurs/Habilitations* dans l'application web Cegid Exabanque.
 - b. Vérifier que votre nom est sélectionné en haut de l'écran. Si ce n'est pas le cas, il doit le sélectionner.
 - c. Cliquer sur [Réinitialiser mot de passe](#) dans la section **Option mobile**. Votre mot de passe mobile temporaire vous est envoyé par e-mail.
2. Définissez votre nouveau mot de passe mobile sur votre smartphone. Pour cela, saisissez-le dans les deux champs correspondants, puis appuyez sur [Enregistrer](#).
Le mot de passe mobile doit être composé au minimum de 10 caractères, dont au moins un chiffre, une lettre majuscule, une lettre minuscule et un caractère spécial (ex. : 1\$953278bP).



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com