


cegid



Clé FIDO

Guide de paramétrage et d'utilisation
10/2025

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document explique comment se connecter à Cegid Exabanque avec une clé de sécurité FIDO.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	10/2025
Version	1.2

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2025 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. Qu'est-ce qu'une clé FIDO ?.....	4
2. Quels sont les avantages de la clé FIDO ?.....	5
3. Navigateurs et systèmes d'exploitation compatibles	6
4. Prérequis.....	7
4.1. Se procurer une clé FIDO	7
4.2. Choisir l'authentification avec clé FIDO	7
5. Comment se connecter à Cegid Exabanque avec sa clé FIDO ?.....	9
6. Comment accéder aux pages sensibles de Cegid Exabanque avec sa clé FIDO ?	11
ANNEXE : FAQ.....	12

1. QU'EST-CE QU'UNE CLÉ FIDO ?

La clé FIDO (Fast IDentity Online) est une **clé USB de sécurité U2F** (Universal 2nd Factor). Elle est conçue pour **renforcer l'authentification** lors de la connexion. Lorsque vous branchez votre clé FIDO, elle génère et transmet au site un **code chiffré unique** qui permet de vous authentifier.

Le standard U2F est maintenu par l'alliance FIDO, qui regroupe de nombreuses entreprises et organismes du monde du numérique.

Depuis la version 14.0 de Cegid Exabanque, vous pouvez vous authentifier à l'application web par le biais d'une clé FIDO. Vous pouvez choisir d'utiliser cette clé comme **deuxième facteur d'authentification**¹. Dans ce cas, elle vous permettra également d'accéder aux pages sensibles² de Cegid Exabanque.



Important : La clé FIDO ne remplace pas la clé de signature (3SKey par exemple) : elle ne permet pas de signer des remises.

¹ Cegid Exabanque garantit une procédure **d'authentification forte**, conformément à la DSP2 (directive européenne sur les services de paiements), c'est-à-dire l'association **d'au moins deux facteurs d'authentification parmi les 3 suivants** : quelque chose que vous savez (ex. mot de passe), quelque chose que vous êtes (empreinte digitale ou visage) ou quelque chose que vous possédez (clé USB FIDO ou carte à codes de sécurité).

² Exemples de pages sensibles : *Envoi de fichiers de virements et Utilisateurs/Habilitations*. L'accès aux pages sensibles est restreint aux utilisateurs habilités.

2. QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA CLÉ FIDO ?

La clé FIDO présente plusieurs avantages :

- Dans le cadre de la stratégie d'authentification à deux facteurs de Cegid Exabanque, elle constitue une **bonne alternative** à la saisie d'un code issu d'une carte à codes de sécurité.
- Elle est **économique**. Elle est en effet accessible à partir de 10 euros.
- Son **utilisation** est **très simple** (pas de pilote ni de logiciel à installer) et il n'est pas nécessaire de la renouveler (contrairement aux certificats de sécurité).
- Vous pouvez utiliser **la même clé FIDO** pour vous authentifier à plusieurs applications qui gèrent ce protocole d'authentification (Gmail et Facebook par exemple).
- La logistique de **mise à disposition** aux collaborateurs est **plus simple** qu'un certificat.

3. NAVIGATEURS ET SYSTÈMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES

La clé FIDO est compatible avec **tous les systèmes d'exploitation**.

Consultez le site caniuse.com pour obtenir la liste des navigateurs (et des versions) compatibles avec la clé FIDO.



Important : La clé FIDO **n'est pas supportée par Internet Explorer**. Veuillez utiliser un autre navigateur.

4. PRÉREQUIS

4.1. Se procurer une clé FIDO

Les clés FIDO sont en vente sur Internet, ainsi que dans les magasins d'électronique et d'informatique.

Lors de l'achat, vérifiez qu'elles portent la **certification FIDO U2F** :



4.2. Choisir l'authentification avec clé FIDO

Seul **l'administrateur** et les utilisateurs disposant de **l'habilitation « Utilisateurs/Habilitations »** peuvent modifier le mode d'authentification des utilisateurs. Nous leur expliquons ici comment configurer votre compte utilisateur avec la clé FIDO :

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Sur l'onglet **Utilisateurs**, dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran, sélectionnez l'utilisateur qui souhaite se connecter à Cegid Exabanque avec une clé FIDO comme deuxième facteur d'authentification.
3. Dans la liste déroulante **Mode d'authentification**, sélectionnez l'un des modes d'authentification suivants :
 - « **Biométrie + clé FIDO** » : l'utilisateur utilisera ses données biométriques (empreintes digitales, visage ou iris) comme premier facteur d'authentification. Il utilisera sa clé FIDO comme deuxième facteur d'authentification ainsi que pour accéder aux pages sensibles de Cegid Exabanque.
Pour en savoir plus sur l'identification biométrique dans Cegid Exabanque, consultez le guide [Identification biométrique](#).
 - « **Nom d'accès et mot de passe + clé FIDO** » : après avoir saisi son nom d'accès et son mot de passe, l'utilisateur utilisera sa clé FIDO comme deuxième facteur d'authentification ainsi que pour accéder aux pages sensibles de Cegid Exabanque.
 - « **SSO SAMLv2 + clé FIDO** » : le mode SSO SAMLv2 ne figure dans la liste des modes d'authentification disponibles que si le module optionnel « Connexion SAML » a été activé. Si vous sélectionnez « SSO SAMLv2 + clé FIDO », l'utilisateur utilisera sa clé FIDO comme deuxième facteur d'authentification ainsi que pour accéder aux pages sensibles de Cegid Exabanque.

[←](#) **Utilisateurs/Habilitations**

Utilisateurs

Profils

Groupes

Plafonds de saisie

Profils d'interface

Enregistrer

?

Coordonnées

Nom :

DUPOND

Prénom :

FRANCK

Sigle :

Civilité :

Monsieur

Téléphone :

Fax :

E-mail :

franck.dupond@exasolar.com

Langue par défaut :

Français

Profil d'interface :

France

Fuseau horaire :

(UTC+02:00) Paris

Date rappel pour la suppression :

jj/MM/aaaa

?

Détail du profil d'i

Format des dates

Format des dates

Format des heure

Format des nomb

Authentification

Mode d'authentification :

?

Nom d'accès et mot de passe + Clé FIDO

Nom d'accès :


fdupond

Ci-dessus : Sélection du nom d'accès et mot de passe en premier facteur d'authentification et de la clé FIDO en deuxième facteur d'authentification pour Franck DUPOND.

4. Cliquez sur [Enregistrer](#).

5. COMMENT SE CONNECTER À CEGID EXABANQUE AVEC SA CLÉ FIDO ?

1. En fonction du mode d'authentification que vous avez choisi, procédez comme suit :
 - Vous avez choisi « **Biométrie + clé FIDO** » : sur la page de connexion à Cegid Exabanque (<https://www.cegid.com/fr/assistance-clients/cegid-exabanque/>), cliquez sur **Connexion biométrique** afin de procéder à votre reconnaissance biométrique. Pour en savoir plus sur l'identification biométrique dans Cegid Exabanque, consultez le guide [Identification biométrique](#).
 - Vous avez choisi « **Nom d'accès et mot de passe + Clé FIDO** » : sur la page de connexion à Cegid Exabanque (<https://www.cegid.com/fr/assistance-clients/cegid-exabanque/>), cliquez sur **Connexion par mot de passe**. Puis saisissez votre **nom d'accès** et **mot de passe** et cliquez sur **Connexion**.
 - Vous avez choisi « **SSO SAMLv2 + Clé FIDO** » : lancez Cegid Exabanque.
2. Lorsque vous y êtes invité, **branchez votre clé FIDO** dans un port USB de votre ordinateur. Si votre clé FIDO dispose d'un bouton, appuyez sur celui-ci.



Ci-dessus : Franck DUPOND se connecte à Cegid Exabanque avec sa clé FIDO pour la première fois. Elle dispose d'un bouton sur lequel il doit appuyer.

- ➔ S'il s'agit de votre première connexion à Cegid Exabanque avec votre clé FIDO, Cegid Exabanque associe l'identifiant FIDO de votre clé à votre nom d'accès.
- ➔ Sinon, votre clé FIDO transmet à Cegid Exabanque les informations nécessaires à votre authentification.

- Une fois l'identification réussie, cliquez sur [OK](#).



Ci-dessus : Franck Dupond a initialisé sa clé FIDO avec succès.

- Lorsque votre page d'accueil Cegid Exabanque est affichée, **débranchez votre clé FIDO et conservez-la dans un endroit sécurisé**. Elle vous sera demandée lors de votre prochaine authentification ou pour accéder aux pages sensibles de Cegid Exabanque (si vous avez les habilitations requises).

6. COMMENT ACCÉDER AUX PAGES SENSIBLES DE CEGID EXABANQUE AVEC SA CLÉ FIDO ?

Après avoir cliqué sur un menu permettant d'afficher une page sensible, Cegid Exabanque vous invite à brancher votre clé FIDO.

1. **Branchez votre clé FIDO** dans un port USB de votre ordinateur. Si votre clé FIDO dispose d'un bouton, appuyez sur celui-ci. Votre clé FIDO transmet à Cegid Exabanque les informations nécessaires à votre authentification. Un message vous informe que votre identification est réussie. La page sensible s'affiche.
2. **Débranchez votre clé FIDO et conservez-la dans un endroit sécurisé.** Elle vous sera demandée lors de votre prochaine authentification ou pour accéder aux pages sensibles de Cegid Exabanque (si vous avez les habilitations requises).

ANNEXE : FAQ

Où puis-je acheter une clé FIDO ?

Les clés FIDO sont en vente par exemple à la Fnac ou sur Amazon, et coûtent en moyenne entre 10 et 60 euros. Lors de l'achat, vérifiez qu'elles portent la **certification FIDO U2F**.

La clé FIDO remplace-t-elle la clé etoken que j'utilise pour signer les remises ?

Non, il ne faut pas confondre ces deux clés. Votre clé FIDO doit être utilisée pour vous authentifier à Cegid Exabanque, alors que votre clé etoken vous sert à signer vos remises. La clé etoken possède un certificat.

Puis-je utiliser une clé FIDO pour me connecter à Cegid Exabanque Mobile ?

Non, la clé FIDO ne permet de s'authentifier qu'à l'application web Cegid Exabanque.

Puis-je utiliser ma clé FIDO pour me connecter à Cegid Exabanque depuis n'importe quel ordinateur ?

Contrairement au certificat qui nécessite d'installer un driver sur son ordinateur, la clé FIDO ne nécessite d'installer aucun driver. Vous pouvez donc l'utiliser pour vous connecter à Cegid Exabanque depuis n'importe quel ordinateur.

Je possède deux clés FIDO. Puis-je utiliser parfois l'une, parfois l'autre, pour me connecter à Cegid Exabanque ?

Non, vous ne pouvez utiliser qu'une seule clé FIDO pour vous connecter à votre compte Cegid Exabanque.

J'ai perdu ma clé FIDO / Je dois changer de clé FIDO. Que dois-je faire ?

Deux cas sont possibles :

- **Vous n'êtes pas administrateur** : Contactez votre administrateur afin que celui-ci réinitialise votre clé FIDO. Pour cela, il devra se rendre dans le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*, sélectionner votre nom dans la liste déroulante *Utilisateur* puis cliquer sur le bouton [Réinitialiser identifiant FIDO](#). Un e-mail vous sera alors envoyé afin de vous informer de la révocation de votre clé

FIDO. Procédez ensuite à l'initialisation de votre nouvelle clé FIDO comme vous l'aviez faite pour votre ancienne clé (voir [Comment se connecter à Cegid Exabanque avec sa clé FIDO](#), page 9).

- **Vous êtes administrateur** : Si vous ne pouvez plus vous connecter à Cegid Exabanque afin de réinitialiser votre clé FIDO, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

Je ne souhaite plus me connecter à Cegid Exabanque avec une clé FIDO. Que dois-je faire ?

Contactez votre administrateur et indiquez-lui le mode d'authentification que vous souhaitez désormais adopter.

Il devra alors se rendre dans le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*, sélectionner votre nom dans la liste déroulante *Utilisateur* puis sélectionner votre nouveau mode d'authentification. Pour des raisons de sécurité, votre identifiant FIDO sera supprimé de la base de données.

Puis-je utiliser la clé FIDO d'un ancien collaborateur ?

Lorsqu'un utilisateur est supprimé de la base de données, son identifiant FIDO l'est également. Vous pouvez donc utiliser sa clé FIDO. Pour cela, procédez à l'initialisation de cette clé FIDO (voir [Comment se connecter à Cegid Exabanque avec sa clé FIDO](#), page 9).



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com