


cegid



Identification biométrique

Guide de paramétrage et d'utilisation
09/2025

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document explique comment se connecter à Cegid Exabanque avec ses données biométriques.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	09/2025
Version	1.3

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2025 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. Qu'est-ce que l'identification biométrique ?	4
2. Pourquoi choisir l'identification biométrique ?.....	5
3. Navigateurs et systèmes d'exploitation compatibles	6
4. Prérequis.....	7
4.1. Matériel nécessaire.....	7
4.2. Configurer Windows Hello	8
4.3. Choisir l'authentification biométrique dans Cegid Exabanque.....	8
5. Comment se connecter à Cegid Exabanque avec ses données biométriques ?.....	10
6. Comment accéder aux pages sensibles de Cegid Exabanque avec ses données biométriques ?	13
7. FAQ	14

1. QU'EST-CE QUE L'IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE ?

« La biométrie est la science qui porte sur l'analyse des caractéristiques physiques ou comportementales propres à chaque individu et permettant l'authentification de son identité. Au sens littéral et de manière plus simplifiée, la biométrie signifie la "mesure du corps humain" »¹.

Vous pouvez vous authentifier à l'application web Cegid Exabanque grâce à vos données biométriques : **empreinte digitale, visage** ou **iris**. Vous pouvez choisir d'utiliser vos données biométriques comme **premier ou deuxième facteur d'authentification**².

¹ Source : <https://www.gemalto.com/france/gouv/inspiration/biometrie>. Date : 12/11/2019.

² Cegid Exabanque garantit une procédure **d'authentification forte**, conformément à la DSP2 (directive européenne sur les services de paiement), c'est-à-dire l'association **d'au moins deux facteurs d'authentification parmi les 3 suivants** : quelque chose que vous savez (par exemple, un mot de passe), quelque chose que vous êtes (empreinte digitale ou visage) ou quelque chose que vous possédez (clé USB FIDO ou carte à codes de sécurité).

2. POURQUOI CHOISIR L'IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE ?

L'identification biométrique présente plusieurs avantages :

- Elle rend l'authentification à Cegid Exabanque **plus fluide et plus simple**.
- Dans le cadre de la stratégie d'authentification à deux facteurs de Cegid Exabanque, elle constitue une **bonne alternative** à la saisie du nom d'accès et du mot de passe, ou du code issu d'une carte à codes de sécurité.
- Si vous possédez un lecteur d'empreintes digitales ou une caméra permettant la reconnaissance faciale, son **coût** est nul. Sinon vous pouvez vous authentifier de manière biométrique à un coût relativement faible en utilisant un lecteur d'empreintes digitales USB compatible à partir d'une vingtaine d'euros dans le commerce ou sur Internet.

3. NAVIGATEURS ET SYSTÈMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES

Windows 10 et **Windows 11** permettent tous deux l'authentification biométrique.

Consultez le site caniuse.com pour obtenir la liste des navigateurs (et des versions) compatibles avec l'identification biométrique.

L'authentification biométrique n'est pas supportée par Internet Explorer : veuillez utiliser un autre navigateur.

4. PRÉREQUIS

1. Je m'équipe du matériel nécessaire

Je dispose d'un PC sous Windows,



2. Je configure Windows Hello


J'enregistre mon identité biométrique dans Windows Hello



3. Je choisis l'authentification biométrique

Tâche administrateur

L'administrateur configure mon compte utilisateur avec l'authentification biométrique



4.1. Matériel nécessaire

Vous devez disposer d'un **PC sous Windows, compatible avec Windows Hello**, le module d'authentification biométrique de Microsoft certifié FIDO2 (Fast Identity Online).

Vous devez également être équipé d'une **caméra infrarouge** permettant la reconnaissance faciale ou d'un **lecteur d'empreintes digitales compatible avec Windows Hello**.

4.2. Configurer Windows Hello

Cette étape consiste à enregistrer votre identité biométrique dans Windows Hello. Elle doit être réalisée **sur l'ordinateur que vous souhaitez utiliser pour vous connecter à Cegid Exabanque**.

Vous pouvez enregistrer à la fois votre visage et votre empreinte par exemple (sous réserve que vous disposiez du matériel nécessaire). Vous pourrez alors vous connecter à Cegid Exabanque avec votre visage ou votre empreinte.

1. Si votre ordinateur n'est pas équipé en standard d'un dispositif biométrique (caméra infrarouge permettant la reconnaissance faciale ou lecteur d'empreintes digitales), assurez-vous d'**avoir branché votre dispositif biométrique sur celui-ci**.
2. [Configurez Windows Hello](#).

4.3. Choisir l'authentification biométrique dans Cegid Exabanque

Seul l'administrateur et les utilisateurs disposant de l'habilitation **Utilisateurs/Habilitations** peuvent modifier le mode d'authentification des utilisateurs. Nous expliquons ici comment configurer un compte utilisateur avec l'authentification biométrique :

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Authentifiez-vous avec votre deuxième facteur.
3. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur qui souhaite adopter l'authentification biométrique dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
4. Dans la liste déroulante **Mode d'authentification**, sélectionnez l'un des modes d'authentification suivants :
 - **Biométrie + Carte de sécurité** : l'utilisateur utilisera la biométrie comme premier facteur d'authentification. En deuxième facteur, il utilisera une carte à codes de sécurité qui lui sera envoyée par email. Elle contiendra des codes de sécurité à 4 chiffres que Cegid Exabanque lui demandera lors de l'authentification et de l'accès aux pages sensibles³.
 - **Biométrie + Clé FIDO** : l'utilisateur utilisera la biométrie comme premier facteur d'authentification. En deuxième facteur, il utilisera une clé FIDO. Une clé FIDO (Fast IDentity Online) est une clé de sécurité unique. Pour en savoir plus sur la clé FIDO, consultez le guide [Clé FIDO](#).

³ Exemples de pages sensibles : *Envoi de fichiers de virements* et *Utilisateurs/Habilitations*. L'accès aux pages sensibles est restreint aux utilisateurs habilités.

- **Nom d'accès et mot de passe + Biométrie** : après avoir saisi son nom d'accès et son mot de passe, l'utilisateur utilisera la biométrie comme deuxième facteur d'authentification ainsi que pour accéder aux pages sensibles de Cegid Exabanque.
- **SSO SAMLv2 + Biométrie** : le mode SSO SAMLv2 ne figure dans la liste des modes d'authentification disponibles que si le module optionnel « Connexion SAML » a été activé. Si vous sélectionnez **SSO SAMLv2 + Biométrie**, l'utilisateur utilisera la biométrie comme deuxième facteur d'authentification ainsi que pour accéder aux pages sensibles de Cegid Exabanque.

Coordonnées

Nom : DUPOND **Date de création :** 2011-06-11 14:07:40.933558

Prénom : FRANCK

Sigle :

Civilité : Monsieur ▾

Téléphone :

Fax :

E-mail : franck.dupond@exasolar.com

Langue par défaut : Français ▾

Profil d'interface : France ▾

Fuseau horaire : (UTC+02:00) Paris ▾

Date rappel pour la suppression : jj/MM/aaaa

Détail du profil d'interface :

- Format des dates courtes :
- Format des dates longues :
- Format des heures :
- Format des nombres dans l'inter

Authentification

Mode d'authentification : Nom d'accès et mot de passe + Biométrie ▾

Nom d'accès : fdupond

Mot de passe : [Réinitialiser mot de passe](#)


Statut de l'authentification biométrique : **Non initialisé**

Ci-dessus : Sélection du nom d'accès et mot de passe comme premier facteur d'authentification, et de la biométrie comme deuxième facteur d'authentification pour Franck DUPOND.

5. Cliquez sur [Enregistrer](#).

5. COMMENT SE CONNECTER À CEGID EXABANQUE AVEC SES DONNÉES BIOMÉTRIQUES ?

1. Si votre ordinateur n'est pas équipé en standard d'un dispositif biométrique (caméra infrarouge permettant la reconnaissance faciale ou lecteur d'empreintes digitales), assurez-vous d'avoir **branché votre dispositif biométrique** sur celui-ci.
2. En fonction du mode d'authentification que vous avez choisi, procédez comme suit :
 - Vous avez choisi **Biométrie + clé FIDO** ou **Biométrie + carte de sécurité** : sur la page de connexion à Cegid Exabanque, cliquez sur le bouton [Connexion biométrique](#).
 - Vous avez choisi **Nom d'accès et mot de passe + Biométrie** :
 - a. Sur la page de connexion à Cegid Exabanque, cliquez sur le bouton [Connexion par mot de passe](#).
 - b. Saisissez votre **nom d'accès** et **mot de passe** et cliquez sur [Connexion](#).
 - c. Passez directement à l'étape 4.
 - Vous avez choisi **SSO SAMLv2 + Biométrie** : lancez Cegid Exabanque.




Ci-dessus : Les boutons de connexion à Cegid Exabanque sont situés sur le site [Cegid.com](https://www.egid.com).

3. S'il s'agit de votre **première authentification biométrique à Cegid Exabanque** ou si votre identifiant biométrique a été réinitialisé, vous devez **enregistrer dans Cegid Exabanque votre identité biométrique** (c'est-à-dire enregistrer une clé publique qui permettra de vérifier votre identité lors de toutes vos connexions) en suivant les instructions ci-après.

Sinon, passez directement à l'étape 4.

- a. Dans la fenêtre Windows qui s'affiche, cliquez sur [Annuler](#).



Le message contenu dans la fenêtre Windows peut varier légèrement en fonction de votre navigateur ou de votre version de Windows. Dans tous les cas, cliquez sur [Annuler](#) afin de poursuivre l'initialisation.

- b. Dans l'écran *Connexion biométrique*, cliquez sur [Continuer](#).
- c. Dans l'écran *Initialisation de l'authentification biométrique (1/3)*, saisissez votre nom d'accès et votre mot de passe, puis cliquez sur [Connexion](#).

Initialisation de l'authentification biométrique (1/3)

Pour initialiser votre compte biométrique, veuillez saisir votre nom d'accès et votre mot de passe :


Nom d'accès :

Mot de passe :

[Connexion](#) [Annuler](#)

Ci-dessus : Franck Dupond se connecte pour la première fois avec ses données biométriques. Il saisit son nom d'accès et son mot de passe.

4. Suivez les instructions fournies dans la fenêtre Windows Hello qui s'affiche, afin de vous authentifier avec vos données biométriques configurées dans Windows Hello.



Ci-dessus : Windows Hello vérifie l'identité de Franck Dupond.

Windows Hello vous propose de vous authentifier par exemple avec votre visage mais vous souhaitez utiliser votre empreinte digitale ? Cliquez sur [Autres choix](#) dans la fenêtre Windows Hello, et sélectionnez le type de reconnaissance souhaité. (Seuls les types configurés au préalable dans Windows Hello sont proposés).

5. Une fois l'authentification biométrique terminée, cliquez sur [OK](#).

En fonction de votre mode d'authentification, soit la page d'accueil de Cegid Exabanque s'affiche, soit Cegid Exabanque procède à la vérification de votre deuxième facteur d'authentification.

6. COMMENT ACCÉDER AUX PAGES SENSIBLES DE CEGID EXABANQUE AVEC SES DONNÉES BIOMÉTRIQUES ?

Si vous avez choisi **Nom d'accès et mot de passe + Biométrie** ou **SSO SAMLv2 + Biométrie** comme mode d'authentification (autrement dit vous utilisez la biométrie comme deuxième facteur d'authentification), vous devez utiliser vos données biométriques pour accéder aux écrans de gestion des données sensibles de Cegid Exabanque (par exemple, *Envoi de fichiers de virements* et *Utilisateurs/Habilitations*). Pour cela, suivez les instructions fournies dans la fenêtre Windows Hello qui s'affiche.

7. FAQ

Puis-je utiliser l'authentification biométrique pour me connecter à Cegid Exabanque Mobile ?

Oui. Vous pouvez vous connecter à Cegid Exabanque Mobile grâce à vos données biométriques (empreinte digitale ou visage). L'authentification biométrique est disponible sur Android et iOS.

Puis-je utiliser la Webcam de mon ordinateur ?

A priori non car il faut que la caméra permette la reconnaissance faciale. Windows Hello ne propose pas d'enregistrer votre visage si votre caméra n'est pas compatible avec Windows Hello.

Logitech et Microsoft, par exemple, commercialisent des caméras externes compatibles Windows Hello. Elles sont en vente notamment à la Fnac ou sur Amazon, et coûtent en moyenne entre 65 € et 200 €. Vous pouvez opter par exemple pour une Logitech BRIO, une LilBit Reconnaissance Faciale USB IR Caméra ou une CSL Hello DX1 Webcam.

Vous pouvez également consulter le site de [Microsoft](#) afin d'obtenir une liste d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de bureau compatibles Windows Hello et équipés en standard d'une caméra permettant la reconnaissance faciale ou d'un lecteur d'empreintes digitales.

Je possède deux ordinateurs et je me connecte habituellement à Cegid Exabanque à partir de l'un ou l'autre. L'identification biométrique sera-t-elle possible sur ces deux ordinateurs ?

Non, ce n'est pas possible. Vous devez toujours utiliser le même ordinateur pour vous connecter à Cegid Exabanque avec l'identification biométrique.

Où les données de Windows Hello sont-elles stockées ?

Les données biométrique enregistrées dans Windows Hello sont stockées uniquement sur votre ordinateur. Elles ne sont pas transmises et ne sont jamais envoyées à des appareils ou des serveurs externes. Cette séparation permet d'empêcher des attaques potentielles en ne créant aucun point de collecte qu'une personne malveillante pourrait utiliser pour voler les données biométriques de nombreux utilisateurs.

Je me connecte à Cegid Exabanque avec mes données biométriques. Que dois-je faire si je souhaite changer d'ordinateur ?

Deux cas sont possibles :

- **Vous n'êtes pas administrateur** : Contactez votre administrateur afin que celui-ci réinitialise l'identifiant biométrique rattaché à votre compte. Pour cela, il devra se rendre dans le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*, sélectionner votre nom dans la liste déroulante **Utilisateur** puis cliquer sur [Réinitialiser identifiant biométrique](#). Un e-mail vous sera alors envoyé. Suivez les instructions données dans cet e-mail pour configurer votre authentification biométrique sur votre nouvel ordinateur.
- **Vous êtes administrateur** : Si vous ne pouvez pas réinitialiser votre identifiant biométrique depuis votre ancien ordinateur, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

Je ne souhaite plus me connecter à Cegid Exabanque avec mes données biométriques. Que dois-je faire ?

Contactez votre administrateur et indiquez-lui le mode d'authentification que vous souhaitez désormais adopter. Il devra se rendre dans le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*, sélectionner votre nom dans la liste déroulante **Utilisateur** puis sélectionner votre nouveau mode d'authentification. Pour des raisons de sécurité, les informations permettant à Cegid Exabanque de valider votre identifiant biométrique seront supprimées de la base de données.

Puis-je utiliser la reconnaissance faciale si je porte des lunettes ?

Oui. Lors de la configuration de Windows Hello, vous serez simplement invité à enregistrer votre visage avec et sans lunettes à l'aide du bouton [Améliorer la reconnaissance](#).



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com