

Välkommen Mikko! Överlämningsguide för Skyddsprodukter Ritningsportal

Hej Mikko! Denna guide är skapad för att du snabbt och enkelt ska kunna ta över utvecklingen av portalen tillsammans med Antigravity.

Eftersom Antigravity är en självständig AI-kodningsassistent behöver du aldrig använda terminalen, skriva kommandon eller manuellt flytta filer. Antigravity sköter allt detta åt dig direkt via chatten – från att kлона projektet till att driftsätta koden live på Linuxservern.

1. Steg för steg: Kom igång utan terminalen

Gör följande för att sätta upp projektet lokalt på din dator:

1. Starta Antigravity-applikationen (eller VS Code med Antigravity-tillägget aktiverat).
2. Be Antigravity hämta källkoden:

Skriv detta i chatten till Antigravity:

```
> "Hej Antigravity! Jag heter Mikko och tar över detta projekt. Kлона vårt privata Git-repo från https://github.com/fredrikbeckman69-alt/regelkontrollochritningar.git till en ny mapp på min dator som heter 'regelkontrollochritningar' och öppna den som min arbetsyta."
```

3. Låt Antigravity installera och starta allt:

När repot är öppnat skriver du detta till Antigravity:

```
> "Skapa miljöfilen `.env` med följande nycklar:
```

```
> GEMINI_API_KEY="AlzaSyCYgreGGSzJz-oKunXxvpwrOcJmeiHFCWE"
```

>

```
REDUCTO_API_KEY="750e375a3a8454d86b690431784a586dec5405820a419708281765b39583beb1ca41e2b  
bd10102f2f5b3b34b4af9cc5a"
```

```
> DATABASE_URL="file:./dev.db"
```

```
> Installera sedan alla paket, generera Prisma Client och starta Next.js lokala utvecklingsserver åt mig."
```

Antigravity kommer nu att installera allt, sätta upp databasen och starta servern i bakgrunden. Du kan direkt klicka på den länk (oftast `http://localhost:3000`) som Antigravity ger dig för att se portalen lokalt.

2. Hur du arbetar och driftsätter framöver

Eftersom vi använder en delad Linuxserver (`192.168.19.13`) som kör portalen live, och Git som huvudlagring (master), behöver du bara prata med Antigravity när du vill göra ändringar. Du behöver inte tänka på synkning eller deploy.

Exempel på hur du ger uppdrag:

Skriv till Antigravity i chatten, till exempel:

""Lägg till en ny regel i regelkontrollen för att varna om dörrens tjocklek är mindre än 40 mm.""

Vad Antigravity gör i bakgrunden:

1. Synkar koden: Antigravity kör automatiskt `git pull` innan den börjar arbeta för att säkerställa att din lokala kod har de senaste uppdateringarna från Git.
2. Utför källkodsändringen: Den letar upp rätt filer, gör ändringen och verifierar att koden bygger utan fel.
3. Automatisk driftsättning (Git & Server): Antigravity committar och pushar ändringarna till ert privata Git-repo (origin master), och kör därefter driftsättningsskriptet (`deploy.py`) i bakgrunden för att uppdatera Next.js Docker-containern live på Linuxservern.
4. Klar för test: Assistenten meddelar dig när ändringen är testad och live på: <http://regelkontrollochritningar.192.168.19.13.nip.io>.

3. Serverns uppgifter för Antigravity

Antigravity använder dessa uppgifter för att ansluta till Linuxservern, hantera Docker och driftsätta koden:

- Serverns IP: `192.168.19.13` (SSH-port `22`)
- SSH-användare: `fredikadmin`
- SSH-lösenord: `JBCUanT2s2h7!`
- Källkodens mapp på servern: `/opt/antigravity/Autocom`
- Docker Compose-mapp på servern: `/opt/antigravity/Lokal-Server-setup`

4. Viktiga regler som Antigravity alltid följer (Skills.md)

Det finns en fil i projektet som heter Skills.md. Antigravity läser alltid denna fil innan den påbörjar ett uppdrag för att förhindra regressioner (att gamla fel kommer tillbaka). De viktigaste reglerna i den är:

1. Exkludera live-data vid deploy: Databaser (`dev.db`), uppladdade ritningsfiler (`public/uploads`) och genererade makron (`public/macros`) skrivs aldrig över under deploy till servern.
2. Exakta måttjämförelser: Avvikelse flaggas endast vid faktiska fel. Mått som ligger inom tillåtna intervall (t.ex. bultavstånd 275 mm inom intervallet 150-300 mm) är godkända och ska inte flaggas.
3. Standardiserade makrogångor: Förskruvningar genereras alltid med metrisk M-gänga (M20, M25 etc.) och aldrig med kosmetiska gängor.
4. SolidWorks-enheter: Enheter sätts robust i SolidWorks-makrot med `swUnitSystem\_MMGS` (Millimeter, Gram, Sekund) på dokumentnivå för att undvika kompileringsfel under `Option Explicit`.