

Atividade Prática: Configuração de Servidor FTP no Ubuntu

Objetivo

Configurar um servidor FTP em uma máquina Ubuntu e realizar testes de upload e download de arquivos usando um cliente FTP (como FileZilla) no computador local.

Pré-requisitos

- Acesso a uma máquina virtual Ubuntu.
- Cliente FTP instalado no computador ou dispositivo local (exemplo: FileZilla, WinSCP ou qualquer cliente FTP disponível).

Passo a Passo da Atividade

1. Instalação do Servidor FTP (vsftpd) no Ubuntu

- Acesse a máquina virtual Ubuntu via SSH.
- Atualize os pacotes e instale o vsftpd (Very Secure FTP Daemon):

```
bash

sudo apt update
sudo apt install vsftpd -y
```

2. Configuração do Servidor FTP (vsftpd)

- Abra o arquivo de configuração do vsftpd:

```
bash
```

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Ajuste as seguintes configurações no arquivo para um servidor FTP básico:

- **Permitir login de usuários locais:** Essa configuração permite que usuários com contas no sistema façam login no servidor FTP.

```
plaintext
```

```
local_enable=YES
```

- **Permitir upload de arquivos:** Para que os usuários possam fazer upload de arquivos, habilite esta opção:

```
plaintext
```

```
write_enable=YES
```

- Para restringir o usuário ao diretório **ftp** (impedindo que ele acesse outros diretórios do sistema), adicione ou altere a seguinte linha:

plaintext

 Copy code

```
chroot_local_user=YES
```

- Salve e feche o arquivo (**Ctrl + O** para salvar e **Ctrl + X** para sair no Nano).
- Criar um Usuário para Acessar o Servidor FTP

bash

```
sudo adduser <username>
```

- **Configuração de diretório de upload:** Defina o diretório padrão para os uploads dos usuários. Por exemplo, para permitir uploads na pasta `/home/<username>/ftp`, crie essa pasta e defina as permissões de acesso adequadas.

bash

 Copy code

```
sudo chown <username>:<username> /home/<username>/ftp
```

- Reinicie o serviço para aplicar as mudanças:

```
bash
```

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

4. Configuração do Firewall (caso aplicável)

```
bash
```

```
sudo ufw allow 21
```

5. Testando o Servidor FTP Localmente

- Instale um cliente FTP no computador local (como o FileZilla ou WinSCP).
- Abra o cliente FTP e conecte-se ao servidor usando o IP público da máquina, o nome de usuário e a senha criados.
 - Host: Insira o IP público da VM.
 - Usuário: **<username>** criado anteriormente.
 - Senha: senha definida para o usuário FTP.
 - Porta: 21 (FTP padrão).

Desafios Extras

1. **Ativar FTP Seguro (FTPS):** Configure o vsftpd para usar FTP com SSL/TLS, garantindo que os dados transferidos sejam criptografados.

