




LAB: Configuración de red con la aplicación NetworkManager (sólo para UBUNTU DESKTOP)



Pinchamos en los iconos de la izquierda con el botón derecho del ratón y aparecerá el siguiente menú



Pinchamos en **Cableado conectada** y se **despliega un submenú**. Tenemos que ir a **Configuración de red cableada**. Se abrirá la siguiente ventana donde podemos **configurar los datos para conectarnos a una red**.



En cableado pulsamos la ruedecita y aparecerá el siguiente formulario:

The screenshot shows a Windows network configuration window titled 'Cableada'. It has a dark header bar with 'Cancelar' on the left and 'Aplicar' on the right. Below the header is a tabbed interface with 'Detalles', 'Identidad', 'IPv4', 'IPv6', and 'Seguridad'. The 'Detalles' tab is active, displaying the following information:

- Velocidad de conexión: 1000 Mb/s
- Dirección IPv4: 192.168.1.14
- Dirección IPv6: fe80::a1aa:82ef:3806:fb8e
- Dirección física: 08:00:27:35:C9:E7
- Ruta predeterminada: 192.168.1.1
- DNS: 8.8.8.8 8.8.4.4

Below the connection details are three checkboxes:

- ☒ Conectar automáticamente
- ☒ Hacer disponible para otros usuarios
- ☐ Restringir el uso de datos en segundo plano
Adecuado para conexiones que consumen o limitan los datos.

At the bottom right of the window is a red button labeled 'Eliminar perfil de conexión'.

Nos vamos a IPv4

Cancelar
Cableada
Aplicar

Detalles
Identidad
IPv4
IPv6
Seguridad

Método IPv4
☒ Automático (DHCP)
☐ Sólo enlace local
☐ Manual
☐ Desactivar

DNS
Automático
☒

Direcciones IP separadas por comas

Rutas
Automático
☒

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace	Métrica

☐ Usar esta conexión sólo para los recursos en su red

Automático es para que nos de automáticamente una dirección IP y en manual es cuando queremos poner nosotros una ip para conectarnos.

Pinchamos en manual y aparecerá el formulario para añadir a los datos para conectarnos a una red.

Cancelar
Cableada
Aplicar

Detalles
Identidad
IPv4
IPv6
Seguridad

Método IPv4
☐ Automático (DHCP)
☐ Sólo enlace local
☒ Manual
☐ Desactivar

Direcciones

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace

DNS
Automático
☒

Direcciones IP separadas por comas

Rutas
Automático
☒

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace	Métrica

Los datos de conexión que necesitamos son los siguientes:

Dirección: 192.168.4.25

Máscara de red: 255.255.255.0

Puerta de enlace: 192.168.4.1


DNS: 8.8.8.8 y 8.8.4.4

The screenshot shows the 'Cableada' (Cabled) network configuration window. The 'IPv4' tab is active. The 'Método IPv4' (IPv4 Method) is set to 'Manual'. The 'Direcciones' (Addresses) table has one entry: Dirección: 192.168.4.25, Máscara de red: 255.255.255.0, Puerta de enlace: 192.168.4.1. The 'DNS' section is set to 'Automático' with the IP addresses '8.8.8.8, 8.8.4.4'. The 'Rutas' (Routes) section is also set to 'Automático'.


Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace
192.168.4.25	255.255.255.0	192.168.4.1

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace	Métrica


Ahora le damos a **aplicar** y nos vamos a una terminal para visualizar.



Pinchamos en el botón para desactivar y volver a activar



Si volvemos a activar quedaría así



Aplicar

```
alfonso@alfonso-VirtualBox: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
alfonso@alfonso-VirtualBox:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:35:c9:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.4.25/24 brd 192.168.4.255 scope global noprefixroute enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::a1aa:82ef:3806:fb8e/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
alfonso@alfonso-VirtualBox:~$
```

Ejercicio en la máquina clonada debes configurar como hemos hecho en este ejemplo los siguientes datos

Dirección: 192.168.4.26
Máscara de red: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.4.1
DNS: 8.8.8.8 y 8.8.4.4

Y probar que se pueden ver ambas máquinas para ello tenemos que realizar un ping de la máquina

Ubuntu



192.168.4.25

ubuntu clonado



192.168.4.26

Tendremos que ejecutar el comando ping en la máquina ubuntu
ping 192.168.4.26

PING MAQUINA 1 A LA 2:

```
gabriel@dev2:~$ ping 192.168.4.26
PING 192.168.4.26 (192.168.4.26) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.4.26: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.284 ms
64 bytes from 192.168.4.26: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.354 ms
64 bytes from 192.168.4.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.325 ms
^C
--- 192.168.4.26 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2030ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.284/0.321/0.354/0.028 ms
gabriel@dev2:~$
```

PING DE LA MAQUINA 2 A LA 1:

```
gabriel@Maquina2:~$ ping 192.168.4.25
PING 192.168.4.25 (192.168.4.25) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.4.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.379 ms
64 bytes from 192.168.4.25: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.310 ms
64 bytes from 192.168.4.25: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.340 ms
^C
--- 192.168.4.25 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2075ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.310/0.343/0.379/0.028 ms
gabriel@Maquina2:~$
```