


UC-001 — Cadastrar Usuário

RF-001 · RN-001 · RNF-001





UC-002 — Autenticar Usuário
RF-002 · RN-002 · RNF-001
Cliente
TelaLogin
AutenticacaoController
UsuarioRepositorio
GerenciadorSessao
1. acessarSistema()
2. solicitarCredenciais()
3. informarCredenciais(identificador, senha)
4. autenticar(identificador, senha)
5. buscarPorIdentificador(identificador)
6. usuario
7. validarCredenciais(usuario, senha)
alt
[FA-001 — Credenciais inválidas]
8. acessoNegado
9. informarCredenciaisInvalidas()
[Credenciais válidas]
10. criarSessao(usuario)
11. sessao
12. autenticado(sessao, permissoes)
13. exibirFuncionalidadesPermitidas()
Cliente
TelaLogin
AutenticacaoController
UsuarioRepositorio
GerenciadorSessao


UC-003 — Consultar Saldo
RF-008 · RN-002 · RNF-001
Cliente
TelaSaldo
ContaController
GerenciadorSessao
ContaRepositorio
1. acessarConsultaSaldo()
2. consultarSaldo(sessao)
3. obterClienteAutenticado(sessao)
4. cliente
alt
[FA-001 — Cliente não autenticado]
5. acessoNegado
6. informarNecessidadeDeLogin()
[Cliente autenticado]
7. buscarContaPorCliente(cliente)
8. conta
alt
[FA-002 — Conta inexistente]
9. contaNaoEncontrada
10. informarSemContaDisponivel()
[Conta encontrada]
11. obterSaldo(conta)
12. saldo
13. saldo
14. exibirSaldo(saldo)
Consulta somente leitura —
o saldo permanece inalterado.
Cliente
TelaSaldo
ContaController
GerenciadorSessao
ContaRepositorio


UC-004 — Realizar Saque

RF-003, RF-004, RF-005 · RN-003, RN-004, RN-005 · RNF-001, RNF-002




UC-005 — Realizar Transferência

RF-004, RF-005, RF-006 · RN-004, RN-005, RN-006 · RNF-001, RNF-002



UC-006 — Consultar Histórico de Transações

RF-004, RF-007 · RN-002, RN-004, RN-007 · RNF-001, RNF-002



UC-007 — Consultar Transação para Suporte

RF-004, RF-007 · RN-002, RN-004, RN-007 · RNF-001, RNF-002

