دليل سريع لصاحب المحل

طريقة التسطيب والتفعيل والتشغيل

من أول ما الملف يوصلك لحد أول فاتورة — خطوة بخطوة.

غاندي — نظام كاشير لمحلات الإكسسوارات والميك أب والهدايا

برمجة وتطوير: **م. محمد علي — 01098811581**

الإصدار 2.0.3

قبل ما تبدأ

- ويندوز 7 (SP1) أو 8 أو 10 أو 11 — 32 أو 64 بت.
- يفضّل 4 جيجا رام، وشاشة 1366×768 أو أكبر.
- البرنامج شغّال **من غير إنترنت** خالص.
- الملف اللي هيوصلك اسمه `Ghandi-Setup-2.0.3.exe`.

1) التسطيب


1. دبل كليك على `Ghandi-Setup`.
2. لو ظهرت رسالة زرقا «Windows protected your PC»: اضغط **More info** وبعدين **Run anyway**. دي رسالة عادية لأي برنامج جديد.
3. لو ويندوز سأل «هل تسمح لهذا التطبيق بإجراء تغييرات؟» اختار **نعم**.
4. اضغط «التالي». البرنامج بيختار مكان التسطيب لوحده: `D:\Ghandi` لو عندك بارتيشن D، وإلا `C:\Ghandi`.
5. اضغط «تسطيب»، وفي الآخر علّم على «شغّل غاندي دلوقتي» واضغط «إنهاء».

> يُفضّل التسطيب على بارتيشن D: لو الويندوز وقع واتسطّب من جديد، تسطّب غاندي تاني في نفس المكان وتلاقي كل بياناتك زي ما هي.

هيظهر على سطح المكتب أيقونة اسمها **غاندي**، وفي قايمة ابدأ فولدر فيه البرنامج واختصار لفولدر النسخ الاحتياطية.

2) التفعيل

أول ما البرنامج يفتح هيظهرلك **بصمة الجهاز** — رقم شكله `XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX`. البصمة دي خاصة بالجهاز ده بس.



شاشة التفعيل — بصمة الجهاز وخانة الكود

1. اضغط زرار النسخ جنب البصمة.
2. ابعتها واتساب للمطوّر **01098811581** مع اسم المحل.
3. هيوصلك **كود تفعيل** 16 حرف شكله `XXXX-XXXX-XXXX-XXXX`.
4. اكتبه في الخانة (كابيتال أو سمول، بشرط أو من غير — مش فارقة) واضغط **تفعيل**.

> الكود بيشتغل على الجهاز ده بس. لو غيّرت الجهاز أو الماذربورد هتحتاج كود جديد — كلّم المطوّر.

لو الترخيص بمدة، البرنامج بينبّهك قبل ما يخلص بأسبوع ويوريك رقم المطوّر للتجديد.

3) أول دخول

1. المستخدم: `admin` — كلمة السر: `1234`.
2. البرنامج هيطلب منك تغيّر كلمة السر فوراً. اختار كلمة سر واحفظها كويس.
3. من «المستخدمين والصلاحيات» تقدر تغيّر اسم الدخول `admin` لأي اسم تحبه، وتضيف مديرين وكاشيرية بعدد مفتوح.
4. هيفتح على صفحة **بيانات المحل**: حط اللوجو واسم المحل والتليفونات والعنوان وسياسة الاستبدال، وشوف الفاتورة بتتغير قدامك. اضغط «ابدأ الشغل».



أول تشغيل — بيانات المحل

4) التشغيل اليومي

- افتح من أيقونة **غاندي** على سطح المكتب، وادخل باسمك وكلمة سرك.
- لو نظام الورديات شغّال: افتح وردية برصيد الدرج، وفي آخر اليوم قفّلها بعدّ الفلوس — البرنامج بيحسبلك العجز أو الزيادة.
- للبيع: شاشة **نقطة البيع** — امسح الباركود، واضغط F4 للدفع.
- للخروج: زرار ⏻ فوق أو علامة X. البرنامج **بيعمل نسخة احتياطية قبل ما يقفل** — استنى لحد ما يقفل لوحده.

5) توصيل الأجهزة

الجهاز	الطريقة
قارئ الباركود	وصّله USB — بيشتغل لوحده. خلي المؤشر في خانة «امسح الباركود».
طابعة الفواتير (58 أو 80 مم)	سطّب تعريفها على الويندوز الأول، وبعدين من **الإعدادات ← الطابعات** اختارها كطابعة فواتير، واختار «طباعة مباشرة» لو مش عايز نافذة.
طابعة الباركود (Xprinter / Zebra / TSC / Godex)	سطّب التعريف، واختارها من الإعدادات كطابعة ملصقات، وظبط مقاس الملصق من «طباعة الباركود».
درج الكاش	بيتوصّل بكابل في طابعة الفواتير. من **الإعدادات ← درج الكاش** شغّل «افتح الدرج تلقائي» واضغط «جرّب فتح الدرج».
شاشة العميل	وصّل شاشة تانية، ومن **الإعدادات ← شاشة العميل** شغّلها. بتفتح لوحدها وإنت في شاشة البيع.

6) النسخ الاحتياطي

- البرنامج بيعمل نسخة لوحده كل فترة وعند قفل الوردية وعند قفل البرنامج.
- نسخة دايماً جوه فولدر البرنامج: `Ghandi\data\backups`، وجنبها ملف «اقرأني» مكتوب فيه كل الأماكن.
- من صفحة **النسخ الاحتياطي** تقدر تختار 3 أماكن زيادة (بارتيشن تاني، فلاشة، هارد خارجي)، وأي فلاشة متوصلة بيتعمل عليها نسخة في فولدر `Ghandi-Backup`.
- لو البيانات اتمسحت، أول ما تفتح البرنامج بيدوّر لوحده على آخر نسخة في كل الأماكن ويعرض عليك ترجّعها.



صفحة النسخ الاحتياطي

7) التحديثات

1. المطوّر هيبعتلك ملف اسمه `Ghandi-Update-…exe` (حوالي 10 ميجا).
2. دبل كليك عليه ← «نعم» ← «التالي» ← «تحديث». هو بيلاقي مكان البرنامج لوحده.
3. بيقفل البرنامج لو مفتوح، وياخد نسخة من بياناتك، ويحدّث البرنامج بس.
4. لما تفتح هيظهرلك «تم تحديث البرنامج» واللي جديد.

> التحديث **مش** بيمسح أي حاجة: المبيعات والأصناف والعملاء والإعدادات والتفعيل كلهم زي ما هم. ومش محتاج تلغي التسطيب.

8) لو حصلت مشكلة

المشكلة	الحل
البرنامج قال «ملفات البرنامج اتعدّلت أو اتضربت»	غالباً فيروس أو قطع كهربا وقت التحديث. شغّل ملف التسطيب الكامل تاني على نفس المكان — بياناتك مش هتتأثر.
الكود بيقول «لا يخص هذا الجهاز»	اتأكد إنك بعت البصمة الظاهرة على الجهاز ده بالظبط.
نسيت كلمة السر	في شاشة الدخول اضغط «نسيت كلمة السر؟»، وابعت بصمة الجهاز اللي ظاهرة للمطوّر. هيبعتلك يوزر وباسورد استرجاع تدخل بيهم وتغيّر كلمة سر أي مستخدم.
الطابعة مش بتطبع	اتأكد إنها بتطبع صفحة تجربة من الويندوز، وإنها مختارة في الإعدادات.
الويندوز اتسطّب من جديد	سطّب غاندي في نفس المكان القديم (مثلاً `D:\Ghandi`) — هتلاقي كل حاجة. لو الجهاز نفسه اتغيّر هتحتاج كود تفعيل جديد واسترجاع آخر نسخة.

الدعم الفني: م. محمد علي — 01098811581 (واتساب)