



Staging — Testdaten, kein Echtbetrieb. Dieses Blatt gilt nur für diese Anlage.

Schlüsselblatt

Dieses Blatt trägt die Geheimnisse dieser Installation im Klartext. Es gehört an zwei getrennte Orte — Betriebsakte und Passwortmanager der BetreiberIn —, nicht neben den Server und nicht in dasselbe Backup.

Serverschlüssel

server_key · Kennung **7f3a c91e**

1 3f9a	2 1c2e	3 7b40	4 d8e1	5 5a6f	6 90c3	7 2e7d	8 b4a8
9 c1d0	10 6e3f	11 8a29	12 4b7c	13 f0e5	14 d2a1	15 9c68	16 7e3b

Öffnet alles Versiegelte: Komplett-Backup, Konto-Backups, Zugänge der Backup-Ziele, Archive des Protokolls.

Server-Anteil

kdf_anteil · Kennung **e51c 04ab**

1 a4c1	2 e51c	3 09bd	4 77f2	5 31e8	6 c6a0	7 5d94	8 b82f
9 0e7a	10 93c5	11 4f1b	12 d6e2	13 8a30	14 c7f9	15 215d	16 6be4

Geht in den Datenschlüssel jedes Kontos ein; ohne ihn setzt jede NutzerIn ihr Passwort über den Wiederherstellungsschlüssel neu. Kein Datenverlust.

Server-Anteil (bisheriger)

kdf_anteil_alt · Kennung **1b2c 88d0**

1 5e02	2 1b2c	3 88d0	4 f4a7	5 c93e	6 6d15	7 a0b8	8 72e4
9 9f3c	10 04d6	11 b1e7	12 58a2	13 e6c0	14 3d9f	15 7a41	16 c285

Nur während einer Rotation: öffnet die Konten, die sich seit dem Wechsel noch nicht angemeldet haben.

Was damit zu tun ist

Wann neu. Nach jeder Rotation des Server-Anteils und nach jedem Neuanfang — alte Blätter vernichten.

Zurücktragen. Betrieb → Servereinstellungen, „Nachtragen vom Blatt“; geschrieben wird nur, wenn die Kennung stimmt. Leerzeichen und Groß/Klein sind egal.

Mehr. Handbuch, Abschnitt „Schlüsselblatt“: staging-nadoku.gen-em.org/hilfe.php#schluesselblatt — ohne Server: docs/Handbuch.md im Repository [gen-em/einsatzdoku-luftrettung](#).