Регистрация нового пользователя с валидным логином и валидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе

Parameters

Логин: test_12355 Пароль: test12355qwe

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы регистрации <u>валидные</u> данные
Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы регистрации <u>валидные</u> данные
Input data	см. параметры

Step	5
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Пользователь успешно зарегистрирован. Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

Expected result Данные введены в поле

Сообщение об ошибке при регистрации нового пользователя с валидным логином и невалидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе

Parameters

Логин: test_12351, test_12352, test_12353, test_12354, test_12356, test_12357 Пароль: t1qwe, пустое поле, abcdefghj, 12345678910, abcaбв123, abcdef_12345 Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1	
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>	
Input data		
Expected result	Страница открыта	
Step	2	
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"	
Input data		
Expected result	Страница регистрации/входа открыта	
Step	3	
Action	Ввести в поле "Логин" формы регистрации <u>валидные</u> данные	
Input data см. параметры		
Expected result	Данные введены в поле	
Step	4	
Action	Ввести в поле "Пароль" формы регистрации <u>невалидные</u> данные	

Input data см. параметры	
Expected result	Данные введены в поле
Step	5
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	

Expected Пользователь не зарегистрирован. Сообщение об ошибке "Пароль должен содержать не менее 8 символ ов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Сообщение об ошибке при регистрации нового пользователя с невалидным логином и валидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе

Parameters

Логин: a1, abcdefghj_123456789, пустое поле, марципан, !@#\$%

Пароль: test12355qw1, test12355qw2, test12355qw3, test12355qw4, test12355qw5 Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1	
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>	
Input data		
Expected result	Страница открыта	
Step	2	
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"	
Input data		
Expected result	Страница регистрации/входа открыта	
Step	3	
Action	Ввести в поле "Логин" формы регистрации <u>невалидные</u> данные	
Input data см. параметры		
Expected result	Данные введены в поле	
Step	4	
Action	Ввести в поле "Пароль" формы регистрации <u>валидные</u> данные	

Input data см. параметры	
Expected result	Данные введены в поле

Step 5

Action Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

Input data

Expected Пользователь не зарегистрирован. Сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов result и может включать буквы, цифры и символы: _"

Вход в систему зарегистрированного пользователя с верным логином и верным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Input data

см. параметры

Логин: test_12355 Пароль: test12355qwe

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы входа верные данные
Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы входа верные данные

Step	5	
Action	Нажать кнопку "Войти"	

Input data

Expected result Данные введены в поле

Expected result Пользователь успешно авторизован. Пользователь перенаправляется на главную страницу

Сообщение об ошибке при входе в систему зарегистрированного пользователя с верным логином и неверным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Action

Логин: test_12355 Пароль: password1235

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Ввести в поле "Пароль" формы входа неверные данные

Step	1	
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>	
Input data		
Expected result	Страница открыта	
Step	2	
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"	
Input data		
Expected result	Expected result Страница регистрации/входа открыта	
Step	3	
Action	Ввести в поле "Логин" формы входа верные данные	
Input data	см. параметры	
Expected result Данные введены в поле		
Step	4	

Input data	см. параметры
Expected re	esult Данные введены в поле
Step	5
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	

Сообщение об ошибке при входе в систему зарегистрированного пользователя с неверным логином и верным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Input data

см. параметры

Логин: login_1235 Пароль: test12355qwe

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы входа неверные данные
Input data	см. параметры
Expected result Данные введены в поле	
Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы входа верные данные

Step 5

Action Нажать кнопку "Войти"

Input data

Expected result Пользователь не авторизован. Сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль"

Выход из системы авторизованного пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1	
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>	
Input data		
Expected res	ult Страница открыта	
Step	2	
Action	Перейти на любую страницу, кроме главной	
Input data		
Expected res	ult Страница открыта	
Step	3	
Action	Нажать кнопку "Выйти"	
Input data		
Expected result Пользователь успешно выходит из системы. Пользователь перенаправляется на главную страницу		

Переход на страницы "Корзина", "Оплата" и "История заказов" авторизованного пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

_	
Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Перейти на страницу "Корзина"
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта
Step	3
Action	Перейти на страницу "Оплата"
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта
Step	4
Step	4
Step Action	4 Перейти на страницу "История заказов"

Сообщение об ошибке при переходе на страницы "Корзина", "Оплата" и "История заказов" неавторизованного пользователя

Priority	Behavior	Туре	Layer
Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No			

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected res	ult Страница открыта
Step	2
Action	Перейти на страницу "Корзина"
Input data	
Expected res	ult Страница не открыта. Сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа
Step	3
Action	Перейти на страницу "Оплата"
Input data	
Expected res	ult Страница не открыта. Сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа
Step	4
Action	Перейти на страницу "История заказов"
Input data	

Expected result Страница не	э открыта. Сообщение	о необходимости	авторизации со сс	ылкой на страниг	у входа

Переход на страницу входа по ссылке из сообщения о необходимости авторизации

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected resu	ılt Страница открыта
Step	2
Action	Перейти на страницу "Корзина"
Input data	
Expected resu	Ilt Страница не открыта. Сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа
Step	3
Action	Нажать на ссылку на страницу входа в сообщении о необходимости авторизации
Input data	
Expected resu	Ilt Страница входа успешно открыта

Переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Список товаров содержит пять и более страниц

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
·	
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Перейти на вторую страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта
Step	3
Action	Перейти на какую-либо находящуюся примерно посередине диапазона списка страниц страницу спис ка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта
Step	4
Action	Перейти на предпоследнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	

Expected result	Страница успешно открыта	
Step	5	
Action	Перейти на последнюю страницу списка товаров с помощью пагинации	
Input data		
Expected result	Страница успешно открыта	

Отображение фиксированного количества карточек товаров на страницах списка товаров

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Список товаров содержит пять и более страниц

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится шесть карточек товаров
Step	2
Action	Перейти на вторую страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится шесть карточек товаров
Step	3
Action	Перейти на какую-либо находящуюся примерно посередине диапазона списка страниц страницу спис ка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится шесть карточек товаров
Step	4
Action	Перейти на предпоследнюю страницу списка товаров с помощью пагинации

Input data

Expected result	d Страница открыта. На странице содержится шесть карточек товаров			
Step	5			
Action	Перейти на последнюю страницу списка товаров с помощью пагинации			
Input data				
Expected result	Страница открыта. На странице содержится не менее одной и не более шести карточек товаров			

Отображение всей необходимой информации в карточках товаров

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Список товаров содержит пять и более страниц

Parameters

Step

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, кат егорию, производителя и информацию о бесплатной доставке
Step	2
Action	Перейти на вторую страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, кат егорию, производителя и информацию о бесплатной доставке
Step	3
Action	Перейти на какую-либо находящуюся примерно посередине диапазона списка страниц страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, кат егорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

Action	Перейти на предпоследнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, кат егорию, производителя и информацию о бесплатной доставке
Step	5
Action	Перейти на последнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, кат егорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

Сортировка списка товаров

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Список товаров содержит два и более товара с разной ценой и разными именами

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected resul	lt Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на выпадающий список "Сортировка"
Input data	
Expected resul	lt Выпадающий список с вариантами сортировки открыт
Step	3
Action	В выпадающем списке с вариантами сортировки выбрать сортировку "От А до Z"
Input data	
Expected resul	t Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке
Step	4
Action	Нажать на выпадающий список "Сортировка"
Input data	
Expected resul	t Выпадающий список с вариантами сортировки открыт

Step	5
Action	В выпадающем списке с вариантами сортировки выбрать сортировку "От Z до A"
Input data	
Expected resul	t Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке
Step	6
Action	Нажать на выпадающий список "Сортировка"
Input data	
Expected resul	t Выпадающий список с вариантами сортировки открыт
Step	7
Action	В выпадающем списке с вариантами сортировки выбрать сортировку "Цена по возрастанию"
Input data	
Expected resul	t Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке
Step	8
Action	Нажать на выпадающий список "Сортировка"
Input data	
Expected resul	t Выпадающий список с вариантами сортировки открыт
Step	9
Action	В выпадающем списке с вариантами сортировки выбрать сортировку "Цена по убыванию"
Input data	
Expected resul	t Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке

Фильтрация списка товаров

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	В поле "Мин. цена" формы фильтрации ввести данные
Input data	500
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	В поле "Макс. цена" формы фильтрации ввести данные
Input data	1500
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать на выпадающий список "Категории" формы фильтрации
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами фильтров открыт
Step	5
Action	В выпадающем списке с вариантами фильтров выбрать фильтр "Laptops"

Input data

•	
Expected result	Фильтр выбран
Step	6
Action	Нажать на выпадающий список "Производители" формы фильтрации
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами фильтров открыт
Step	7
Action	В выпадающем списке с вариантами фильтров выбрать фильтр "Apple"
Input data	
Expected result	Фильтр выбран
Step	8
Action	Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации
Input data	
Expected result	Фильтр выбран
Step	9
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров успешно обновлен согласно примененным фильтрам

Сброс примененных фильтров

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	В поле "Мин. цена" формы фильтрации ввести данные
Input data	500
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	В поле "Макс. цена" формы фильтрации ввести данные
Input data	1500
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать на выпадающий список "Категории" формы фильтрации
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами фильтров открыт

Step	5
Action	В выпадающем списке с вариантами фильтров выбрать фильтр "Laptops"
Input data	
Expected result	Фильтр выбран
Step	6
Action	Нажать на выпадающий список "Производители" формы фильтрации
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами фильтров открыт
Step	7
Action	В выпадающем списке с вариантами фильтров выбрать фильтр "Apple"
Input data	
Expected result	Фильтр выбран
Step	8
Step	8 Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации
Action	
Action Input data Expected	Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации
Action Input data Expected result	Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации Фильтр выбран
Action Input data Expected result Step	Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации Фильтр выбран
Action Input data Expected result Step Action	Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации Фильтр выбран
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected	Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации Фильтр выбран 9 Нажать кнопку "Применить фильтры"
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result	Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации Фильтр выбран 9 Нажать кнопку "Применить фильтры" Список товаров обновлен согласно примененным фильтрам
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result Step Step	Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации Фильтр выбран 9 Нажать кнопку "Применить фильтры" Список товаров обновлен согласно примененным фильтрам 10

Фильтрация и сортировка списка товаров согласно тестовым данным

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

1
Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Страница открыта
2
Выбрать все необходимые фильтры согласно тестовым данным
тестовые данные
Все необходимые фильтры выбраны
3
Нажать кнопку "Применить фильтры"
Список товаров успешно обновлен согласно примененным фильтрам
4
Выбрать необходимую сортировку согласно тестовым данным
<u>тестовые данные</u>
Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Выбрать какой-либо товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар успешно добавлен в корзину. Уведомление об успешном добавлении товара в корзину. Обновлени е информации о количестве товаров в корзине

Сообщение об ошибке при добавлении товара в корзину неавторизованным пользователем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Выбрать какой-либо товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар не добавлен в корзину. Сообщение об ошибке с просьбой войти в систему

Сообщение об ошибке при добавлении товара в корзину с некорректно указанным количеством товара

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Step	1
Action	Открыть страницу <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Выбрать какой-либо товар и ввести данные в поле для указания количества этого товара
Input data	-5
Expected result	Данные введены
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар не добавлен в корзину. Сообщение об ошибке