


ALMENDRO-WORKSHOP

Basis



1	Vorwort	6
2	Start	7
2.1	login	7
2.2	Menü	8
2.2.1	Anwahl	8
2.2.2	Schriftart und Schriftgröße über Umgebungsvariable	11
2.2.3	Serviceprogramme	12
2.2.3.1	Errorfiles	12
2.2.3.2	Doku	13
2.2.3.3	Prozesse	13
2.2.3.4	Mandanten Wechseln	14
2.2.3.5	Umgebung	15
2.2.3.6	aktive Sperren	16
2.2.3.7	Belege entsperren	16
2.2.3.8	Logfile	17
2.2.3.9	Lizenzinfo	18
2.2.3.10	Systemkommandos	18
2.2.3.11	Parameter akt. (Mand)	18
2.2.3.12	Parameter akt. (alle)	18
3	Ende	20
3.1	ALMENDRO beenden	20
3.2	ALMENDRO wurde nicht korrekt beendet	20
4	Programme	21
4.1	Programmfenster	21
4.2	Zusatzfenster	22
4.3	Ringmenüs / Toolbar / Tastatur	23
4.3.1	Ringmenü	23
4.3.2	Toolbar	23
4.4	Shortcutbelegung für Funktionen aus Aktionsleiste	28
4.5	Suchfunktionen	29
4.5.1	Selektionskriterien	30
4.5.2	Ergebnisliste	32
4.5.2.1	Sortierung	32
4.5.2.2	Spaltenbreite	32
4.5.2.3	Spalten an/aus	33
4.5.2.4	Spalten verschieben	33
4.6	Auswertungen	34

4.6.1	Aufbereitung	34
4.6.2	Medien	35
4.6.3	Zeitpunkt	35
4.7	Masken	36
4.7.1	Standardmasken	36
4.7.2	Tabellen	37
4.7.2.1	Tabellenbearbeitung	37
4.7.2.2	Tabellenanzeige	37
4.7.2.3	Integrierte Suchfunktion	40
4.8	Felder	41
4.8.1	Standardfelder	41
4.8.2	Datum	41
4.8.3	Combobox	42
4.8.4	Auswahlfeld	42
4.8.5	Checkbox	42
5	Registry	43
5.1	Windows-Systeme	43
5.2	X-Windows	43
6	Design	44
6.1	Windows XP	44
6.2	Windows klassisch	45
7	Zusatzfiles (Z-Files)	46
7.1	Funktionsbeschreibung	46
7.2	Programmbedienung bis Version 10.1	47
7.3	Programmbedienung ab Version 10.2	49
7.3.1	Funktion „Aufruf“	49
7.3.2	Neuanlage von Z-Files	50
7.3.3	Ändern von Z-Files	52
7.3.4	Löschen von Z-Files	53
7.4	Stammdaten	54
7.4.1	Umgebungsvariablen	54
7.4.2	Filetypen	55
8	Texterfassung	56
8.1	Übersicht der Funktionen und Shortcuts	57
8.2	Bearbeitung	58
8.2.1	Texterfassung / Autonext	58

8.2.2	Bearbeitung mit Windows-Standardfunktion	58
8.2.3	Zeile einfügen und Zeile löschen	60
8.2.4	Zeile aufteilen	61
8.2.5	Zeile zusammenfassen	63
8.2.6	Formatierung ohne Printclient	65
8.2.7	Formatierung bei Einsatz Printclient	67
8.2.7.1	Vorschub	67
8.2.7.2	Tabulatorsets	68
8.2.7.3	TS an/aus	68
8.2.7.4	Tabulatordarstellung	69
8.2.7.5	Sprung nächster Tab	69
8.2.7.6	Anwendungsbeispiel "Tabulatorsets"	70
8.2.7.7	Textauszeichnungen	70
8.3	Kopier-, Ausschneide- und Einfügefunktionen	71
8.3.1	Zeilen markieren	71
8.3.1.1	Setzen Startmarke	71
8.3.1.2	Setzen Endemarke	71
8.3.1.3	Markieren einer Zeile	72
8.3.1.4	Markieren mehrerer Zeilen	72
8.3.1.5	Alle Zeilen markieren	73
8.3.2	Kopie in Speicher / Ausschneiden in Speicher	74
8.3.2.1	Kopie in Speicher-0	74
8.3.2.2	Kopie in Nummerspeicher	74
8.3.2.3	Ausschneiden in Speicher-0	75
8.3.2.4	Ausschneiden in Nummerspeicher	75
8.3.3	Einfügefunktion	77
8.3.3.1	Einfügen aus Speicher-0	78
8.3.3.2	Einfügen aus Speicher-Nr.	78
8.3.3.3	Einfügen aus Speicher-X	80
8.3.3.4	Einfügen aus Textbaustein	82
8.3.3.5	Einfügen aus Textart Adresse	84
8.3.3.6	Einfügen aus Textart Material	86
8.3.3.7	Einfügen beschreibende Texte aus Angebot oder Auftrag	88
8.3.3.8	Einfügen von Texten mit unterschiedlichen Breiten	90
8.3.4	Ersetze	91
8.3.4.1	Linksbündiges Ersetzen mit "~"	91
8.3.4.2	Anwendungsbeispiel für Linksbündiges Ersetzen mit "~"	93
8.3.4.3	Löschen von Zeilen während dem Ersetzen	95

8.3.4.4	Rechtsbündiges, numerisches Ersetzen mit [...]	96
8.3.4.5	Anwendungsbeispiel für Rechtsbündiges, numerisches Ersetzen mit [...]	98
8.3.5	Auto-Text	100
8.4	Sonstiges	101
8.4.1	Blättern	101
8.4.2	Blockerfassung	102
8.4.2.1	Anwahl der Blockerfassung	102
8.4.2.2	Arbeiten mit der Blockerfassung	102
8.4.2.3	Rechtsschreibprüfung in der Blockerfassung (<i>ab Version 10.2</i>)	104
8.4.2.4	Suchfunktion in der Blockerfassung (<i>ab Version 10.2</i>)	106

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.


Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.


2 Start

2.1 login

ALMENDRO wird durch das Anklicken eines Icons aktiviert. Hinter diesem Icon befindet sich bereits der login-Namen. Je nach Konfiguration fragt ALMENDRO zunächst das Systempasswort ab. Bei variablen Usern (cmx***) wird der eigentliche User-Name zusätzlich von ALMENDRO abgefragt. Auch innerhalb von ALMENDRO kann eine Passwortabfrage erfolgen. Wird die Passwort-Prüfung durch ALMENDRO veranlasst und der Anwender hat sein Passwort vergessen, kann diese nur vom ALMENDRO-Administrator zurückgesetzt werden.



Erstanmeldung



Folgeanmeldung



Beim Beenden des Startprogramms erscheint erst die Frage „ALMENDRO wirklich beenden?“ Ob diese Frage kommen soll kann über die Umgebungsvariable „CMX_GUI_SM_FRAGE“ ein- oder ausgeschaltet werden.

2.2 Menü


2.2.1 Anwahl




Die Anwahl der Programme erfolgt über ein Menüsystem.

Die Menüpunkte mit den entsprechenden Programmgruppen und Programmen werden vom Administrator zusammengestellt. Zusätzliche Programme können unter dem Menüpunkt Hotkey zusammengestellt werden. Unter Service stehen ALMENDRO-Standardroutinen zur Verfügung.

Die Anwahl der Programme erfolgt über das am oberen Rand eingespielte Startmenü. Der Administrator kann aber auch das Menü als Tree oder als Popup-Tree (Aufruf über Shift-Strg-F12) einspielen lassen. Gesteuert wird diese Option über die Umgebungsvariable „CMX_GUI_SM_VERS“.



Die Programmanwahl ist nicht nur aus dem Menüsystem möglich. Die gleichen Möglichkeiten bestehen auch aus allen Programmen. Das bedeutet, dass auch das Menüsystem beendet werden kann und trotzdem weiter neue Programme aus einem anderen noch laufenden ALMENDRO-Programm heraus gestartet werden können.



2.2.2 Schriftart und Schriftgröße über Umgebungsvariable

Umgebungsvariable „CMX_GUI_WIN_FF“:

Über diese Umgebungsvariable kann die Font-Familie für die Schriftart der ALMENDRO-Umgebung eingestellt werden. Dadurch können systemweit oder benutzerabhängig Schriften eingestellt werden.

Zur Auswahl stehen die Schriftfamilien Arial (non-serif) und Times New Roman (serif). Jedoch müssen diese Schriftfamilien auch zur Verfügung stehen. Wenn die Umgebungsvariable nicht gesetzt, wird die Standardschrift vom Betriebssystem des Clients verwendet.

Der Aufbau (Inhalt, Größe) der Bildschirmmasken ändert sich hierdurch nicht. Das bedeutet, dass eventuell der Bildschirm (Hardware) nicht mehr die ganze Maske darstellen kann und der Anwender scrollen muss um alle Felder/Inhalte zu sehen bzw. zu bearbeiten.

Umgebungsvariable „CMX_GUI_WIN_FS“:

Über diese Umgebungsvariable kann die Schriftgröße von den Schriften der ALMENDRO-Umgebung eingestellt werden. Dadurch können systemweit oder benutzerabhängig Schriftgrößen eingestellt werden.

Wenn diese Umgebungsvariablen nicht gesetzt, wird die Standardschrift und die Standardgröße vom Betriebssystem des Clients verwendet.

Der Aufbau (Inhalt, Größe) der Bildschirmmasken ändert sich hierdurch nicht. Das bedeutet, dass eventuell der Bildschirm (Hardware) nicht mehr die ganze Maske darstellen kann und der Anwender scrollen muss um alle Felder/Inhalte zu sehen bzw. zu bearbeiten.


Umgebungsvariable „CMX_GUI_WIN_FB“:

Über diese Umgebungsvariable kann die verwendete Schrift in der Bildschirmmaske (Standardschrift des Betriebssystems oder eingestellte Schrift über Umgebungsvariable) „fett“ dargestellt werden.

Wenn diese Umgebungsvariablen nicht gesetzt, wird die Schrift in der Bildschirmmaske mit dem normalen Schriftschnitt dargestellt.


Der Aufbau (Inhalt, Größe) der Bildschirmmasken ändert sich hierdurch nicht. Das bedeutet, dass eventuell der Bildschirm (Hardware) nicht mehr die ganze Maske darstellen kann und der Anwender scrollen muss um alle Felder/Inhalte zu sehen bzw. zu bearbeiten.

2.2.3 Serviceprogramme



2.2.3.1 Errorfiles

Teilweise werden vom Datenbanksystem Statusinformationen gemeldet, die sehr schnell wieder ausgeblendet werden. Diese können im Menüsystem über diese Zusatzfunktion eingesehen werden. Benötigt werden diese Informationen im Supportfall



Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Löschen:

Das File wird gelöscht

ZA + Support


alle Informationen werden in die Zwischenablage kopiert und das Supportsystem auf der ALMENDRO-Homepage aufgerufen. Nach dem Anmelden können hier die Daten aus der Zwischenablage in den Textteil kopiert werden.

ZA + Mail

alle Informationen werden in die Zwischenablage kopiert und das Standardmailprogramm des Benutzers aufgerufen. Hier können die Daten aus der Zwischenablage in den Textteil kopiert werden.

2.2.3.2 Doku

Sind vom Administrator Dokumentationen freigegeben, können diese mit dieser Funktion abgerufen werden. In Abhängigkeit vom Dokumententyp wird die Dokumentation mit dem entsprechenden Programm (z.B. Word, Internet-Explorer, ...) angezeigt.



2.2.3.3 Prozesse


Anzeige der aktuell laufenden Prozesse des Benutzers (hier cmx083)

Proz.kill F2

Mit der Funktion „Proz. Kill F2“ kann ein Prozesse hart beendet werden.

Das „harte“ Beenden von Prozessen sollte nur mit Vorsicht erfolgen, da u.U. noch nicht gespeicherte Daten verloren gehen können.

Sinnvoll kann z.B. eine Druckprozess beendet werden, der durch eine fehlerhafte Anwahl der Daten durch den Anwender sehr große Datenmengen ausgeben würde.




2.2.3.4 Mandanten Wechseln

Speziellen Mitarbeitern kann, wenn mehrere Mandanten (Firmen) im System konfiguriert werden, die Möglichkeit eingeräumt werden, zwischen diesen angelegten Mandanten zu wechseln. Vom Administrator ist darauf zu achten, dass nur zwischen Mandanten gewechselt werden kann, welche die gleichen individuellen Masken haben.



2.2.3.5 Umgebung

Eine Vielzahl von Funktionen wird in ALMENDRO über Umgebungsvariablen des Systems gesteuert. Die Einstellung dieser Variablen kann durch diese Sonderfunktion eingesehen werden.




Zusätzlich zur Information, welche Umgebungsvariable welchen Wert hat, kann eingesehen werden, woher die Umgebungsvariable ihren wert bezogen hat:

- BetrSys Umgebungsvariable wurde im startscript von ALMENDRO auf Betriebssystemebene versorgt
- System Umgebungsvariable wurde in ALMENDRO unter System hinterlegt
- ArbPlatz Umgebungsvariable wurde in ALMENDRO unter Arbeitsplatz hinterlegt
- Mandant Umgebungsvariable wurde in ALMENDRO unter Mandant hinterlegt
- Benutzer Umgebungsvariable wurde in ALMENDRO unter Benutzer hinterlegt
- Modul Umgebungsvariable wurde durch die Installation eines Zusatzmoduls gesetzt

2.2.3.6 aktive Sperren

Belege und Stammdaten werden von ALMENDRO zur Bearbeitung gesperrt, wenn diese von einem Benutzer bereits in Bearbeitung sind.

Es erscheint dann eine Hinweismeldung:




Über diese Servicefunktion kann eine Übersicht der Belege und Stammdaten eingesehen werden, die durch die aktuelle Bearbeitung durch einen Benutzer gesperrt sind.

Diese Information wird automatisch zyklisch aktualisiert.

The screenshot shows a window titled 'aktive Formulasperren - 779 - comixg1 *'. It has a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a table with the following data:

Firma	Belegart	Belegnummer	Benutzer	Prozess-ID
779	Angebot	1034	comixg1	cmx083 7335
779	Material	10201	comixg1	cmx083 7897
779	Adresse	2000-1	comixg1	cmx083 7397

2.2.3.7 Belege entsperren



Wurde ein Programm, mit dem ein bestimmter Beleg (z.B. Rechnung, Angebot, ...) für die Bearbeitung anderer Benutzer gesperrt wurde, abgebrochen (z.B. PC ausschalten ohne ALMENDRO zu beenden) bleibt der Beleg eventuell über einen bestimmten Zeitraum gesperrt.


Über dieses Serviceprogramm werden alle Belege sofort entsperrt, zu denen keine Prozesse mehr aktiv sind.

2.2.3.8 Logfile

Hier kann der Benutzer einsehen, welche Programme von ihm benutzt wurden.

Es werden auch Fehlermeldungen von Auswertungen in diesem Logfile dokumentiert, wenn eine Auswertung nicht erstellt werden konnte. Dies ist z.B. der Fall, wenn das Ausgabemedium nicht über eine genügend hohe Anzahl Ausgabezeilen verfügt, um alle Informationen auszugeben.

Treten Fehler beim Start eines Programms auf, die dazu führen, dass kein Programmfenster geöffnet wird, werden diese Fehler auch im Logfile protokolliert.



The screenshot shows a window titled "Logfile - 779 - comixg1". It has a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, navigation, and printing. The main area contains a table with the following data:

Benutzer	Programm	Text	U-N	Datum	Zeit	Firma	Beleg
comixg1	cmxp909400	Logfile	12	10.10.2017	15:11:34	779	1508693
comixg1	cmxp002250	*	0	10.10.2017	15:08:03	779	1508692
comixg1	cmxp002250	Anzeige Meldungen	0	10.10.2017	15:07:35	779	1508691
comixg1	cmxp004040	*	0	10.10.2017	15:07:28	779	1508690
comixg1	cmxp004040	Meldungen	0	10.10.2017	15:06:26	779	1508689
comixg1	cmxp107010	Material/Artikel	0	10.10.2017	15:05:38	779	1508688
comixg1	cmxp909400	aktive Sperren	15	10.10.2017	15:02:26	779	1508687
comixg1	cmxp002070	Umgebungsvariablen	0	10.10.2017	15:01:57	779	1508686
comixg1	cmxp909400	*	15	10.10.2017	15:01:52	779	1508685
comixg1	cmxp107010	Material/Artikel	0	10.10.2017	15:01:07	779	1508684
comixg1	cmxp909620	*	1	10.10.2017	15:00:45	601	1508683
comixg1	cmxp909620	Kalender Erinnerung	1	10.10.2017	15:00:18	601	1508682
comixg1	cmxp909400	aktive Sperren	15	10.10.2017	14:56:28	779	1508681
comixg1	cmxp102010	Adressen	0	10.10.2017	14:56:09	779	1508680
comixa1	cmxo200000	Anaebot	10	10.10.2017	14:55:52	779	1508679

2.2.3.9 Lizenzinfo

Hier wird eine Information über die aktuell aktiven Lizenzen erstellt.

Diese Info wird z.B. genutzt um zu prüfen, ob Lizenzen von einzelnen Benutzern doppelt belegt werden, wenn der Login für weitere Mitarbeiter nicht mehr möglich ist, obwohl eigentlich weniger Mitarbeiter aktiv mit ALMENDRO arbeiten als Lizenzen zur Verfügung stehen.

----- nach Mandant -----							
Mandant:	1	Client:	WINDOWS	Normal:	1	Einzel:	0
Mandant:	601	Client:	WINDOWS	Normal:	1	Einzel:	0
Mandant:	779	Client:	WINDOWS	Normal:	1	Einzel:	0
cronjob		Client:	-----	Normal:	1		
----- nach Benutzer -----							
Mandant:	1	User:	comixr1	Prozesse:	1		
Mandant:	601	User:	comixg1	Prozesse:	1		
Mandant:	779	User:	comixg1	Prozesse:	8		
----- einzeln -----							
Mandant	Benutzer	Prozess	Programm	Datum	Zeit	Client	SystemUser
1	comixr1	26837	cmxp001000	10.10.2017	09:15:35	WINDOWS	cmx081
601	comixg1	6978	cmxp909620	10.10.2017	14:52:51	WINDOWS	cmx083
779	comixg1	6737	cmxp001000	10.10.2017	14:52:52	WINDOWS	cmx083
779	comixg1	7335	cmxp200000	10.10.2017	14:55:52	WINDOWS	cmx083
779	comixg1	7397	cmxp102010	10.10.2017	14:56:09	WINDOWS	cmx083
779	comixg1	7897	cmxp107010	10.10.2017	15:01:07	WINDOWS	cmx083
779	comixg1	8018	cmxp002070	10.10.2017	15:01:57	WINDOWS	cmx083
779	comixg1	8081	cmxp909400	10.10.2017	15:02:26	WINDOWS	cmx083
779	comixg1	8339	cmxp107010	10.10.2017	15:05:39	WINDOWS	cmx083
779	comixg1	9217	cmxp909400	10.10.2017	15:14:13	WINDOWS	cmx083
----- aktive Lizenzen -----							
aktive Lizenzen 2							
----- doppelte Lizenzen -----							
----- maximale Lizenzen -----							
maximale Lizenzen 89							

2.2.3.10 Systemkommandos

Diese Option steht nur für ALMENDRO-Administratoren zur Verfügung.
Siehe dazu Infos im Workshop „ALMENDRO-Administration“.

2.2.3.11 Parameter akt. (Mand)

Diese Option steht nur für ALMENDRO-Administratoren zur Verfügung.
Siehe dazu Infos im Workshop „ALMENDRO-Administration“.

2.2.3.12 Parameter akt. (alle)

Diese Option steht nur für ALMENDRO-Administratoren zur Verfügung.
Siehe dazu Infos im Workshop „ALMENDRO-Administration“.

3 Ende

3.1 ALMENDRO beenden

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass ALMENDRO korrekt beendet wird. Das bedeutet, dass alle einzelnen Programme beendet werden. Werden die Programme auf den PCs auf eine andere, nicht korrekte Art beendet (z.B. PC einfach ausschalten), bleiben die zugehörigen Prozesse auf dem Datenbankserver aktiv. In diesem Fall werden z.B. Lizenzen nicht freigegeben und/oder der Server durch die weiter laufenden Programme in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt.

3.2 ALMENDRO wurde nicht korrekt beendet



Wurde z.B. der PC einfach ausgeschaltet, kann der Administrator selbst veranlassen, dass die entsprechenden Prozesse auf dem Server gestoppt werden. Alternativ kann ALMENDRO so konfiguriert werden, dass diese Prozesse beim nächsten Start von ALMENDRO an diesem Arbeitsplatz diese Prozesse zum Anhalten anbietet.

Achtung:


Hierbei ist darauf zu achten, dass hier auch Prozesse angeboten werden, die korrekt laufen. Dies kann passieren, wenn man (oder mehrere Anwender) sich gleichzeitig öfter an einem Arbeitsplatz anmelden.

4 Programme

4.1 Programmfenster

Jedes Programm wird in einem eigenen Fenster geöffnet. In der oberen Programmleiste werden die Programmbezeichnung, die Firmennummer und der Username angezeigt.

Die Fenstergrößen können mit dem Mauszeiger verändert werden. Die dynamischen Teile (Tabellen) werden dadurch vervielfacht.



4.2 Zusatzfenster

Zu einem Hauptfenster eines Programms

Adressen - 778 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Stamm Zusatz Fibu Indiv X-Term Briefe Texte Kalk Prov Anschriften Versender QP Z-Files

Adresse

Adresse 2000 Neuanlage 20.04.1993

Anschrift 0 Kunde Änderung 22.12.2005

Bezeichnung comix software nicht gesperrt

Anschrift

Vorname Nachname Titel

Anrede 3 Damen und Herren ...

Funktion 90 Hauptanschrift

Firma 1 COMIX Software GmbH

Firma 2 NL Gilching

Firma 3 Branchensoftware / Printmedien

Straße Am Bahnhof 4a

Ort DE 82205 Gilching

km/Zone 250 A

Kommunikation

Telefon 08105 7786 0 Telefax 08105 7786 29

Handy

E-Mail support@comix.de

Telefon privat Telefax privat

E-Mail privat mge@comix.de

Zusatzinfo mge@comix.de

Kontakt 0

Individuell

numerisch-1 0

numerisch-2 0

numerisch-3 0

alpha-1

alpha-2

alpha-3

Text CRM

OVR

werden bei Bedarf weitere Daten in Zusatzfenstern

Adressen - 778 - comixr1 * #2000

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Währung EUR Steuerschlüssel 0 Standardsteuerung Erlös-konten

Konditionen 2 8 Tage 2% oder 30 Tage netto

Sprachcode 1 Deutsch Steuernummer

UID-Nummer DE 458 566 985 uns.Kd/LiefNr 34675-2346

Statistik

Branche 100 EDV/Softwarehaus Stat-1 (Adr überschri) 1 Stat 1

Vertreter/Agentur 1 Herr Ertl (v) Stat-2 (Adr überschri) 1 Stat 2

Verkaufsgebiet 5 Region Süd Stat-3 (Adr Fix) 1 Stat 3

Kundengruppe 1 unabhängig Stat-4 (Adr Fix) 1 Stat 4

Zusatz

Preislistengruppe 0

Versandart 1 frei Haus

Frachttabelle 1 LKW COMIX

Anzahl Rechnungen 2

Anzahl Lieferscheine 2


OVR

bearbeitet. Diese Fenster werden unabhängig von einander geöffnet (eigenes Toplevel). In das Hauptfenster wird nur durch das Schließen des Zusatzfensters zurück verzweigt. Wird ein Programm minimiert, werden alle zusammen gehörenden Fenster minimiert.

In den Zusatzfenstern werden in der oberen Programmleiste die Daten des Hauptfensters wiederholt und Detailinformationen ergänzt. Diese Details sind programmabhängig. Z.B. werden beim Adressenstamm zusätzlich die Adressennummer, in der Angebotsverwaltung die Angebotsnummer, bzw. Angebots-, Produkt- und Teilnummer.

4.3 Ringmenüs / Toolbar / Tastatur

4.3.1 Ringmenü



In vielen Programmen werden große Funktionsblöcke über so genannte Ringmenüs angesteuert (Funktionen *Stamm*, *Bestand*, ...). Durch den Cursor (*TAB*) angesteuerte Funktionen können über die *RETURN*-Taste aktiviert werden oder die Auswahl erfolgt wieder über das erste Zeichen der Funktion (S für Stamm). Diese Funktionen, die speziell für das aktive Programm bestehen, werden als Button eingeblendet. Zusätzliche Kommentare werden hierzu als Tooltip eingeblendet, wenn sich der Mauszeiger über dem Button befindet.

Stehen mehr Ringmenüpositionen zur Verfügung als in der zugehörigen Zeile aus

Platzgründen untergebracht werden, wird am Ende der Zeile » angezeigt. Durch Anklicken dieses Zeichens werden die nicht sichtbaren Funktionen eingeblendet. Durch Verbreitern der Maske werden diese Funktionen ebenfalls eingeblendet.

Das gleiche Zeichen wird eingespielt, wenn nicht alle Toolbar-Optionen sichtbar sind.

4.3.2 Toolbar




Standardfunktionen (Neuanlage, Änderung, Löschen, Druck, ...) stehen in der Toolbar zur Verfügung. Der Zusatztext (z.B. Neu) kann ausgeschaltet werden (rechte Maustaste auf Toolbar).

Stehen mehr Toolbarfunktionen zur Verfügung als in der zugehörigen Zeile aus

Platzgründen untergebracht werden, wird am Ende der Zeile » angezeigt. Durch Anklicken dieses Zeichens werden die nicht sichtbaren Funktionen eingeblendet. Durch Verbreitern der Maske werden diese Funktionen ebenfalls eingeblendet.

Die gerade aktiven (verwendbaren) Funktionen werden durch farbige Pictogramme gekennzeichnet. Sind Funktionen im Moment nicht aktiv sind die zugehörigen Pictogramme nur schemenhaft erkennbar.


Beispiel:



Folgende Funktionen stehen über die Toolbar zur Verfügung:

Symbol	Tastatur	Funktionsbeschreibung
	Return	ok-Funktion; z.B. zum Speichern
	Escape	Abbruch-Funktion
	n	Neuanlage
	o	Ändern / Bearbeiten
	x	Löschen
	k	Kopierfunktion startet
	d	Druckfunktion starten
	F7, s	Suchfunktion starten (S) Suchfunktion auf aktuellem Feld starten (F7)
	Shift-Alt-F7	Wird auf einem Eingabefeld auf andere Daten verwiesen, kann das entsprechende Programm direkt zur Bearbeitung (Neuanlage, Ändern, ...) gestartet werden.
	Alt-x	In Tabellenansichten können die Daten komplett an Excel (Windows-Arbeitsplätze) übergeben werden. Über Umgebungsvariablen kann die Art der Ausgabe konfiguriert werden. - Aktion an/aus - Übergabe an Excel als csv-Datei - Übergabe an Excel mit aktivierter Autofilter-Filterfunktion
	e	Erster Eintrag in Blätter-Funktion
	v	vorwärts in Blätter-Funktion
	r	rückwärts in Blätter-Funktion
	l	Letzter Eintrag in Blätter-Funktion
	F1 Config	Zeile einfügen in Tabellenbearbeitung
	F2 Config	aktuelle Zeile löschen in Tabellenbearbeitung
	Strg-c Config	Kopieren Feldinhalt in Zwischenablage Wird der Inhalt (oder ein Teil davon) eines Feldes markiert, kann er mit der Tastenkombination Strg-C in die Zwischenablage des Betriebssystems kopiert werden. Felder, die nur zur Anzeige zur Verfügung stehen, können in die Zwischenablage gestellt werden, in dem auf dem Feld die rechte Maustaste betätigt wird und dann die Funktion Copy Field gewählt wird.
	Strg-x Config	Kopieren Feldinhalt in Zwischenablage und Löschen Wird der Inhalt (oder ein Teil davon) eines Feldes markiert, kann er mit der Tastenkombination Strg-X in die Zwischenablage des Betriebssystems kopiert werden. Hierbei wird der Ursprungstext (Kopierbasis) gelöscht.
	Strg-v Config	Kopieren Feldinhalt aus Zwischenablage Der Inhalt der Zwischenablage kann in das aktuelle Eingabefeld

		mit Strg-V eingestellt werden. Der Inhalt wird nicht in mehrere Felder verteilt.
--	--	---

	Config	Hardcopy Aufruf Windows-Druckerdialog zur Druckausgabe des aktiven ALMENDRO-Fensters.
	Config	Startet <i>Telefonverzeichnis</i>
	Config	Archivierte Belege anzeigen
	Config	Textinfo zu Beleg oder Belegposition
	Config	Z-Files anzeigen
	Config	Adressen Info (in Abhängigkeit von aktuellen Daten wird <i>Info Kunde</i> oder <i>Info Lieferant</i> gestartet)
	Config	→ Direktwahl der zugehörigen Telefonnr oder Anzeige und Auswahl → Aufruf Telefonverzeichnis mit allen Ansprechpartnern der Firma → direktes Versenden von Mails an Ansprechpartner → Aufruf der Homepage
		
	Config	Anzeige X-Termine zur aktuellen Adresse
	Config	Das Programm <i>Info Material</i> wird für die aktuelle Material- bzw. Artikelnummer gestartet
	Config	Die Bestandsinformation wird für das aktuelle Material bzw. den aktuellen Artikel eingeblendet
	Config	Die Terminübersicht wird für das aktuelle Material bzw. den aktuellen Artikel eingeblendet
	Config	Das Programm <i>Info Kostenstelle</i> wird für den aktuellen Beleg gestartet
	Config	Das Programm <i>Info Angebot</i> wird für den aktuellen Beleg gestartet
	Config	Das Programm <i>Info Auftrag</i> wird für den aktuellen Beleg gestartet
	Config	Das Programm <i>Info Lieferschein</i> wird für den aktuellen Beleg gestartet
	Config	Das Programm <i>Info Rechnung</i> wird für den aktuellen Beleg gestartet
	Config	Das Programm <i>Info Bestellung</i> wird für den aktuellen Beleg gestartet

	Config	Das Programm <i>Info Abruf</i> wird für den aktuellen Beleg gestartet. Hier können direkt die bestehenden Bestell-Abrufe eingesehen bzw. neue Bestellabrufe generiert werden
---	--------	--

Config

Der Administrator kann die Aktion mit der Funktion „Aktionen“ im Benutzerstamm konfigurieren.

Anzeige	An / Aus
Shortcut	Hierfür stehen Tastenkombinationen von Alt-a – Alt-z bzw. Shift-Alt-a – Shift-Alt-z zur Verfügung. Es ist sinnvoll diese Shortcut einmalig zu vergeben, da ALMENDRO sonst die erste Funktion für die der angewählte Shortcut gültig ist startet.

Folgende Funktionstasten sind zusätzlich im Standard belegt (und kommen häufig vor):

F6	Systeminfo des aktiven Programms
----	--

Es gibt eine Reihe von Funktionstasten und von ALMENDRO zur Verfügung gestellter Editierfunktionen die standardmäßig zur Verfügung stehen und deshalb nicht in den Kommentaren zu jedem einzelnen Feld eingespielt werden. Auf PC-Tastaturen sind die Funktionstasten **F1 - F12** direkt über die Tastatur aufrufbar. Die Sonderfunktionen **F13 - F24** sind durch das Drücken der Umschalttaste (Shift) und ebenfalls durch die Tasten F1 - F12 abrufbar. . Die Sonderfunktionen **F25 – F36** sind durch das Drücken von Alt und ebenfalls durch die Tasten F1 - F12 abrufbar.

4.4 Shortcutbelegung für Funktionen aus Aktionsleiste

Einstellen über Umgebungsvariable (ab Version 10.2):

CMX_GUI_SHORTCUT

Funktionsbeschreibung	Einzelne Zeichen CMX_GUI_SHORTCUT = 0	Strg-Zeichen CMX_GUI_SHORTCUT = 1 (Anpassung an Windows)
Neuanlage	n	Strg-n
Ändern/Bearbeiten	o	Strg-o
Löschen	x	Strg-x
Kopierfunktion Starten	k	Strg-k
Druckfunktion Starten	d	Strg-d
Erster Eintrag in Blätter-Funktion	e	Strg-e
Vorwärts in Blätter-Funktion	v	Strg-v
Rückwärts in Blätter-Funktion	r	Strg-r
Letzter Eintrag in Blätter-Funktion	l	Strg-l
Suchen	Strg-s; F7	Strg-s; F7

Nur wenn die Umgebungsvariable = 1 gesetzt ist, ist die integrierte Suchfunktion und das „Markieren von Zeile nach Eingabe Anfangsbuchstaben“ in den Tabellen freigeschaltet (siehe Kapitel „Tabellen“).

Hinweis

Ab Client-Version 3.10 wurde die Shortcut-Belegung für die Aktion „Ändern/Bearbeiten“ auf „o“ bzw. „Strg-o“ geändert (bisher „a“ bzw. „Strg-a“)

4.5 Suchfunktionen

In ALMENDRO stehen sehr komfortable Möglichkeiten für die Selektion von Datenbeständen zur Verfügung. Diese Selektionen (Suchfunktionen) stehen für große Stammdaten (z.B. Adressen, Artikel, Angebote, Aufträge, ...), wie auch für Statistiken zur Verfügung. Steht man bei der Bearbeitung von Daten auf einem Feld, zu dem andere Stammdaten hinterlegt sind (z.B. Bearbeiter- oder Kundennummer im Angebot) kann man mit der Sonderfunktion F7 die entsprechende Suchfunktion aktivieren.

Alle Felder, die für die Eingabe freigegeben sind können mit Informationen versehen werden. Die Felder können auch miteinander kombiniert werden. Reicht die Größe des Feldes für das Selektionen eingegeben werden sollen nicht aus, schaltet ALMENDRO automatisch in die untere Bildschirmzeile, um mehr Platz zur Verfügung zu stellen.

In Statistiken bleiben diese Selektionen so lange erhalten, bis das Programm verlassen wird. Man kann also mehrere Auswertungen mit der gleichen Datenselektion erstellen, ohne diese Selektion mehrfach einzugeben.

4.5.1 Selektionskriterien

Folgende Eingaben sind zulässig:

Kz	Bedeutung	Beispiel	Erklärung
>	größer	>5000	Kundennummer größer 5000
>=	größer gleich	>= 5000	Kundennummer >= 5000
<	kleiner	< 5000	Kundennummer < 5000
<=	kleiner gleich	<= 5000	Kundennummer <= 5000
<>	ungleich	<> 5000	Kundennummer <> 5000
=	gleich	= 5000	Kundennummer 5000
:	von/bis	1000:2000	Kundennummer von 1000 bis 2000
	oder	1 5 8 15	Kunde 1 oder 5 oder 8 oder 15
*	Wildcard beliebig viele Zeichen	M*er	alle Namen mit M am Anfang und er am Ende Meier, Maikäfer, Müller
?	Wildcard für ein Zeichen	M?ier	alle Namen mit "M" am Anfang, einem beliebigen Zeichen und "ier" am Ende Meier, Maier

Achtung:

keine Eingrenzung in einem Feld bedeutet
Alle Werte sind zulässig

Übersicht der Selektions-Kennzeichen

Eintrag	Feldtyp Numerisch	Feldtyp Text	Feldtyp Datum
= (Wert)	Gleich (Wert)	Gleich (Wert)	Gleich (Wert)
=	--	--	Nicht belegt
> (Wert)	Größer (Wert)	Größer (Wert)	Größer (Wert)
>= (Wert)	Größer gleich (Wert)	Größer gleich (Wert)	Größer gleich (Wert)
>	--	Belegt	--
>=	--	Alle	--
< (Wert)	Kleiner (Wert)	Nicht belegt	Kleiner (Wert)
<= (Wert)	Kleiner gleich (Wert)	Nicht belegt	Kleiner gleich (Wert)
<	--	--	--
<=	--	Nicht belegt	--
<> (Wert)	Ungleich (Wert)	Alle	<> (Wert)
<>	Alle	Alle	Belegt
(Wert1) : (Wert1)	Von (Wert) bis (Wert)	Von (Wert) bis (Wert)	Von (Wert) bis (Wert)
(Wert1) (Wert2) (Wert3)	(Wert1) oder (Wert2) oder (Wert3)	(Wert1) oder (Wert2) oder (Wert3)	(Wert1) oder (Wert2) oder (Wert3)
* (Wert)	--	Endet mit (Wert)	--
(Wert) *	--	Beginnt mit (Wert)	--
* (Wert) *	--	Enthält (Wert)	--
(Wert1) * (Wert2)	--	Beginnt mit (Wert1) und endet mit (Wert2)	--
? (Wert)	--	Ein beliebiges Zeichen, danach (Wert)	--
(Wert) ?	--	(Wert) danach ein beliebiges Zeichen	
(Wert1) ? (Wert1)	--	(Wert1) danach beliebiges Zeichen danach (Wert2)	

Anmerkung zum Textfeldern

Die Prüfung (=, >, <) erfolgt hier auf der Basis des numerischen Werte der angegebenen Zeichen

Beispiel - Datum

Ein Auftrag wird in ALMENDRO über die Angabe eines speziellen Fertigmeldedatums fertig gemeldet. Dieses Datum ist bei nicht fertig gemeldeten Aufträgen nicht versorgt. Erfolgt in diesem Feld keine Eingrenzung, werden alle Aufträge (andere Selektionen werden selbstverständlich berücksichtigt) ausgewertet, unabhängig davon, ob diese fertig gemeldet wurden (Datum ist vorhanden) oder nicht (kein Datum eingetragen).


Möchte man nur nicht fertig gemeldete Aufträge auswerten, muss man in das Datumsfeld bei der Eingrenzung ein = eintragen (➔ "Feld ist leer").

Möchte man nur fertig gemeldete Aufträge erhalten, muss entweder die gewünschte Periode eingegrenzt werden (z.B. "01012004:31012004") oder <> (➔ "Feld ist nicht leer").

4.5.2 Ergebnisliste

Werden die Ergebnisse der Eingrenzung in einer Liste dargestellt, kann diese Liste vom Anwender verändert werden. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:


4.5.2.1 Sortierung



Nummer	Bezeichnung	Kst-Lohnausgleich	Kst-Lohnabrechnung	TZ-Erfassung
1001	Ackermann, Dieter	9950	9900 ja	
1002	Aumann, Michael	9950	9900 ja	
1003	Bauer, Theo	9950	9900 ja	
1004	Binder, Werner	9950	9900 ja	

Durch ein Anklicken der Überschrift einer Spalte mit der linken Maustaste werden die Daten (Zeilen) nach dieser Spalte auf- bzw. absteigend sortiert. In der Spalte, nach der die Sortierung erfolgt wird ein entsprechendes Symbol eingeblendet.


4.5.2.2 Spaltenbreite



Nummer	Bezeichnung	Kst-Lohnausgleich	Kst-Lohnabrechnung	TZ-Erfassung
1001	Ackermann, Dieter	9950	9900 ja	
1002	Aumann, Michael	9950	9900 ja	
1003	Bauer, Theo	9950	9900 ja	
1004	Binder, Werner	9950	9900 ja	


Die Spaltenbreiten können verändert werden. Hierzu muss man mit dem Mauszeiger auf den rechten Rand der Spaltenüberschrift gehen, die linke Maustaste drücken und den Rand verschieben.

4.5.2.3 Spalten an/aus



Durch ein Anklicken einer Spaltenüberschrift mit der rechten Maustaste wird ein Fenster geöffnet, in dem alle zur Verfügung stehenden Spalten aufgeführt werden. Durch Anklicken einer Spalte wird diese Spalte aus der Liste entfernt (Haken wird gelöscht) oder wieder aktiviert (Haken erscheint wieder). Die Funktion "Reset to Defaults" stellt alle Spalten in der Originalgröße und Reihenfolge ein.


4.5.2.4 Spalten verschieben



Die Reihenfolge der angezeigten Spalten kann geändert werden. Mit der linken Maustaste eine Spaltenüberschrift wählen und die Maustaste gedrückt halten. Dann kann die Spalte verschoben werden.

4.6 Auswertungen

4.6.1 Aufbereitung



Um Daten auszuwerten (z.B. Stammdatendruck, Statistik, Rechnung, Angebot, ...) werden Daten entweder in Feldern abgefragt oder ebenfalls über eine Suchfunktion eingegrenzt.

Im Anschluss daran öffnet ALMENDRO ein Fenster in dem unterschiedliche Aufbereitungen/Gestaltungen für die selektierten Daten angeboten werden. Die Aufbereitung der Daten ist in ALMENDRO nicht programmiert, sondern in Stammdatenform als Beschreibung hinterlegt. Es kann auf die Standardauswertungen oder selbst gestaltete Auswertungen zurückgegriffen werden. Es werden 3 Gruppen von Auswertungen zur Auswahl angeboten:

1. selbst erstellte Auswertungen (wenn vorhanden)
2. Auswertungen, die von ALMENDRO-Beratern für den Mandanten erstellt wurden (wenn vorhanden und zulässig)
3. ALMENDRO-Standardauswertungen (wenn zulässig)

Über eine Umgebungsvariable kann vom Administrator festgelegt werden, ob die Auswertungsgruppen durch eine Linie voneinander getrennt werden. Innerhalb der Gruppen werden die Auswertungen in aufsteigender Reihenfolge (Auswertungsnummer) angeboten. Sind Auswertungen für den PrintClient vorhanden, werden diese vor den normalen Auswertungen angeboten.


Über die Funktion Strg-Y wird der komplette hinterlegte Eintrag der aktuellen Position eingeblendet. Dies kann für Support-Aufgaben genutzt werden.

In einer Zusatzspalte wird die Information ausgegeben, ob diese Auswertung für ein spezielles Ausgabemedium (Grafik, Word, Excel, ...) bzw. den PrintClient gestaltet wurde (PC).

Ist nur eine Auswertung hinterlegt, wird diese automatisch ausgewählt.

Ist in der Auswertung bereits ein Spezialmedium (z.B. Excel) hinterlegt, wird diese Auswertung sofort gestartet.

4.6.2 Medien



In einem weiteren Fenster werden alle hinterlegten Ausgabemedien zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich können alle Daten auf Bildschirm, Drucker oder Platte ausgegeben werden. Die Übergabe dieser Daten kann jedoch auch direkt an Fremdprogramme (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, ...) oder eine Faxbox erfolgen.

Über die Funktion Strg-Y wird der komplette hinterlegte Eintrag der aktuellen Position eingeblendet. Dies kann für Support-Aufgaben genutzt werden.

4.6.3 Zeitpunkt



Bei der Ausgabe an einen Drucker kann zusätzlich ein Zeitpunkt für die Abarbeitung ausgewählt werden. Hierbei wird zwischen fixen (Auswertung wird einmal abgearbeitet) und dynamischen Zeitpunkten unterschieden. Bei dynamischen Zeitpunkten wird die Auswertung von ALMENDRO bei erneutem Erreichen des Zeitpunktes (z.B. 3.Tag im Monat) automatisch wiederholt und Datumseingrenzungen angepasst.

Die Anwahlmöglichkeit der Zeitpunkte kann über Parameter ausgeschaltet werden. In diesem Fall werden die Auswertungen grundsätzlich sofort abgearbeitet.

4.7 Masken

4.7.1 Standardmasken

In ALMENDRO sind immer ein oder mehrere Eingaben zu einem logischen Eingabeblock zusammengefasst. Wird das **letzte** Feld eines Eingabeblocks bestätigt, wird die Eingabe hierfür abgeschlossen. Die Eingabe kann jedoch auf einem beliebigen Feld durch das Betätigen der **RETURN**-Taste (oder Ok-Button der Toolbar) beendet werden. Werden Fehler festgestellt, wird der Cursor auf das entsprechende Feld gestellt und eine Eingabe erwartet.


Die Bearbeitung eines Eingabeblocks kann jedoch auch abgebrochen werden ohne die bearbeitenden Daten abzuspeichern. Dies wird durch die **ESC**-Taste (oder Quit-Button der Toolbar) vorgenommen.

Die Reihenfolge der Bearbeitung ist in ALMENDRO vorgegeben. Man erreicht das nächste Feld durch die **TAB**-Taste (zurück mit **Shift-TAB**). Der Cursor kann ebenfalls durch den Mauszeiger auf einem Feld positioniert werden. Die Felder werden dennoch in der festgelegten Reihenfolge geprüft und der Cursor gegebenenfalls in einem Feld mit nicht korrektem Wert positioniert.

Gibt es zu dem aktuellen Feld eine zusätzliche kurze Erläuterung, wird in der letzten Zeile der Maske ein Hinweis ausgegeben. Feldbezogene Sonderfunktionen werden als Kontextmenü (rechte Taste des Mauszeigers) ausgegeben.

Wichtige und spezielle Abläufe (Löschen wichtiger Daten, Buchungsläufe) müssen zusätzlich bestätigt werden. Hierzu wird ein kleines Fenster mit einer entsprechenden Aufforderung eingeblendet. Diese Frage kann nur mit **J** oder **N** beantwortet werden.

4.7.2 Tabellen



PosNr	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposition	Kz Positionsart
4	e001-01	comix test	comix broschüre	07.11.2011	45	2011		Verkauf	allgemein
2	a001-02	55100-GB	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version GB	07.11.2011	45	2011		Verkauf	allgemein
1	a001-01	55100-D_test	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD_test	07.11.2011	45	2011		Verkauf	allgemein
3	c001-03	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version D	07.11.2011	45	2011		Verkauf	allgemein
5									

4.7.2.1 Tabellenbearbeitung

Die Bearbeitung einer Tabelle kann nur durch *RETURN* mit Speichern der Daten oder die Abbruchtaste (*ESC*) ohne Speichern beendet werden.

Die Felder werden innerhalb einer Zeile durch die von ALMENDRO vorgegebene Reihenfolge durchlaufen. Werden von ALMENDRO logische Prüfungen der Daten durchgeführt, kann es notwendig sein, die Eingaben innerhalb einer Zeile komplett durchzulaufen, bevor in eine andere Zeile gesprungen wird.

Im Normalfall können die Felder innerhalb einer Zeile wie in *normalen* Masken angesprungen werden. Zusätzlich stehen jedoch im Cursortastenblock die Pfeiltasten (oben/unten) zur Verfügung, um zwischen den Zeilen zu wechseln.

Folgende Funktionstasten sind von ALMENDRO fest belegt:

- F1:** einfügen einer neuen Zeile vor der aktuellen Zeile
- F2:** löschen der aktuellen Zeile

In manchen Tabellen werden die Daten in sortierter Reihenfolge erwartet. Besteht die Möglichkeit, schlägt ALMENDRO Werte für eine neu zu erfassende Zeile vor (z.B. bei der Tageszettelerfassung). Vor dem Abspeichern ist es in diesen Fällen notwendig, die vorgeschlagene Zeile abzulöschen oder zumindest das erste Feld dieser Tabelle auf blank (Leerzeichen) zu setzen. Zeilen ohne Inhalt werden nicht abgespeichert.

Felder ohne Eingabewerte werden von ALMENDRO im Normalfall nicht zugelassen. In der letzten Tabellenzeile muss dies jedoch zugelassen werden, da sonst ein Abspeichern nicht möglich wäre. Werden nun am Tabellenende mehrere Zeilen ohne Eingabe angehängt, kann nur durch ein Löschen dieser Zeilen (*F2*-Taste) und der Pfeiltaste oben wieder zurückgegangen werden.

4.7.2.2 Tabellenanzeige



Spaltengrößen können durch Verschieben des rechten Randes der Tabellenüberschrift verändert werden. Die zulässigen Feldgrößen (Anzahl Stellen) werden dadurch nicht verändert. Es ändert sich nur die optische Spaltenbreite. Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift und Anwahl der Option „Größe einstellen“ wird die Spaltenbreite an die längste Position in der Spalte angepasst.

Bei Anzeigen von Tabellen (z.B. in Suchfunktionen) können Spalten in der Reihenfolge verschoben werden, indem mit der linken Maustaste auf eine Spaltenüberschrift geklickt und durch gedrückt halten der linken Maustaste verschoben wird.

Durch Klicken mit der rechten Maustaste in die Überschriftzeile können Spalten durch Anwahl von den Häkchen der Spaltenüberschriften ausgeblendet und wieder eingeblendet werden. Durch Anwahl der Option „Mehr“ werden in einem Fenster alle Spaltenüberschriften angezeigt und die Häkchen können in diesem Fenster nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden.

Durch Anklicken einer Spaltenüberschrift mit der linken Maustaste wird die Tabelle nach dieser Spalte aufsteigend sortiert. Durch erneutes Klicken auf dieselbe Spalte wird die Sortierung umgedreht und absteigend sortiert. Durch Klicken mit der rechten Maustaste in die Überschriftzeile und Auswahl „Sortierreihenfolge zurücksetzen“ wird wieder die ursprüngliche Sortierung eingestellt (absteigend nach der 1. Spalte).

Wenn Spalten von Tabellen nicht komplett auf dem Bildschirm angezeigt werden sondern gescrollt werden müssen, können die Spalten sowohl auf der linken wie auch auf der rechten Seite festgesetzt werden. Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift und Auswahl „Links fixiert / Rechts fixiert“ bleibt die entsprechende Spalte beim Scrollen immer sichtbar und wird nicht mitgescrollt. Die Fixierung kann mit der Option „Fixierung aufheben“ wieder aufgehoben werden. (Die Möglichkeit der Fixierung ist ab Version 10.2 möglich)



Die Einstellungen der Maske werden im System abgespeichert und bleiben für den nächsten Aufruf erhalten. Durch klicken mit der rechten Maustaste auf die Überschriftzeile und Auswahl der Option „Standardwert“ werden die ursprünglichen Systemeinstellungen (was Sortierungen, Anzeige und Größe von Spalten betrifft) wieder eingestellt.

Ausrichtung Überschriften in den Tabellen

Über die Umgebungsvariable „CMX_GUI_TABLE_HEADER“ kann die Ausrichtung der Überschriften von Spalten mit numerischen Werten rechtsbündig eingestellt werden.

Überschriften von Spalten mit alphanummerischen Werten oder Datumsangaben werden unabhängig von der Umgebungsvariablen immer linksbündig dargestellt.

Angebote	Aufträge	Positionen	RGL	Aktionen	Material	Bewertung	Anschriften	email	Brief	Kalender
offen	abgeschlossen									
Nummer	Neuanlage	Änderung	Menge	Grenzkosten	U-Fixkosten					
4007 cd-r 10er slim box	15.02.2012	15.02.2012	1 Ex.	326.248,00	100.439,00					
4006 a601	15.02.2012	15.02.2012	3.000.000 Ex.	227.041,71	79.986,30					
4005 verpackung	09.11.2011	09.02.2012	100.000 Ex.	0,00	0,00					
9901 cd-r 10er slim box	17.10.2011	17.10.2011	1 Ex.	39.326,74	17.102,06					
1026 testmge	14.10.2011	14.10.2011	10.000 Ex.	2.637,23	2.958,85					
1025 testmge	14.10.2011	16.12.2011	10.000 Ex.	1.318,62	1.479,42					

Markieren von Zeilen nach Eingabe Anfangsbuchstaben

In den Anzeigetabellen kann nach den Anfangsbuchstaben von alphanummerischen Feldern gesucht werden. Die erste Zeile, die ein Feld mit den eingegebenen Anfangsbuchstaben enthält, wird markiert. Bei erneuter Eingabe der selben Anfangsbuchstaben, wird die nächste gefundene Zeile angesprungen (*ab Version 10.2, nur bei Shortcutbelegung „strg + Zeichen“; siehe Kapitel „Shortcutbelegung für Funktionen in Aktionsleiste“*).

Summenzeilen

In den Tabellen werden für manche Spalten die Gesamtsummen angezeigt (zum Beispiel Erlöse oder Kosten in den Infoprogrammen).

Info Kunde II - 778 - comixha1

Angebotsstatus F11

Kunde: 2000 comix software

Bewegungen: 18.12.2008 - 07.12.2012

Firma 1: COMIX Software GmbH
Firma 2: NL Gilching
Firma 3: Branchensoftware / Printmedien
Straße: Carl-Benz-Straße 10
Ort: DE 82205 Gilching

Branche: 100 EDV/Softwarehaus
Vertreter/Agentur: 4 Hauber
Verkaufsgebiet: 1 Region Nord
Sperrung: nein

Angebote	Aufträge	Positionen	RGL	Aktionen	Material	Bewertung	Anschriften	email	Brief
offen	abgeschlossen								
Nummer	Neuanlage	Änderung	Menge	Grenzkosten	U-Fixkosten	Selbstkosten	errechnet	Angebot	
1008 broschur sommerfest	26.02.2009	26.02.2009	20.000 Ex.	2.618,83	2.042,77	4.661,60	5.434,40	5.130,00	
1010 sh version 9	28.04.2009	28.04.2009	10.000 Ex.	3.828,74	2.729,66	6.558,40	7.651,40	7.200,00	
1017 broschur iro, ubg	07.01.2010	23.11.2010	100.000 Ex.	26.015,68	10.642,97	36.658,65	42.938,00	40.172,00	
1018 comix broschur	09.03.2010	11.03.2010	10.000 Ex.	7.738,19	3.716,51	11.454,70	13.385,80	10.180,20	
1027 broschur sv	14.09.2010	13.12.2011	20.000 Ex.	1.313,61	2.279,74	3.593,35	4.215,00	4.060,20	
1030 broschur weihnachten	27.10.2010	13.12.2011	10.000 Ex.	16.054,89	11.146,57	27.201,46	31.907,90	29.476,60	
7777 comix test	10.08.2010	12.08.2010	10.000 Ex.	6.890,79	4.848,98	11.739,77	12.967,00	12.500,00	
7778 comix test	10.08.2010	10.08.2010	10.000 Ex.	6.890,79	4.848,98	11.739,77	12.967,00	12.500,00	
7779 comix test	10.08.2010	10.08.2010	10.000 Ex.	6.890,79	4.848,98	11.739,77	12.967,00	12.500,00	
40018 SchachtelnKontrakt 1	10.05.2010	10.05.2010	100.000 Ex.	13.958,25	2.728,82	16.687,07	19.574,00	18.900,00	
Anz: 10				92.200,56	49.833,98	142.034,54	164.007,50	152.619,00	

6.890,79	4.848,98	11.739,77	12.967,00	12.500,00
13.958,25	2.728,82	16.687,07	19.574,00	18.900,00
92.200,56	49.833,98	142.034,54	164.007,50	152.619,00


4.7.2.3 Integrierte Suchfunktion

(Ab Version 10.2, nur bei Shortcutbelegung „strg + Zeichen“; siehe Kapitel „Shortcutbelegung für Funktionen in Aktionsleiste“.)

Aktivierung über Umgebungsvariable:


CMX_GUI_TABLE_FIND

Wenn die Umgebungsvariable gesetzt ist, kann in den Tabellen eine integrierte Suchfunktion mit dem Tastaturbefehl „Strg-F“ geöffnet werden.



Mit dieser Suchfunktion können die Texte in der Tabelle nach Wörtern oder Teile des Wortes durchsucht werden. Dabei kann die Suche in allen Spalten der Tabelle oder in einer ausgewählten Spalte vorgenommen werden.

Die erste gefundene Zeile, die das gesuchte Wort enthält, wird markiert. Anschließend kann mit dem Tastaturbefehl „Strg-N“ nach weiteren Zeilen gesucht werden, die das Wort enthalten. Markiert wird dann jeweils die nächste gefundene Zeile.




Option „Ignore Case“ (standardmäßig eingestellt):

Groß- und Kleinschreibung ignorieren

Option „Wrap Around“ (standardmäßig eingestellt):

Nach dem mit „Strg-N“ alle Zeilen durchlaufen und keine Zeile mit dem Wort mehr gefunden wurden, die Suche von vorne beginnen

4.8.3 Combobox



Von ALMENDRO festgelegte Schlüssel werden in ComboBoxen bearbeitet. In einer Combobox kann zwischen den Werten mit den Cursortasten (links/rechts) gewechselt werden

Durch Anklicken des integrierten Symbols oder die Tastenkombination ALT-Cursor-down öffnet sich ein Auswahlfenster mit allen verfügbaren Optionen.




Auf einigen Feldern (z.B. Adressart, Materialart, ...) werden für die internen Schlüsselnummern als Kommentar mit angezeigt. Diese dienen zum Eingrenzen der Daten in den Suchfunktionen.

4.8.4 Auswahlfeld




In Feldern, in denen über Schlüssel auf Stammdaten zugegriffen werden kann, kann über das Anklicken des integrierten Symbols oder die F7-Taste oder das Anklicken des Symbols in der Toolbar  die zu diesem Datentyp gehörende Suchfunktion gestartet werden. Je nach Konfiguration durch den Administrator werden alle zugehörigen Daten in einer Auswahlmaske sofort angezeigt/angeboten oder zuerst die Möglichkeit der weiteren Eingrenzung/Selektion geboten. Aus dieser Auswahl kann dann der entsprechende Schlüssel über *RETURN* oder Doppelclick ausgewählt werden. Nach der Bestätigung des Schlüssels (Feld wird mit *TAB*-Taste verlassen) wird die Bezeichnung des Schlüssels aktualisiert.

4.8.5 Checkbox



Bei manchen Feldern der technischen Produktbeschreibungen, die nur die Optionen ja/nein zulassen werden Checkboxes eingesetzt.

Durch die Leertaste (Blank) kann zwischen den Optionen hin- und hergeschaltet werden. Angeschaltet (ja) wird durch einen Haken dargestellt.



Befindet sich der Cursor auf einem Checkbox-Feld (Feld ist aktiv) wird die zugehörige Feldbezeichnung mit einem Rechteck aus Punkten markiert.

5 Registry

Wird eine Maske bzw. ein Fenster geschlossen, werden unterschiedliche Parameter in den Registry-Einträgen des Betriebssystems gespeichert (z.B. Position und Größe des Fensters, Position und Größe der Tabellenspalten, ...).

Diese Werte können komplett gelöscht werden um z.B. alle Einstellungen auf Defaultwerte zurückzusetzen. Wenn diese Einträge gelöscht werden muss ALMENDRO (Client) komplett beendet sein!!

Es wird empfohlen die Registry-Einträge zu löschen, wenn ein neues Release des Clients installiert wurde. Die Version des Clients kann unter Service – Umgebung eingesehen werden und steht im Eintrag *CLIENT*.

Achtung!!

Werden aus Versehen auch andere Einträge gelöscht, kann es zu großen Problemen auch mit anderen Software-Produkten kommen. Diese Löschungen sollten nur vorgenommen werden, wenn man 100% sicher ist.

5.1 Windows-Systeme

Mit dem Systemkommando regedit kann das komplette Verzeichnis

HKEY_CURRENT_USER
Software

Four J's Development Tools

gelöscht werden.

5.2 X-Windows

Das komplette Verzeichnis



.qt

im HOME-Verzeichnis des Users kann gelöscht werden.

6 Design

Die Oberfläche (Look&Feel) von ALMENDRO ist abhängig vom jeweiligen System unter dem ALMENDRO läuft. Das Aussehen der Masken, Felder, Tabellen, u.s.w. werden direkt vom System übernommen. Das bedeutet z.B., dass sich das gesamte Design auch ändert, wenn z.B. unter WINDOWS XP zwischen XP- und dem klassischen Design gewechselt wird.

6.1 Windows XP



Adressen - 777 - demo * #2000

Angeb Auftr Rech Lief MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service


Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Druck gesamt Druck einzeln PosText Telefon

Kz	Anschrift	Tätigk	Datum	KW	Jahr	Zeit	Bearbe	Wert	erledigt
5	2 muxfeldt hr comix	1 Besuch bei Kunde	31.12.2002	53	2002	0,00	1 Herr Ertl	0,00	nein
1	1 ertl hr comix	3 Telefongespräch	11.06.2000	23	2000	0,00	3 Herr Gehlich	0,00	nein
2	1 ertl hr comix	1 Besuch bei Kunde	10.06.2000	23	2000	0,00	3 Herr Gehlich	0,00	nein
3	10 buchhaltung comix	2 Besuch von Kunde	30.07.1996	31	1996	10,00	3 Herr Gehlich	0,00	nein
4	2 muxfeldt hr comix	1 Besuch bei Kunde	15.07.1996	29	1996	8,00	2 Herr Muxfeldt	0,00	nein

OVR...

6.2 Windows klassisch



Adressen - 777 - demo * #2000

Angeb Auftr Rech Lief MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste

Druck gesamt Druck einzeln PosText Telefon

Kz	Anschrift	Tätigkeit	Datum	KW	Jahr	Zeit	Bearbe	Wert	erledigt
5	2 muxfeldt hr comix	1 Besuch bei Kunde	31.12.2002	53	2002	0,00	1 Herr Ertl	0,00	0
1	1 ertl hr comix	3 Telefongespräch	11.06.2000	23	2000	0,00	3 Herr Gehrtlich	0,00	0
2	1 ertl hr comix	1 Besuch bei Kunde	10.06.2000	23	2000	0,00	3 Herr Gehrtlich	0,00	0
3	10 buchhaltung comix	2 Besuch von Kunde	30.07.1996	31	1996	10,00	3 Herr Gehrtlich	0,00	0
4	2 muxfeldt hr comix	1 Besuch bei Kunde	15.07.1996	29	1996	8,00	2 Herr Muxfeldt	0,00	0

OVR

7 Zusatzfiles (Z-Files)


7.1 Funktionsbeschreibung

Das Eintragen von Z-Files ist eine Programmübergreifende Funktion mit der es möglich ist, Dateien von Fremdprogrammen mit beliebigen Dateiformaten mit ALMENDRO-Datenbeständen zu verknüpfen

Hierbei kann es sich z.B. um WORD- (.doc), Excel- (.xls), Bilddaten (.jpg, .tif, .gif, ...), PDFs oder andere beliebige Formate handeln.

Die Funktion steht für folgende Datenbestände zur Verfügung:

Angebot
Auftrag
Adresse
Material/Artikel
Anfrage
Bestellung
Rechnungseingang
Kostenstelle
X-Termine



Text


Texteingabe zur Erläuterung des Eintrags.

Benutzer

ALMENDRO-User, der die Position angelegt hat. Dieses Feld ist ein Anzeige-Feld und wird von ALMENDRO automatisch versorgt.

Neuanlage

Datum der Neuanlage der Position. Dieses Feld ist ein Anzeige-Feld und wird von ALMENDRO automatisch versorgt.



Mit der Funktion "Aufruf" wird die angehängte Datei von ALMENDRO aufgerufen. Die Datei wird mit dem unter Windows zugewiesenen Programm geöffnet.


Speichern des Z-File

Um das Z-File korrekt zu speichern, muss vor dem Speichern mit "ok" oder "enter" die Zeile die neu eingetragen wurde, verlassen werden. Entweder durch Anklicken einer anderen Zeile oder mit Pfeiltaste nach unten auf der Tastatur, damit der Cursor in die nächste Zeile rutscht.

7.3 Programmbedienung ab Version 10.2

Die Funktion wird hier beispielhaft am Datenbereich "Material/Artikel" dargestellt.

Durch das Anwählen der Aktion „Zusatzfiles“ werden die angelegten Positionen der Z-Files aufgelistet.



7.3.1 Funktion „Aufruf“

Aufruf F9

Mit dieser Funktion wird die angehängte Datei der markierten Z-File-Position von ALMENDRO aufgerufen. Die Datei wird mit dem unter Windows zugewiesenen Programm geöffnet.

Die Funktion „Aufruf“ steht auch in der Erfassungsmaske zur Verfügung.

7.3.2 Neuanlage von Z-Files



Erfassungsmaske zur Neuanlage/Änderung einer Z-File-Position.

Datum

Eintrag des Erfassungsdatums.

Filetyp

Eintrag eines Filetyps zur Gruppierung der Fremdfiles. Über den Filetyp können die Fremdfiles beim Drucken über den Printclient selektiert werden. Das ist jedoch nur mit den Datenformaten „jpg“ und „gif“ möglich. Wenn das Linux-Kommando „convert“ genutzt wird, können noch andere Formate (tif, png, bmp, pdf) ausgegeben werden (siehe Workshop „Basis“).

Die Filetypen können je Datenbereich (Auftrag, Angebot, ...) über Stammdaten vom Anwender festgelegt werden (siehe Kapitel "Stammdaten").

Dateiname / Funktion Auswahl

Angabe des kompletten Pfadnamens (inklusive Dateiname) zur Fremddatei.

Der Pfad kann manuell eingetragen werden oder über die Funktion "Auswahl" ausgewählt werden. Durch die Funktion "Auswahl" wird ein Dateibrowser mit den üblichen Windows-Funktionen geöffnet. Das Home-Directory und die angezeigten Dateitypen (hier doc, pdf, xls, jpg) können über Umgebungsvariablen eingestellt werden. (siehe Kapitel "Stammdaten").



Text

Texteingabe zur Erläuterung des Eintrags.

Benutzer

ALMENDRO-User, der die Position angelegt hat. Dieses Feld ist ein Anzeige-Feld und wird von ALMENDRO automatisch versorgt.


Neuanlage

Datum der Neuanlage der Position. Dieses Feld ist ein Anzeige-Feld und wird von ALMENDRO automatisch versorgt.

Anzahl

Anzahl der Positionen, in denen die Datei bereits in anderen Datenbeständen als Z-File hinterlegt wurde. Dieses Feld wird von ALMENDRO automatisch versorgt.

Funktion „Aufruf“



Mit dieser Funktion wird die als Pfad im Dateinamen eingetragene Datei von ALMENDRO aufgerufen. Die Datei wird mit dem unter Windows zugewiesenen Programm geöffnet. Die Funktion „Aufruf“ steht auch in der Zeilenübersicht der Positionen von den Z-Files zur Verfügung.

Speichern des Z-File

Das Z-File kann mit "ok" oder "enter" gespeichert werden und eine neue Position wird in der Zeilenübersicht angelegt. Mit „esc“ oder „Abbruch“ wird die Neuanlage nicht übernommen.

Material/Artikel - 778 - comixha1 * #10221

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr >>

Auswahl F8 Aufruf F9

Datum 08.09.2011

Filetyp 1 Bild

Dateiname X:/zfiles/material/eistee.jpg

Text Bild Artikel Alternativ

Benutzer comixha1

Neuanlage 08.09.2011

Anzahl 3

UB

Material/Artikel - 778 - comixha1 * #10221

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service >>

Aufruf F9

Datum	Filetyp	Dateiname	Text	Benutzer	Neuanlage	Anzahl
02.09.2011	1 Bild	X:/zfiles/material/cola.jpg	Bild Artikel Original	comixha1	02.09.2011	2
18.02.2011	2 Prüfprotokoll	X:/zfiles/material/cmx.xls		comixha1	18.02.2011	0
07.09.2011	99 Sonstiges	X:/zfiles/material/flexi-l-profil.jpg	Skizze	comixha1	07.09.2011	0
08.09.2011	1 Bild	X:/zfiles/material/eistee.jpg	Bild Artikel Alternativ	comixha1	08.09.2011	3

Standardverzeichnis X:/zfiles/material

UB

7.3.3 Ändern von Z-Files



Erfassungsmaske zur Neuanlage/Änderung eines Z-Files.

Material/Artikel - 778 - comixha1 * #10221

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr >>

Auswahl F8 Aufruf F9

Datum 08.09.2011

Filetyp 1 Bild

Dateiname X:/zfiles/material/eistee.jpg

Text Bild Artikel Alternativ

Benutzer comixha1

Neuanlage 08.09.2011

Anzahl 3

UB

In der Maske kann die Z-File-Position verändert und gespeichert werden (analog „Neuanlage Z-Files“). Nach dem Abschluss der Änderung wird die Z-File-Position in der Zeilenübersicht aktualisiert.

7.3.4 Löschen von Z-Files



Vor dem endgültigen Entfernen der Position erfolgt eine Abfrage.



7.4 Stammdaten

7.4.1 Umgebungsvariablen

CMX_ZFILE_N	Hier muss der Eintrag "2" vorgenommen werden, damit die Funktion "Z-Files" mit der oben beschriebenen Funktionalität aktiviert wird.
-------------	--

Das Home-Directory und die angezeigten Dateitypen (hier doc, pdf, xls, jpg) können über Umgebungsvariablen eingestellt werden.

Es stehen folgende Umgebungsvariablen zur Verfügung.

Datenbereich	Art	Umgebungsvariable	Beispiel
Angebot	Datei	CMX_ZFILE_01D	P:/zfiles/angebot
	Extension	CMX_ZFILE_01E	*.doc *.pdf *.xls *.jpg
Auftrag	Datei	CMX_ZFILE_02D	P:/zfiles/auftrag
	Extension	CMX_ZFILE_02E	*.doc *.pdf *.xls *.jpg
Adresse	Datei	CMX_ZFILE_11D	P:/zfiles/adresse
	Extension	CMX_ZFILE_11E	*.doc *.pdf *.xls *.jpg
Material	Datei	CMX_ZFILE_12D	P:/zfiles/material
	Extension	CMX_ZFILE_12E	*.doc *.pdf *.xls *.jpg
Kostenstelle	Datei	CMX_ZFILE_13D	P:/zfiles/kostenstelle
	Extension	CMX_ZFILE_13E	*.doc *.pdf *.xls *.jpg
X-Termin	Datei	CMX_ZFILE_14D	P:/zfiles/xtermin
	Extension	CMX_ZFILE_14E	*.doc *.pdf *.xls *.jpg
Bestellung	Datei	CMX_ZFILE_21D	P:/zfiles/bestellung
	Extension	CMX_ZFILE_21E	*.doc *.pdf *.xls *.jpg
Anfrage	Datei	CMX_ZFILE_22D	P:/zfiles/anfrage
	Extension	CMX_ZFILE_22E	*.doc *.pdf *.xls *.jpg
Rechnungseingang	Datei	CMX_ZFILE_23D	P:/zfiles/r_eingang
	Extension	CMX_ZFILE_23E	*.doc *.pdf *.xls *.jpg

Wenn alle Dateitypen angezeigt werden sollen, muss in den Umgebungsvariablen „CMX_ZFILE_..E“ folgender Eintrag gesetzt werden:

CMX_ZFILE_01E	*.*
---------------	-----

Beispiel

Parameter	Wert
*****	*****
CMX_ZFILE_N	2
CMX_ZFILE_01D	X:/zfiles/angebot
CMX_ZFILE_01E	*,*
CMX_ZFILE_02D	X:/zfiles/auftrag
CMX_ZFILE_02E	*,jpg *.doc *.pdf *.xls
CMX_ZFILE_11D	X:/zfiles/adresse
CMX_ZFILE_11E	*,jpg *.doc *.pdf *.xls
CMX_ZFILE_12D	X:/zfiles/material
CMX_ZFILE_12E	*,jpg *.doc *.pdf *.xls
CMX_ZFILE_13D	X:/zfiles/kostenstelle
CMX_ZFILE_13E	*,jpg *.doc *.pdf *.xls
CMX_ZFILE_14D	X:/zfiles/xtermin
CMX_ZFILE_14E	*,jpg *.doc *.pdf *.xls
CMX_ZFILE_21D	X:/zfiles/bestellung
CMX_ZFILE_21E	*,jpg *.doc *.pdf *.xls
CMX_ZFILE_22D	X:/zfiles/anfrage
CMX_ZFILE_22E	*,jpg *.doc *.pdf *.xls
CMX_ZFILE_23D	X:/zfiles/r_eingang
CMX_ZFILE_23E	*,jpg *.doc *.pdf *.xls
*****	*****

CMX_BILDANZEIGE

Wenn bei den Funktionen zur Anzeige eines Bildes aus dem Materialstamm auf eine Datei zugegriffen werden soll, die unter Z-Files eingetragen ist, muss in der Umgebungsvariablen der Filetyp aus dem Z-File-Eintrag angegeben werden.

z.B. f01 (=Filetyp 1)

Weitere Informationen zu "Filetyp" siehe unten.

Umgebungsvariable	Inhalt
CMX_BILDANZEIGE	f01
CMX_BILDCOMP	0
CMX_BDEPAUSE	...

Weitere Informationen zu den Umgebungsvariablen erhalten Sie bei der Erfassung der Umgebungsvariablen im Programm "Umgebungsvariablen" mit der Suchfunktion (F7).

7.4.2 Filetypen

Die Filetypen können je Datenbereich (Auftrag, Angebot, ...) über Stammdaten (Texttabellen) vom Anwender festgelegt.

8 Texterfassung

Die zeilenweise Texterfassung ist eine programmübergreifende Funktion. In allen Programmteilen, in denen Texte erfasst werden können, ist die grundsätzliche Funktionalität dieselbe.

Im folgenden Kapitel werden hier die allgemein gültigen Grundfunktionen der Texterfassung- und Bearbeitung beschrieben.

Die verschiedenen Programme und Bereiche in denen die Texterfassung integriert ist und die dazugehörigen zusätzlichen programmindividuellen Funktionen (z.B. Autotext in B-Texten) werden in der Beschreibung der jeweiligen Programme erläutert.

The screenshot shows a software window titled "Adressen - 778 - comixha1 * #2000". It features a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Spezial, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and editing. A secondary toolbar contains buttons for text manipulation like copy, paste, and undo. Below this is a "Textart" dropdown menu set to "4" and a "Versand" button. The main area is a table with 10 columns labeled 1 through 10 and a "Tab" column. The table contains several rows of data, including delivery times and dimensions.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tab
* Anlieferung Mo-Do	8:30-16:30										...
* Fr	8:30-14:30										...
* Palettengröße max.	120x80cm										...
* Höhe max.	50cm										...
* Gewicht max.	1.100kg										...
* LKW mit Ladebordwand und Hubwagen											...

8.1 Übersicht der Funktionen und Shortcuts

Zeile einfügen

 oder Funktionstaste F1

Zeile löschen

 oder Funktionstaste F2

Setzen Startmarke

 oder Funktionstaste sF3

Setzen Endemarke

 oder Funktionstaste sF4

Blockerfassung

 oder "Strg-B"

Kopie in Speicher-0



Kopie in Speicher-Nr.



Ausschneiden in Speicher-0



Ausschneiden in Speicher-Nr.



Zeile aufteilen

 oder Funktionstaste sF1

Zeile zusammenfassen

 oder Funktionstaste sF2

Sprung nächster Tab

 oder Funktionstaste F8

TS an/aus

 wenn Funktion ausgeschaltet



wenn Funktion angeschaltet

Einfügefunktion



Auto-Text



Blättern

 oder Funktionstaste F12

Auswahl TabSet / Vorschub



oder Funktionstaste F7

Ersetze

 oder Funktionstaste F10

8.2 Bearbeitung

8.2.1 Texterfassung / Autonext

Autonext bedeutet, dass wenn ein Text erfasst wird, der Cursor am Ende der Zeile automatisch in die nächste Zeile wandert. Wenn das letzte Wort nicht mehr in die Zeile passt, wird das ganze Wort mit in die nächste Zeile genommen.

Autonext ist keine Funktion sondern schaltet sich beim Erfassen von Text automatisch an und aus.

Autonext an:

- wenn in einer Zeile rechts vom Cursor kein Text mehr steht (Cursor am Ende der Textzeile) und sich nachfolgend nur noch leere Zeilen befinden
- wenn sich eine Leerzeile zwischen der Zeile in dem der Cursor steht und nachfolgenden Zeilen mit Text befindet


Autonext aus:

- wenn in einer Zeile rechts vom Cursor bereits Text vorhanden ist (beim Ergänzen von Text am Anfang oder in der Mitte einer Textzeile)
- wenn sich in der nachfolgenden Zeile bereits Text befindet

8.2.2 Bearbeitung mit Windows-Standardfunktion

Text markieren

Die gesamte aktuelle Textzeile kann mit der Funktion "Alles Auswählen" aus dem Kontextmenü (Aufruf mit rechter Maustaste) oder alternativ mit dreifach Klick mit der Maus in die Zeile.



Teile einer Textzeile können durch das Ziehen des Cursors mit festgehaltener linker Maustaste markiert werden.

Das Markieren von mehreren Textzeilen ist nicht möglich, da die Texte hier zeilenweise bearbeitet werden.

Text ausschneiden

Markierter Text kann mit der Funktion "Ausschneiden" aus dem Kontextmenü (Aufruf mit rechter Maustaste) oder alternativ mit der Tastenkombination "Strg+X" in die Zwischenablage ausgeschnitten werden.

Rückgängig	Strg+Z
Wiederherstellen	Strg+Y
Ausschneiden	Strg+X
Kopieren	Strg+C
Einfügen	Strg+V
Löschen	
Alles auswählen	Strg+A

Daneben kann der markierte Text über die Cut-Funktion der Toolbar in die Zwischenablage kopiert werden.

Text kopieren

Markierter Text kann mit der Funktion "Kopieren" aus dem Kontextmenü (Aufruf mit rechter Maustaste) oder alternativ mit der Tastenkombination "Strg+C" in die Zwischenablage kopiert werden.

Rückgängig	Strg+Z
Wiederherstellen	Strg+Y
Ausschneiden	Strg+X
Kopieren	Strg+C
Einfügen	Strg+V
Löschen	
Alles auswählen	Strg+A

Daneben kann der markierte Text über die Copy-Funktion der Toolbar in die Zwischenablage kopiert werden.

Text einfügen

Der Text aus der Zwischenablage kann mit der Funktion "Einfügen" aus dem Kontextmenü (Aufruf mit rechter Maustaste) oder alternativ mit der Tastenkombination "Strg+V" an der aktuellen Stelle des Cursors eingefügt werden.

Rückgängig	Strg+Z
Wiederherstellen	Strg+Y
Ausschneiden	Strg+X
Kopieren	Strg+C
Einfügen	Strg+V
Löschen	
Alles auswählen	Strg+A

Daneben kann der Text aus der Zwischenablage über die Paste-Funktion der Toolbar eingefügt werden.

8.2.3 Zeile einfügen und Zeile löschen

Die Texte werden zeilenweise eingegeben.

Zur Bearbeitung der erfassten Texte stehen generell die bereits in diesem Workshop im Kapitel "Funktionstasten" erklärten Möglichkeiten zum Einfügen und Löschen von Zeilen und Zeichen zur Verfügung.

Zeile einfügen



oder Funktionstaste F1

Zeile löschen



oder Funktionstaste F2

Wenn eine Zeile vorne mit dem Zeichen * markiert ist, gehört die Zeile zum Text und wird auch ausgegeben. Das heißt, wenn die letzte Zeile die mit einem Stern markiert ist eine Leerzeile ist, gehört die Zeile zum Text und wird ebenfalls mit ausgegeben.

8.2.4 Zeile aufteilen



oder Funktionstaste sF1

Befindet sich der Cursor an einer Stelle in der Mitte einer Zeile und die Funktionstaste "Zeile aufteilen" wird gewählt...

The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing various icons for navigation and editing. Below the toolbar is a section labeled 'Textart' with a dropdown menu set to '4' and a text input field containing 'Versand'. To the right of this is a button with a circular arrow icon. Below this section is a table with a header row starting with 'L.' and a 'Tab' column. The table contains several rows of data, including delivery times and dimensions. The cursor is positioned in the middle of the row containing 'LKW mit Ladebordwand und Hubwagen'.

L.	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30	
* Fr 8:30-14:30	
* Palettengröße max. 120x80cm	
* Höhe max. 50cm	
* Gewicht max. 1.100kg	
* LKW mit Ladebordwand und Hubwagen	

...wird die Zeile gesplittet.

The screenshot shows the same software interface as before, but the row 'LKW mit Ladebordwand und Hubwagen' has been split into two rows. The first row contains 'LKW mit Ladebordwand' and the second row contains 'und Hubwagen'. The cursor is now at the end of the first row.

L.	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30	
* Fr 8:30-14:30	
* Palettengröße max. 120x80cm	
* Höhe max. 50cm	
* Gewicht max. 1.100kg	
* LKW mit Ladebordwand	
* und Hubwagen	

Befindet sich der Cursor am Anfang einer Zeile und die Funktionstaste "Zeile aufteilen" wird gewählt...

The screenshot shows the same software interface as before, but the row 'LKW mit Ladebordwand und Hubwagen' has been split into two rows. The first row contains 'LKW mit Ladebordwand' and the second row contains 'und Hubwagen'. The cursor is now at the beginning of the first row.

L.	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30	
* Fr 8:30-14:30	
* Palettengröße max. 120x80cm	
* Höhe max. 50cm	
* Gewicht max. 1.100kg	
* LKW mit Ladebordwand und Hubwagen	

... wird die komplette Zeile und alle nachfolgenden um eine Zeile nach unten gerutscht, das heißt eine Leerzeile davor eingefügt.

L.....	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30	...
* Fr 8:30-14:30	...
* Palettengröße max. 120x80cm	...
* Höhe max. 50cm	...
* Gewicht max. 1.100kg	...
* LKW mit Ladebordwand und Hubwagen	...

Befindet sich der Cursor am Ende einer Zeile und die Funktionstaste "Zeile aufteilen" wird gewählt...

L.....	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30	...
* Fr 8:30-14:30	...
* Palettengröße max. 120x80cm	...
* Höhe max. 50cm	...
* Gewicht max. 1.100kg	...
* LKW mit Ladebordwand und Hubwagen	...

... wird vor der nachfolgenden Zeile eine Leerzeile eingefügt.

L.....	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30	...
	...
* Fr 8:30-14:30	...
* Palettengröße max. 120x80cm	...
* Höhe max. 50cm	...
* Gewicht max. 1.100kg	...
* LKW mit Ladebordwand und Hubwagen	...

8.2.5 Zeile zusammenfassen



oder Funktionstaste sF2

Befindet sich der Cursor an einer beliebigen Stelle in einer Zeile und die Funktionstaste "Zeile zusammenfassen" wird gewählt...

↕

⬆

📄

📂

↶

↷

➡

➡

📄

📄

📊

📧

☰

✂

✂

Textart

4 ▼

Versand

↻

	1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....0	Tab
*	Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30	...
*	Fr 8:30-14:30	...
*		...
*	Palettengröße max. 120x80cm	...
*	Höhe max. 50cm	...
*	Gewicht max. 1.100kg	...
*		...
*	LKW mit Ladebordwand *	
*	und Hubwagen	
*		

...wird die nachfolgende Zeile nach oben gezogen und die Zeilen zusammengefügt. Dabei wird automatisch ein Leerzeichen zwischen dem letzten Wort der Ausgangszeile und der hochgezogenen Zeile gesetzt.

↕

↕

📄

📄

↶

↷

➡

↶

📄

🔗

☰

💬

☰

✂

✂

Textart

4 ▼

Versand

🔄

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Tab
*	Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30										...
*	Fr 8:30-14:30										...
*											...
*	Palettengröße max. 120x80cm										...
*	Höhe max. 50cm										...
*	Gewicht max. 1.100kg										...
*											...
*	LKW mit Ladebordwand und Hubwagen										
*											

Befindet sich der Cursor in einer Zeile und in der nächsten Zeile beginnt der Text erst nach einem Einzug (erzeugt durch Tabulatoren oder Leerzeilen)

↕

↑

📄

📁

↶

↷

➡

↶

📄

📄

☰

📄

☰

✂

✂

Textart

4 ▼

Versand

↶

L.....)	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30	...
* Fr 8:30-14:30	...
*	...
* Palettengröße max. 120x80cm	...
* Höhe max. 50cm	...
* Gewicht max. 1.100kg	...
*	...
* LKW mit Ladebordwand und Hubwagen	

...wird dieser Einzug ignoriert und nur der Text der nachfolgende Zeile nach oben gezogen.

L	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30 Fr 8:30-14:30	...
* Palettengröße max. 120x80cm	...
* Höhe max. 50cm	...
* Gewicht max. 1.100kg	...
* LKW mit Ladebordwand und Hubwagen	...

Sind nicht mehr genügend freie Zeichen vorhanden um die komplette nachfolgende Zeile zusammenzufassen, werden so viele Wörter mit hochgezogen, wie viele noch in die Zeile passen.

Die Funktion "Zeile zusammenfassen" reagiert nicht, wenn:

- sicher der Cursor in einer Leerzeile befindet
- wenn der Cursor sich in einer Zeile befindet und die nachfolgende ist eine Leerzeile
- nicht mehr genug Zeichen in der Zeile zur Verfügung stehen, um das erste Wort oder Zeichen der nachfolgenden Zeile mit hoch zu ziehen

8.2.6 Formatierung ohne Printclient

Für die Formatierung stehen spezielle Funktionen zur Verfügung. Die Funktionen können mit der Funktionstaste "Sonderfunktion sF2" als Online-Dokumentation eingeblendet werden.

	Beschreibung	Beispiel / Bemerkung
#V	Vorschub, Seitenwechsel Die Zeichenkombination muss am Anfang einer Zeile stehen, die Zeile selbst wird nicht ausgegeben.	#V Wir danken, ...
#F	Nächste Zeile wird nur gedruckt, wenn das Ausgabemedium ein Fax ist. Die Zeichenkombination muss am Anfang einer Zeile stehen, die Zeile selbst wird nicht ausgegeben.	#F TEXT, wenn Fax
#NF	Nächste Zeile wird nur gedruckt, wenn das Ausgabemedium kein Fax ist. Die Zeichenkombination muss am Anfang einer Zeile stehen, die Zeile selbst wird nicht ausgegeben.	#NF Text, wenn nicht Fax
##XX	Die nächsten XX Zeilen sollen zusammengehalten werden.	##4 Mit freundlichen Grüßen Ralph Ertl
^b	Breitdruck	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^B	Breitdruck aus	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^f	Fettdruck	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^F	Fettdruck aus	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^h	Hoch	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^H	Hoch aus	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^k	Kursiv	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^K	Kursiv aus	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^r	Revers.	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^R	Revers aus	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^s	Schmaldruck	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^S	Schmaldruck aus	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^t	Tief	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^T	Tief aus	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^u	Unterschreiben	Treibereintrag muss vorhanden sein.
^U	Unterstreichen aus	Treibereintrag muss vorhanden sein.

Anwendungsbeispiel "fett"

Die Information "Bitte unbedingt beachten:" wird fett ausgegeben.

↓ ↑ 📄 📄 🔄 🔄 ➡ ⬅ 📄 ✎ 📊 🗨 ☰ ✂ ✂											
Textart 10 ▾ Text Angebot/Auftrag								🔄			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Tab
*	^Bitte bei Angebotsabgabe beachten:^F										
*	-----										
*	Bei Preisverhandlungen mit Herrn Muxfeldt reden.										
*	Leistungen genau beschreiben.										

8.2.7 Formatierung bei Einsatz Printclient


Bei Einsatz des Printclient erfolgt die Formatierung über die Sonderfunktion "Vorschub" und den Einsatz von Tabulatorsets. Zusätzlich können einfache Textauszeichnungen (fett, unterstreichen, fett+unterstreichen) direkt bei der Textfassung eingefügt werden.

Die Sonderfunktionen werden mit der Funktionstaste "Auswahl TabSet/Vorschub" aufgerufen und einer Textzeile zugeordnet.

Auswahl TabSet / Vorschub




oder Funktionstaste F7



8.2.7.1 Vorschub

Es erfolgt ein Seitenvorschub vor dem Druck der aktuellen Datenzeile. Die aktuelle Datenzeile wird also auf die neue Seite gedruckt.

Die Option wird in der Bildschirmmaske zur Information angezeigt.



8.2.7.2 Tabulatorsets

Da bei der Ausgabe von Texten mit dem Printclient im Normalfall mit proportionalen Schriften gearbeitet wird, kann die Formatierung einer Textzeile nicht mehr durch das Setzen von "Leerzeichen" vorgenommen werden. Es muss mit Tabulatoren gearbeitet werden. Diese werden durch die Tabulatorsets im System geführt.

Außerdem werden die früheren Textauszeichnungen (z.B. ^f/^F für fett an/aus) nicht mehr unterstützt. Diese werden ebenfalls durch die Tabulatorsets ersetzt.

Hinweis: Textauszeichnungen einzelne Passagen (Worte) in den Texten (*fett* und unterstreichen) stehen mit dem PrintClientV3 zur Verfügung. (siehe unten).

Die benötigten Tabulatorsets werden vom Systemadministrator angelegt.

Durch ein Tabulatorset wird eine Druckzeile bei der Druckausgabe im Printclient in Teile mit jeweils vorgegebener Zeichenanzahl zerlegt. Die Teile können im Tabulatorset bei Bedarf mit unterschiedlichen Schriftarten formatiert werden.

Über eine Umgebungsvariable kann eingestellt werden, ob ein Tabset und welcher als Standardtab bei neu erfassten Texten voreingestellt werden soll.

Auswahl TabSet / Vorschub



oder Funktionstaste F7

Das gewünschte Tabulatorset wird mit der Funktionstaste "Auswahl TabSet / Vorschub" der aktuellen Textzeile zugeordnet.

Bei der Neuanlage einer Textzeile wird grundsätzlich das Tabulatorset aus der Vorzeile in die neue Textzeile übernommen.

8.2.7.3 TS an/aus

Die Nummer des Tabulatorsets kann direkt in der Bildschirmmaske erfasst werden, wenn mit der Funktion "TS an/aus" die Eingabe des Feldes "Tab" freigeschaltet wird.



wenn die Funktion ausgeschaltet ist



wenn die Funktion angeschaltet ist

Ist die Funktion angeschaltet, kann in der Spalte "Tab" für die einzelnen Zeilen in einer Combobox der gewünschte Tabset ausgewählt werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn nachträglich das Tabulatorset in mehreren Textzeilen geändert werden muss.

8.2.7.4 Tabulatordarstellung

Die Position und die Art der Tabulatoren werden für die aktuelle Textzeile im Kopf der Zeilenerfassung angezeigt.

L.....)	RL.....)	Tab
* Wechselplatte	90,00 EUR Zusatzinformationen erforderlich !!!	11
* Farbwechsel	120,00 EUR	11

Linksbündiger Tabulator



L steht für das erste Zeichen des linksbündigen Tabulators,) ist das letzte Zeichen das zu dem linksbündigen Tabulator gehört.

Rechtsbündiger Tabulator



R steht für das letzte Zeichen des rechtsbündigen Tabulators,) ist das erste Zeichen das zu dem rechtsbündigen Tabulator gehört.

8.2.7.5 Sprung nächster Tab



oder Funktionstaste F8

Der Anwender kann die Tabulatorpositionen mit der Funktion "Sprung nächster Tab" direkt anspringen.

Befindet sich der Cursor bereits an der letzten Tabulatorposition in der Zeile oder dahinter, hüpft er beim erneuten betätigen der Funktion "Sprung nächster Tab" in die nächste Zeile. Wenn die Funktion "TS an/aus" (*siehe Kapitel „TS an/aus“*) auf "an" gestellt ist, hüpft der Cursor in die Combobox der Spalte "Tab".

Mit den Cursor-Tasten (→ und ←) kann der Cursor manuell auf die Tabulatorpositionen positioniert werden, wenn in der Zeile die Tabulatorpositionen mit "Sprung nächster Tab" bereits angesprungen wurde oder bereits Text in der Zeile bis zur Tabulatorposition eingetragen ist. Dabei orientiert er sich an der "Tabulatordarstellung" im Kopf der Zeilenerfassung (siehe oben).

Durch das Betätigen der Tab-Taste auf der Tastatur hüpft der Cursor in die nächste Zeile. Wenn die Funktion "TS an/aus" (*siehe Kapitel TS an/aus*) auf "an" gestellt ist, hüpft der Cursor beim betätigen der Tab-Taste in die Combobox der Spalte "Tab", beim erneuten betätigen in die nächste Zeile.

8.2.7.6 Anwendungsbeispiel "Tabulatorsets"

Texterfassung

L.....) (.....RL.....) ..	Tab	
* Kosten für die angefragte Verteileraktion können wir leider	1	
* noch nicht im Detail nennen, da die Angaben von Ihnen noch nicht	1	
* komplett sind.	1	
* Nach Bereitstellung der Daten ergänzen wir gerne unser obiges Angebot.	1	
*	1	
* Wechselplatte 90,00 EUR Zusatzinformationen erforderlich !!!	11	
* Farbwechsel 120,00 EUR	11	

Druckausgabe

Kosten für die angefragte Verteileraktion können wir leider noch nicht im Detail nennen, da die Angaben von Ihnen noch nicht komplett sind. Nach Bereitstellung der Daten ergänzen wir gerne unser obiges Angebot.		
Wechselplatte	90,00 EUR	Zusatzinformationen erforderlich !!!
Farbwechsel	120,00 EUR	

Die erfasste Textzeile wird durch die Stammdaten des "Tabulatorsets" (hier Tabulatorset 11) in 5 Blöcke zerlegt.

Block	Stelle	Ausrichtung	Schrift	Ausgabebreite
1	1-37	Links	Fett	70,0 mm
2	Trenner			1,5 mm
3	38-54	Rechts	Normal	30,0 mm
4	Trenner			1,5 mm
5	55-100	Links	Normal	60,0 mm

8.2.7.7 Textauszeichnungen

Ab Printclient-Version-3 können wieder einzelne Passagen (Worte) in der Texten fett und/oder unterstrichen ausgegeben werden.

Folgende Formatierungen stehen zur Verfügung:

- °f schaltet den Fettdruck an
- °u schaltet den Unterstreichenmodus an
- °x schaltet fett und unterstreichen an
- °° schaltet den vorher aktivierten Effekt wieder aus

Grundsätzlich schaltet jeder Effekt den vorher angeschalteten Effekt aus. Die Effekte gelten nur innerhalb des Feldes in dem der Effekt verwendet wird. D.h. ein angeschalteter Fettdruck in einer Zeile der beschreibenden Texte wirkt sich nicht auf die Folgezeilen aus, auch wenn dieser Fettdruck nicht explizit ausgeschaltet wird.

Druckeffekte, die im Formular hinterlegt sind (z.B. über Tabsets) werden nicht durch diese Formatierungen ausgeschaltet.

Die Formatierungen können in allen Textfeldern verwendet werden – auch in Objektbeschreibungen der Angebots-/Auftragsverwaltung oder anderen Textfeldern.

8.3 Kopier-, Ausschneide- und Einfügefunktionen

8.3.1 Zeilen markieren

Für die Kopier- und Ausschneidefunktion können eine oder mehrere Zeilen mit Hilfe der Funktionen "Setzen Startmarke" und "Setzen Endmarke" markiert werden.

8.3.1.1 Setzen Startmarke



oder Funktionstaste sF3

Befindet sich der Cursor in einer Zeile, kann die Startmarke mit der Funktion "Setzen Startmarke" gesetzt werden. Die Zeile wird vorne mit dem Zeichen "S" gekennzeichnet.

L.....)	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30	...
* Fr 8:30-14:30	...
*	...
S Palettengröße max. 120x80cm	...
* Höhe max. 50cm	...
* Gewicht max. 1.100kg	...

Die Startmarke kann wieder entfernt werden, wenn sich der Cursor weiterhin in der Zeile befindet und erneut die Funktion "Setzen Startmarke" betätigt wird.

Wird die Funktion "Setzen Startmarke" betätigt, wenn sich der Cursor in einer anderen Zeile befindet als die der bereits gesetzten Startmarke, wird das Zeichen der Startmarke von der vorherigen Zeile rausgenommen und in die aktuelle Zeile, in der sich der Cursor befindet, gesetzt.

8.3.1.2 Setzen Endmarke



oder Funktionstaste sF4

Es kann auch zuerst die Endmarke gesetzt werden. Befindet sich der Cursor in einer Zeile, kann die Endmarke mit der Funktion "Setzen Endmarke" gesetzt werden. Die Zeile wird vorne mit dem Zeichen "E" gekennzeichnet.

L.....)	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30	...
* Fr 8:30-14:30	...
*	...
E Palettengröße max. 120x80cm	...
* Höhe max. 50cm	...
* Gewicht max. 1.100kg	...

Die Endmarke kann wieder entfernt werden, wenn sich der Cursor weiterhin in der Zeile befindet und erneut die Funktion "Setzen Endmarke" betätigt wird.

Wird die Funktion "Setzen Endmarke" betätigt, wenn sich der Cursor in einer anderen Zeile befindet als die der bereits gesetzten Endmarke, wird das Zeichen der Endmarke von der vorherigen Zeile rausgenommen und in die aktuelle Zeile, in der sich der Cursor befindet, gesetzt.

8.3.1.3 Markieren einer Zeile

Durch das Setzen der Startmarke und anschließend Setzen der Endmarke oder anders herum (siehe 8.2.1.1 und 8.2.1.2) wird die Zeile markiert. Eine markierte Zeile ist durch das Zeichen "X" vorne in der Zeile gekennzeichnet. Außerdem werden der Text und der blinkende Cursor mit der Farbe grün angezeigt.

L.....}	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30	...
* Fr 8:30-14:30	...
*	...
X Palettengröße max. 120x80cm	...
* Höhe max. 50cm	...
* Gewicht max. 1.100kg	...
*	...
* LKW mit Ladebordwand und Hubwagen	

Die Markierung kann aufgehoben werden, wenn in der markierten Zeile die Start- und die Endmarke durch erneutes betätigen der Funktion "Setzen Startmarke" bzw. "Setzen Endmarke" wieder entfernt werden.

8.3.1.4 Markieren mehrerer Zeilen

Wird die Startmarke in einer Zeile und die Endmarke in einer anderen Zeile gesetzt oder anders herum (siehe 8.2.1.1 und 8.2.1.2), werden die Zeilen von Endmarke bis Startmarke markiert. Der markierte Bereich ist durch die Zeichen der Start- und Endmarke "S" und "E" gekennzeichnet. Außerdem werden der Text und der blinkende Cursor im markierten Bereich grün angezeigt.

L.....}	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30	...
* Fr 8:30-14:30	...
*	...
S Palettengröße max. 120x80cm	...
* Höhe max. 50cm	...
E Gewicht max. 1.100kg	...

Ein markierter Bereich kann beliebig erweitert, verkürzt oder nach oben bzw. nach unten verschoben werden. Ist ein Text markiert, kann die Start- oder die Endmarke in jeder anderen beliebigen Zeile gesetzt werden. Dadurch wird die zuvor gesetzte Start- oder Endmarke rausgenommen, in die andere Zeile gesetzt und der markierte Bereich automatisch zwischen den gesetzten Marken angepasst.

Die Markierung kann aufgehoben werden, wenn in den Zeilen in denen jeweils die Start- und die Endmarke gesetzt wurden durch erneutes betätigen der Funktion "Setzen Startmarke" bzw. "Setzen Endmarke" die Marken entfernt werden.

8.3.1.5 Alle Zeilen markieren

Mit dem Befehl auf der Tastatur "Strg+A" können alle Zeilen des Textes auf einmal markiert werden. Der ganze Text wird grün angezeigt. Die Zeichen für Startmarke und Endmarke werden automatisch gesetzt.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Tab
S	Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30										...
*	Fr 8:30-14:30										...
*											...
*	Palettengröße max. 120x80cm										...
*	Höhe max. 50cm										...
*	Gewicht max. 1.100kg										...
*											...
*	LKW mit Ladebordwand und Hubwagen										...
E											

Auch wenn noch kein Text erfasst wurde, kann diese Zeile mit "Strg+A" markiert werden. Die Zeile wird vorne mit dem Zeichen "X" markiert und der Cursor wird grün angezeigt.

	L.....)	Tab
X		

8.3.2 Kopie in Speicher / Ausschneiden in Speicher

Die mit Startmarke und Endmarke markierten Zeilen können in den "Speicher-0" oder in den "Speicher-Nr." reinkopiert bzw. ausgeschnitten werden. Nachdem Zeilen markiert sind, werden die Symbole der Funktionen farbig und somit aktiv.

8.3.2.1 Kopie in Speicher-0



Der Speicher-0 dient als Zwischenspeicher. Wird ein Bereich markiert und die Funktion "Kopie in Speicher-0" aufgerufen, wird der markierte Bereich mitsamt den Tabsets in den Speicher-0 gestellt. Der sich zuvor befindene Inhalt in Speicher-0 wird überschrieben. Den Inhalt des Speichers-0 kann erst mit dem „Einfügen aus Speicher-0“ angezeigt werden. Das Einfügen des Speichers-0 wird mit den Einfügefunktionen in *Kapitel „Einfügen“* beschrieben.

Nach dem ein markierter Bereich in den Speicher-0 gestellt wurde, wird die Markierung aufgehoben.

Ein Text befindet sich solange im Speicher-0, bis er durch erneutes "Kopie in Speicher-0" oder "Ausschneiden in Speicher-0" mit einem anderen Text überschrieben wird.


Durch das Kopieren eines Textes in den Speicher 0, wird dieser Text auch automatisch in die Windows Zwischenablage kopiert.

8.3.2.2 Kopie in Nummerspeicher




Die Nummernspeicher bieten für jeden Benutzer individuell die Möglichkeit, Texte in eigene Speicher zu hinterlegen, die dann bei Bedarf eingefügt werden können.

Wird ein Bereich markiert und die Funktion "Kopie in Speicher-Nr" aufgerufen, wird der markierte Bereich mitsamt den Tabsets in einen Nummerspeicher kopiert. Die Nummer kann von 1 bis 9999 frei ausgewählt werden. Zu dem Nummerspeicher kann der Anwender eine Bezeichnung eintragen. Hierfür stehen 40 Zeichen zur Verfügung.



Mit der Suchfunktion F7 werden alle bereits angelegten Nummernspeicher mit dazugehöriger Bezeichnung und letztem Änderungsdatum angezeigt. Hier kann ein Nummernspeicher ausgewählt werden, wenn er für das Abstellen des markierten Bereiches verwendet werden soll.



Wird ein bereits angelegter Nummernspeicher verwendet, wird der Inhalt des Speichers überschrieben.

Der Inhalt eines Nummernspeichers kann erst beim Einfügen mit den Einfügefunktionen angezeigt werden. Das Einfügen aus dem Nummernspeicher wird mit den Einfügefunktionen in Kapitel „Einfügen“ beschrieben.

Nach dem ein markierter Bereich in den Nummernspeicher gestellt wurde, wird die Markierung aufgehoben.

Durch das Kopieren eines Textes in einen Nummernspeicher, wird dieser Text auch automatisch in die Windows Zwischenablage kopiert.

8.3.2.3 Ausschneiden in Speicher-0



Der Speicher-0 dient als Zwischenspeicher. Wird ein Bereich markiert und die Funktion "Ausschneiden-0" aufgerufen, wird der markierte Bereich mitsamt den Tabsets ausgeschnitten und in den Speicher-0 gestellt. Der sich zuvor befundene Inhalt in Speicher-0 wird überschrieben. Den Inhalt des Speichers-0 kann erst mit dem Einfügen aus Speicher-0 angezeigt werden. Das Einfügen aus dem Speichers-0 wird mit den Einfügefunktionen in Kapitel „Einfügen“ beschrieben.

Nach dem ein markierter Bereich in den Speicher-0 gestellt wurde, wird die Markierung aufgehoben.

Ein Text befindet sich solange im Speicher-0, bis er durch erneutes "Ausschneiden in Speicher-0" oder "Kopie in Speicher-0" mit einem anderen Text überschrieben wird.


Durch das Ausschneiden eines Textes in den Speicher 0, wird dieser Text auch automatisch in die Windows Zwischenablage kopiert.

8.3.2.4 Ausschneiden in Nummernspeicher




Die Nummernspeicher bieten für jeden Benutzer individuell die Möglichkeit, Texte in eigene Speicher zu hinterlegen, die dann bei Bedarf eingefügt werden können.

Wird ein Bereich markiert und die Funktion "Ausschneiden-Nr" aufgerufen, wird der markierte Bereich ausgeschnitten und mitsamt den Tabsets in einen Nummernspeicher gestellt. Die Nummer kann von 1 bis 9999 frei ausgewählt werden. Zu dem Nummernspeicher kann der Anwender eine Bezeichnung eintragen. Hiefür stehen 40 Zeichen zur Verfügung.



Mit der Suchfunktion F7 werden alle bereits angelegten Nummernspeicher mit dazugehöriger Bezeichnung und letztem Änderungsdatum angezeigt. Hier kann ein Nummernspeicher ausgewählt werden, wenn er für das Abstellen des markierten Bereiches verwendet werden soll.



Nummer	Bezeichnung	Datum
1	Papier	27.09.2010
2	Adresse	05.10.2010
3	Test	05.10.2010
4	Produktbeschreibung	27.09.2010
5	Maße Europalette	15.10.2010


Wird ein bereits angelegter Nummernspeicher verwendet, wird der Inhalt des Speichers überschrieben. Der Inhalt eines Nummernspeichers kann erst beim Einfügen mit den Einfügefunktionen angezeigt werden. Das Einfügen aus dem Nummernspeicher wird mit den Einfügefunktionen in *Kapitel „Einfügen“* beschrieben.

Nach dem ein markierter Bereich in den Nummernspeicher gestellt wurde, wird die Markierung mit der gesamten Zeile gelöscht.

Durch das Ausschneiden eines Textes in einen Nummernspeicher, wird dieser Text auch automatisch in die Windows Zwischenablage kopiert.

Löschen von Nummernspeichern

Ein Nummernspeicher kann in der Matchcodefunktion mit dem Löschsymbols gelöscht werden.




Nummer	Bezeichnung	Datum
1	Papier	27.09.2010
2	Adresse	05.10.2010
3	Test	05.10.2010
4	Produktbeschreibung	27.09.2010
5	Maße Europalette	15.10.2010

8.3.3 Einfügefunktion



Mit der Einfügefunktion können Texte aus unterschiedlichen Speichern (Speicher-0, Speicher-Nr., Speicher-X) sowie aus Textbausteinen, Textarten aus Adresse und Material oder aus beschreibenden Texten aus Angebot und Auftrag eingefügt werden.

Durch das betätigen der Funktion kann in einem Fenster der Speicher oder der Bereich, aus dem eingefügt werden soll, ausgewählt werden.




Der ausgewählte Text wird in die Textzeile, auf der sich der Cursor aktuell befindet, eingefügt. Die Zeile in der eingefügt wird, wird vorne mit dem Zeichen "C" gekennzeichnet.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Tab
* Anlieferung Mo-Do 8:30-16:30										...
* Fr 8:30-14:30										...
										...
* Palettengröße max. 120x80cm										...
* Höhe max. 50cm										...
* Gewicht max. 1.100kg										...
										...
* LKW mit Ladebordwand und Hubwagen										...
										...
C										

Dabei wird die aktuelle Textzeile mit der ersten Textzeile des ausgewählten Speichers oder Textart überschrieben. Die Folgezeilen des ausgewählten Textes aus dem Speicher oder Textart werden nach der aktuellen Textzeile eingefügt. Eventuell vor dem Einfügen vorhandene Textzeilen nach der aktuellen Textzeile werden nach hinten verschoben. Texte sollten daher in einer freien Textzeile eingefügt werden, ansonsten wird die Zeile in der sich der Cursor befindet gelöscht.

8.3.3.1 Einfügen aus Speicher-0

Durch das Auswählen des Speicher-0 in der Einfügefunktion mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur wird der Text ausgewählt, der mit den Funktionen "Kopie in Speicher / Ausschneiden in Speicher" im Speicher-0 abgestellt wurde. In einem Fenster werden die Textzeilen angezeigt, wie sie in den Speicher abgestellt wurden und so auch in den Text eingefügt werden.




Durch erneutes bestätigen mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur wird dieser Text mitsamt den Tabsets aus dem Speicher-0 anstatt der mit dem Zeichen "C" gekennzeichneten Zeile eingefügt. Nachfolgende Zeilen werden nicht überschrieben sondern nach unten verschoben.


Wenn sich ein Text noch in der Windowszwischenablage befindet, kann er nach dem Einstellen in den Speicher 0 auch von der Windowszwischenablage aus wie bei Windows üblich eingefügt werden (über Tastatur „strg v“ bzw. rechter Maustaste und Anwahl „Einfügen“). Davon wird jedoch abgeraten, da durch diese Methoden nachfolgende Zeilen nicht nach unten verschoben, sondern überschrieben werden.

8.3.3.2 Einfügen aus Speicher-Nr.


Durch das Auswählen des Speicher-Nr in der Einfügefunktion mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur können die Texte ausgewählt werden, die mit den Funktionen "Kopie in Speicher / Ausschneiden in Speicher" im Speicher-Nr abgestellt wurden. Zunächst kann die Nummer des Speichers welcher ausgewählt werden soll angegeben werden.



Mit der Suchfunktion F7 werden alle bereits angelegten Nummernspeicher mit dazugehöriger Bezeichnung und letztem Änderungsdatum angezeigt. Hier kann der Nummernspeicher ausgewählt werden, der eingefügt werden soll.



Mit der Bestätigung der Nummer mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur werden in einem Fenster die Textzeilen angezeigt, wie sie in den Speicher der ausgewählten Nummer abgestellt wurden und so auch in den Text eingefügt werden.




Durch erneutes bestätigen mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur wird der Text aus dem Speicher-Nr. mitsamt den Tabsatz anstatt der mit dem Zeichen "C" gekennzeichneten Zeile eingefügt. Nachfolgende Zeilen werden nicht überschrieben sondern nach unten verschoben.

Wenn sich ein Text noch in der Windowszwischenablage befindet, könnte er nach dem Einstellen in den Nummernspeicher auch von der Windowszwischenablage aus wie bei Windows üblich eingefügt werden (über Tastatur „strg v“ bzw. rechter Maustaste und Auswahl „Einfügen“). Davon wird jedoch abgeraten, da durch diese Methoden nachfolgende Zeilen nicht nach unten verschoben, sondern überschrieben werden.


8.3.3.3 Einfügen aus Speicher-X

Der Speicher-X dient dafür, Texte die in externen Programmen kopiert oder ausgeschnitten wurden in die ALMENDRO Textverarbeitung einzufügen. Somit können zum Beispiel auch Texte aus Fremdprogrammen wie Word eingefügt werden.

Wird das Feld Speicher-X in der Einfügefunktion mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur ausgewählt, wird ein neues Fenster zur Texteingabe geöffnet.



Diese Texteingabe ist nicht zeilenbasiert. Daher können Texte aus der Windowszwischenablage reinkopiert werden. Bei der zeilenbasierten Textverarbeitung kann ein Text nur zeilenweise aus der Windows Zwischenablage kopiert werden. Im Speicher-X kann der ganze Text reinkopiert und anschließend im Speicher oder in der Texterfassung bearbeitet werden.



Durch bestätigen mit "ok" oder über die Tastatur mit "Tab" oder „Strg-s“ kann der Text im Speicher-X in die Texterfassung übernommen und anstatt der mit dem Zeichen "C" gekennzeichneten Zeile eingefügt werden. Das übernehmen des Textes kann nicht mit der Return-Taste erfolgen, denn damit können im Speicher Absätze und Leerzeilen erzeugt werden.

Aus dem Speicher-X eingefügter Text wird das ALMENDRO-TabSet zugewiesen, das in den Umgebungsvariablen als Standard-TabSet definiert wurde. Ist dort kein Standard-Tabset eingetragen, wird für diese Zeilen kein ALMENDRO-TabSet eingestellt.

Im Speicher-X kann auch Fließtext über die Tastatur erfasst werden. Hierfür ist jedoch ist die Funktion "Blockerfassung", geeigneter (*siehe Kapitel Blockerfassung*).

8.3.3.4 Einfügen aus Textbaustein

Durch das Auswählen des Feldes Textbaustein in der Einfügefunktion mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur können Texte aus den Textbausteinen eingefügt werden. In dem Fenster kann Textwahl, Texttyp, Sprachcode und Nummer von bereits angelegten Textbausteinen angegeben werden.

In Abhängigkeit vom Programmbereich, in dem die Texte erfasst werden, werden Vorschlagswerte für "Textwahl" und "Texttyp" eingestellt. Die Werte können nach Bedarf vom Anwender geändert werden.

Hinweis zur Stammdatenanlage "Textbausteine"

Bei der Anlage der Textbausteine sollten die Vorschlagswerte bei der Wahl der Nummern für "Textwahl" und "Texttyp" berücksichtigt werden, damit die Vorschlagswerte ohne manuelle Änderung durch den Anwender übernommen werden können.


Im Programm "Stammdaten Textbausteine" kann mit der Funktionstaste "Text-NZ F8" eine Online-Doku der Vorschlagswerte angezeigt werden.

Bereich	Wahl	Typ
Stammdaten		
Adressen	13	21
Kostenstellen	13	22
Personal	13	23
Material/Artikel	13	24
Briefe	13	25
A-Verwaltung		
B-Maske	10	Abteilung
Varianten	12	0
FMIX-Texte	11	Textgruppe (lxx)

Mit der Suchfunktion F7 auf dem jeweiligen Feld können alle angelegten Einträge für Textart, Texttyp, Sprachcode oder Nummer angezeigt und ausgewählt werden.




Mit der Bestätigung der durch den Eintrag der Nummern ausgewählte Textbaustein mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur werden in einem Fenster die Textzeilen angezeigt, wie sie in dem Textbaustein eingetragen wurden und so auch in den Text eingefügt werden. Ist ein Textbaustein noch nicht angelegt, kommt die Meldung "Daten müssen angelegt sein". Ist das der Fall, muss mit "Esc" zurückgegangen werden, um den Textbaustein erneut auswählen zu können.




Durch erneutes bestätigen mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur wird der im Textbaustein hinterlegte Text mitsamt den Tabsets anstatt der mit dem Zeichen "C" gekennzeichneten Zeile eingefügt.

8.3.3.5 Einfügen aus Textart Adresse

Durch das Auswählen des Feldes Adresse in der Einfügefunktion mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur können Texte aus den Textarten eines Adressenstammes eingefügt werden. In dem Fenster können die Kundennummer und die Textart eines Adressenstammes ausgewählt werden.



Mit der Suchfunktion F7 können im entsprechenden Feld alle vorhandenen und nicht gesperrten Adressnummern und alle Textarten im Bereich Adresse angezeigt werden.




Wurde eine Adressnummer eingetragen oder ausgewählt, kann auch zunächst die Funktion "blättern" ausgewählt werden.




oder Funktionstaste F12

Mit der Funktion "Blättern" können alle Textarten dieser Adressnummer angezeigt werden, bei denen Texte hinterlegt sind.




Mit der Bestätigung der Adressnummer und der Textart mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur werden in einem Fenster die Textzeilen angezeigt, die in dieser Textart hinterlegt sind und so auch in den Text eingefügt werden. Ist in der ausgewählten Textart noch kein Text hinterlegt, schließt das System die Nummereingabe und springt automatisch in die Combobox der Auswahl von Textart bzw. Speicher zurück.



Durch erneutes bestätigen mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur wird der in der Textart hinterlegte Text mitsamt den Tabsets anstatt der mit dem Zeichen "C" gekennzeichneten Zeile eingefügt.

8.3.3.6 Einfügen aus Textart Material

Durch das Auswählen des Feldes Material in der Einfügefunktion mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur können Texte aus den Textarten eines Materialstammes eingefügt werden. In dem Fenster können die Materialnummer und die Textart eines Stammdatenmaterials ausgewählt werden.



Mit der Suchfunktion F7 können im entsprechenden Feld alle vorhandenen und nicht gesperrten Materialien und alle Textarten im Bereich Material angezeigt werden.




Wurde eine Materialnummer eingetragen oder ausgewählt, kann die Funktion "blättern" angewählt werden.




oder Funktionstaste F12

Mit der Funktion "Blättern" können alle Textarten dieser Materialnummer angezeigt werden, bei denen Texte hinterlegt sind.




Mit der Bestätigung der Materialnummer und der Textart mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur werden in einem Fenster die Textzeilen angezeigt, die in dieser Textart hinterlegt sind und so auch in die Textverarbeitung eingefügt werden. Ist in der ausgewählten Textart noch kein Text hinterlegt, schließt das System die Nummereingabe und springt automatisch in die Combobox der Auswahl von Textart bzw. Speicher zurück.



Durch erneutes bestätigen mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur wird der in der Textart hinterlegte mitsamt den Tabsets anstatt der mit dem Zeichen "C" gekennzeichneten Zeile eingefügt.

8.3.3.7 Einfügen beschreibende Texte aus Angebot oder Auftrag

Durch das Auswählen des Feldes Angebot oder Auftrag in der Einfügefunktion mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur können Texte aus den beschreibenden Texten eines Angebotes oder Auftrages eingefügt werden. In dem Fenster können die Angebots- bzw. Auftragsnummer, die Abteilung und ob es sich um allgemeine, interne oder externe Texte handelt.



Mit der Suchfunktion F7 können im entsprechenden Feld alle vorhandenen und nicht gesperrten Angebote oder Aufträge und alle Abteilungen angezeigt werden.




Wurde eine Auftragsnummer eingetragen oder ausgewählt, kann die Funktion "blättern" angewählt werden.




oder Funktionstaste F12

Mit der Funktion "Blättern" können alle beschreibenden Texte dieser Angebots- oder Auftragsnummer angezeigt werden, bei denen Texte hinterlegt sind.



Mit der Bestätigung der Angebots- bzw. Auftragsnummer und der Abteilung mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur werden in einem Fenster die Textzeilen angezeigt, die in diesen beschreibenden Texten hinterlegt sind und so auch in die Textverarbeitung eingefügt werden. Ist in der ausgewählten Abteilung noch kein Text hinterlegt, schließt das System die Nummereingabe und springt automatisch in die Combobox der Auswahl von Textart bzw. Speicher zurück.



Durch erneutes bestätigen mit "ok" bzw. mit "Tab" oder "Enter" auf der Tastatur wird der in den beschreibenden Texten hinterlegte Text mitsamt den Tabsets anstatt der mit dem Zeichen "C" gekennzeichneten Zeile eingefügt.

8.3.3.8 Einfügen von Texten mit unterschiedlichen Breiten

Über Umgebungsvariable kann für das Textverarbeitungsprogramm in den verschiedenen Programmbereichen (beschreibende Texte Angebot/Auftrag, Textarten, Textbausteine...) die Zeichenbreite unterschiedlich eingestellt werden.

Beispiel Textbaustein wird in die beschreibenden Texte des Auftrages eingefügt:

- Eingestellte Zeichenlänge Textbaustein = eingestellte Zeichenlänge beschreibende Texte:
Einfügen ohne Zeichenverlust möglich
- Eingestellte Zeichenlänge Textbaustein < eingestellte Zeichenlänge beschreibende Texte:
Einfügen ohne Zeichenverlust möglich
- Eingestellte Zeichenlänge Textbaustein > eingestellte Zeichenlänge beschreibende Texte:
Einfügen nur mit Zeichenverlust möglich. In den beschreibenden Texten sind in diesem Fall weniger Zeichen zulässig. Alle reinkopierten Zeichen, die nicht in die eingestellte Zeichenlänge reinpassen, werden schon beim einfügen abgeschnitten, das heißt sie gehen beim einfügen verloren.

8.3.4 Ersetze



oder Funktionstaste F10

Dieser Funktion wird im Normalfall im Zusammenspiel mit Textbausteinen verwendet, können jedoch auch für Textarten Adresse und Material, für beschreibende Texte in Angebot/Auftrag oder für Speicher-0 bzw. Speicher-Nr. herangezogen werden.

Sollen die Texte zum Beispiel als Basis für Beschreibungen dienen, so können immer wiederkehrende Textphrasen fest hinterlegt werden und die individuell einzutragenden Texte über die Funktion F10 "Ersetzen" hinzugefügt werden.

Ersetzungszeichen für linksbündigen Text: ~
(siehe Kapitel „Linksbündiges Ersetzen mit „~““)

Ersetzungszeichen für rechtsbündige, numerische Zeichen: [...]
(siehe Kapitel „Rechtsbündiges, numerische Zeichen mit [...]“)

8.3.4.1 Linksbündiges Ersetzen mit "~"

An die Position des später einzufügenden Textes wird im Text ein Ersetzungszeichen, die Tilde (~-) gesetzt. Dieses Zeichen kann mit der Ersetzen-Funktion durch einen manuell eingetragenen Text ersetzt werden.

Ersetzen mit einem ~-Zeichen

Für ein ~-Zeichen kann prinzipiell ein beliebig langer Text eingesetzt werden.

Beispiel:

Vorgabe:	Anlage:	~
Eingabe:	Angebot	
Ergebnis:	Anlage:	Angebot

Die Menge der möglich erfassten Zeichen ist abhängig von den maximal zu erfassenden Zeichen der Zeile und den bereits in der Zeile stehenden Zeichen. Sind in einer Zeile zum Beispiel nur noch 10 Zeichen übrig, dann können für das ~-Zeichen auch nur noch 10 Zeichen ersetzt werden.

Fester Text der hinter dem ~-Zeichen steht, wird von den ersetzten Zeichen verdrängt und nach rechts in der Zeile verschoben.

Ersetzen mit mehreren ~-Zeichen

Mehrere ~-Zeichen werden durch die gleiche Anzahl Zeichen ersetzt. Werden zum Beispiel drei ~-Zeichen hintereinander gesetzt, ist auch nur die Eingabe von 3 Zeichen möglich.

Beispiel:

Vorgabe:	Monat: ~~~ / Jahr: ~~~~
Eingabe:	Jan 2010
Ergebnis:	Monat: Jan / Jahr: 2010

Kommentar

Kommentare, die unmittelbar nach dem ~-Zeichen in <> hinterlegt sind, werden nach der Bearbeitung entfernt.

Beispiel-3:

Vorgabe: ~<Straße>

Eingabe: Am Bahnhof 4a

Ergebnis: Am Bahnhof 4a

8.3.4.2 Anwendungsbeispiel für Linksbündiges Ersetzen mit "~"

Es soll die Angebotsbeschreibung über einen vorgefertigten Textbaustein beschrieben werden. Die Zeilen enthalten variable Textteile, die durch ein "~"-Zeichen gekennzeichnet sind. Diese Zeichen können mit der Funktion "Ersetzen" nacheinander durch den richtigen Text ersetzt werden.

Objektbeschreibung nach Einfügen des Textbausteins:

↕ ↑ 📄 📄 ↶ ↷ ➡ ➡ 📄 ✎ 📊 💬 ☰ ✂ ✂ 🔄			
Abteilung	35	Produktbeschreibung	allgemein
L.....}			
* Die Rückstichbroschur für den Kunden ~ weist folgende Produktmerkmale auf:			Tab
*			...
* Format	~x~ mm, DIN A~		17-38
*			17-38
* Umfang	Seiten Umschlag: ~~~		17-38
*			17-38
*	Seiten Inhalt: ~~~		17-38
*			17-38
*			17-38
*			17-38
* Druck	Umschlag	~/~ farbig Offsetdruck	17-38
*			17-38
*	Inhalt	~/~ farbig Offsetdruck	17-38
*			17-38
* Papier	Umschlag	250 g/m², Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen	17-38
*			17-38
*	Inhalt	100 g/m², 100 g/qm hfrw Bilderdruck glänzend	17-38

Mit Funktionstaste "Ersetzen" wird neben dem "Ersetzen-Button" ein Textfenster geöffnet, in dem die Texte, die die ~-Zeichen ersetzen sollen, eingetragen werden können. Das erste Textfenster ist für das erste ~-Zeichen im Text. Durch bestätigen mit "ok" bzw. mit Return oder Tab auf der Tastatur wird das ~-Zeichen mit dem eingegebenen Text ersetzt und das Textfenster für das Ersetzen des nächsten ~-Zeichen freigeschaltet. So können nacheinander alle ~-Zeichen durch Text ersetzt werden.

Um zu erkennen, welches ~-Zeichen durch die Texteingabe aktuell ersetzt werden soll, wird die Zeile in der das zu ersetzende Zeichen steht mit dem Zeichen "x" markiert. *(Anmerkung: hier beim Ersetzen handelt es sich um ein kleines "x" während eine markierte Zeile mit einem großen "X" gekennzeichnet wird.)* Außerdem wird über dem Fenster für die Eingabe des Textes die Zeile eingeblendet, in der sich das momentan aktive Ersetzungszeichen befindet. So kann immer erkannt werden, für welches Ersetzungszeichen die momentane Eingabe erfolgt.

↕ ↑ 📄 📄 ↶ ↷ ➡ ➡ 📄 ✎ 📊 💬 ☰ ✂ ✂ 🔄			
Abteilung	35	Produktbeschreibung	allgemein
ersetzen			
Die Rückstichbroschur für den Kunden ~ weist folgende Produktmerkmale auf:			
L.....}			
x Die Rückstichbroschur für den Kunden ~ weist folgende Produktmerkmale auf:			Tab
*			...
*			...
* Format	~x~ mm, DIN A~		17-38
*			17-38
* Umfang	Seiten Umschlag: ~~~		17-38
*			17-38
*	Seiten Inhalt: ~~~		17-38
*			17-38
*			17-38
*			17-38
* Druck	Umschlag	~/~ farbig Offsetdruck	17-38
*			17-38
*	Inhalt	~/~ farbig Offsetdruck	17-38

In der ersten Zeile des obigen Beispiels kann für das erste ~-Zeichen der Kunde eingetragen werden. Da in diesem Fall nur noch 20 Zeichen in der Zeile zur Verfügung stehen, dürfte der eingetragene Text, der das ~-Zeichen ersetzen soll, nicht länger als 20 Stellen betragen. Durch das Ersetzen wird der dahinter folgende feste Text in der Zeile nach rechts verschoben.

Bei der Angabe von Umfang Seiten und Umschlag sind drei ~-Zeichen gesetzt. Hier ist jeweils nur eine Eingabe von 3 Zeichen zulässig.

Objektbeschreibung nach der Bearbeitung mit "Ersetzen":

Abteilung 35 Produktbeschreibung allgemein			
L.....)		Tab	
* Die Rückstichbroschur für den Kunden COMIX Software GmbH weist folgende Produktmerkmale auf:		...	
* Format	210x297mm, DIN A4	17-38	
* Umfang	Seiten Umschlag: 4	17-38	
* Seiten Inhalt:	16	17-38	
* Druck	Umschlag 4/4 farbig Offsetdruck	17-38	
* Inhalt	1/1 farbig Offsetdruck	17-38	
* Verarbeitung	Schneiden, falzen, mit Klammern durch den Rücken heften, 3-seitig beschneiden	17	
* handlich verpacken, auf Paletten absetzen, Paletten versandfertig verpacken.		17	

8.3.4.3 Löschen von Zeilen während dem Ersetzen

Sind manche Zeilen in denen Ersetzungszeichen stehen unerwünscht, können diese während dem Ersetzen bereits gelöscht werden.

In diesem Beispiel ist die Zeile für die "Seiten Beilage" aktiv.

Abteilung 35 Produktbeschreibung allgemein

ersetzen
Seiten Beilage: ~~~

L.....}		Tab
* Die Rückstichbroschur für den Kunden Comix weist folgende Produktmerkmale auf:		...
* Format	297x210 mm, DIN A4	17-38
* Umfang	Seiten Umschlag: 4	17-38
* Seiten Inhalt:	48	17-38
x Seiten Beilage:	~~~	17-38
* Druck	Umschlag ~/~ farbig Offsetdruck	17-38
* Inhalt	~/~ farbig Offsetdruck	17-38

Wenn nun aber keine Beilagen vorhanden sind und das Feld nicht angegeben werden soll, kann anstatt einer Texteingabe die Zeile mit "F2" gelöscht und das nächste Ersetzungszeichen aktiviert werden. Nach dem Löschen wird die Zeile mit einem "d" gekennzeichnet. Das heißt, dass diese Zeile nach der Beendigung des Ersetzungsvorganges entfernt wird.

Abteilung 35 Produktbeschreibung allgemein

ersetzen
Druck Umschlag ~/~ farbig Offsetdruck

L.....}		Tab
* Die Rückstichbroschur für den Kunden Comix weist folgende Produktmerkmale auf:		...
* Format	297x210 mm, DIN A4	17-38
* Umfang	Seiten Umschlag: 4	17-38
* Seiten Inhalt:	48	17-38
d Seiten Beilage:	~~~	17-38
x Druck	Umschlag ~/~ farbig Offsetdruck	17-38
* Inhalt	~/~ farbig Offsetdruck	17-38

8.3.4.4 Rechtsbündiges, numerisches Ersetzen mit [...]

Mit dieser Funktion können numerische Werte ersetzt, mit einer Maske versehen und rechtsbündig angeordnet werden. So können zum Beispiel Mengen- oder Preisangaben sauber untereinander stehend mit der "Ersetzfunktion" eingetragen werden.

Zwischen einer eckigen Klammer [] müssen 3 Zeichen eingegeben werden. Mit diesem Zeichen wird die Klammer als Ersetzungszeichen erkannt und eine Maske mitgegeben.

Folgende Zeichenfolgen sind zulässig und stehen als Maskierung zur Verfügung:

Klammereintrag	Zeichen möglich von	Zeichen möglich bis
001 - 009	-9 bis 9	-999.999.999 bis 999.999.999
011 – 019	-9,99 bis 9,99	-999.999.999,99 bis 999.999.999,99
021 – 029	0 bis 9	0 bis 999.999.999
031 – 039	0 bis 9,99	0 bis 999.999.999,99

Beispiele:

- [001] kann ersetzt werden durch:
- 1 Ziffer
 - ohne Nachkommastelle
 - mit oder ohne negativem Vorzeichen
- [013] kann ersetzt werden durch:
- 3 Ziffern
 - mit 2 Nachkommastellen
 - mit oder ohne negativem Vorzeichen
- [026] kann ersetzt werden durch:
- 6 Ziffern
 - ohne Nachkommastelle
 - ohne negativem Vorzeichen
- [039] kann ersetzt werden durch:
- 9 Ziffern
 - mit 2 Nachkommastellen
 - ohne negativem Vorzeichen

Anwendung der Ersetzungszeichen

An die Position der später einzufügenden Ziffern wird im Text das Ersetzungszeichen, die Klammern mit entsprechender Nummer, gesetzt, Beispiel [033]. Dieses Zeichen kann mit der Ersetzen-Funktion durch manuell eingetragene numerische Werte ersetzt werden.

Für die entsprechende Ziffernfolge in der Klammer können beim Ersetzen unterschiedlich lange numerische Werte mit der ausgewählten Maskierung eingesetzt werden.

Beispiel:

Vorgabe: Preis je 1000 Bg [033]
 Preis je 100 kg [033]

Eingabe: 79,99
 112,20

Ergebnis: Preis je 1000 Bg 79,99
 Preis je 100 kg 112,20

Eine Eingabe von 4 Ziffern und mehr vor dem Komma wäre aufgrund der Maskierung in diesem Fall nicht zulässig.

Ersetzungszeichen nach Text in einer Zeile

Beim Ersetzen werden die eingetragenen numerischen Werte von der letzten Klammer ausgehend von rechts nach links aufgefüllt. Wenn fester Text direkt vor den Ersetzungszeichen gestellt wird, wird dieser je nach Anzahl der Zeichen überschrieben.

Beispiel:

Vorgabe: Preis je 100 kg[033]

Eingabe: 112,20

Ergebnis: Preis je 100 k112,20

In diesem Fall wurde für die Ersetzungszeichen nicht genug Platz gelassen. Von der letzten Klammer ausgehend wird die Maske durch die eingetragene Nummer ersetzt. Da zu wenig Zeichen Abstand mit eingeplant worden sind, wurde das erste Zeichen des festen Textes mit ersetzt und überschrieben. Bei den Maskierungen mit zulässigen negativen Vorzeichen und Nachkommastellen wird dementsprechend auch mehr Platz benötigt. Auch die Tausenderpunkte nehmen jeweils ein Zeichen Platz weg.

Ersetzungszeichen am Beginn einer Zeile

Wird das Ersetzungszeichen am Beginn einer Zeile gesetzt, muss so viel Platz gelassen werden, wie die im Ersetzungsfeld eingetragene Nummer je nach Maskierung mindestens benötigt. Ist das nicht der Fall, springt die Ersetzungsfunktion erst gar nicht an. Auch hier muss dementsprechend für Maskierungen mit zulässigem negativem Vorzeichen und Nachkommastellen sowie für die Tausenderpunkte Platz gelassen werden.

In diesem Fall sind vom "]"-Zeichen bis zum Zeilenbeginn 10 Zeichen übrig. Ersetzt werden kann das Ersetzungszeichen jedoch mit mindestens 11 Zeichen, das heißt 9 Ziffern und 2 Tausenderpunkte. Deshalb wird bei der Auswahl der Ersetzungsfunktion das Eingabefenster nicht geöffnet.

L.....}	Tab
* Liefermenge:	
* [029]	
*	

Erst wenn mindestens die möglichen 11 Zeichen Abstand zum Zeilenbeginn gehalten werden, kann die Ersetzungsfunktion betätigt werden.

L.....}	Tab
* Liefermenge:	
* [029]	
*	

8.3.4.5 Anwendungsbeispiel für Rechtsbündiges, numerisches Ersetzen mit [...]

Es soll im Angebot Mengen- und Preisinformationen zu einem Material aus einem vorgefertigten Textbaustein hinterlegt werden. Die Zeilen enthalten variable Textteile, die durch ein rechtsbündiges, numerisches Ersetzungszeichen gekennzeichnet sind.

Diese Zeichen können mit der Funktion "Ersetzen" nacheinander durch die eingegebenen Mengen und Preise ersetzt werden.

Mengen- und Preisinformationen nach Einfügen des Textbausteins:

Abteilung	17	Papier	allgemein	
L.....} Tab				
* Material: Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen				...
* Grammatur: 250 g/m2				...
* Format: 700 x 1000 mm				...
*				...
* Anzahl Bogen				Preis
* [026]				[036]
* [026]				[036]
* [026]				[036]

Mit Funktionstaste "Ersetzen" wird neben dem "Ersetzen-Button" ein Textfenster geöffnet, in dem die Mengen und Preise, die nacheinander die [...] Zeichen ersetzen sollen, eingetragen werden können. Das erste Textfenster ist für das erste [...] Zeichen im Text. Durch bestätigen mit "ok" bzw. mit Return oder Tab auf der Tastatur wird das [...] Zeichen mit der eingegebenen Menge ersetzt und das Textfenster wird für das Ersetzen des nächsten [...] Zeichen in der gleichen Zeile für den dazugehörigen Preis freigeschaltet. So können nacheinander alle [...] Zeichen durch Mengen- und Preiseingabe ersetzt werden.

Um zu erkennen, welches [...] Zeichen durch die Texteingabe aktuell ersetzt werden soll wird die Zeile in der das zu ersetzende Zeichen steht mit dem Zeichen "x" markiert. (Anmerkung: hier beim Ersetzen handelt es sich um ein kleines "x" während eine markierte Zeile mit einem großen "X" gekennzeichnet wird.)

Abteilung	17	Papier	allgemein		375
L.....} Tab					
* Material: Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen					...
* Grammatur: 250 g/m2					...
* Format: 700 x 1000 mm					...
*					...
* Anzahl Bogen				Preis	
* 1.000				79,85	...
x 5.000				[036]	...
* [026]				[036]	...

In diesem Beispiel können aufgrund der Maskierung jeweils nur 6-stellige Mengen und Preise eingetragen werden. Die Mengen werden ohne Nachkommastelle ausgegeben, die Preise mit 2 Nachkommastellen.

Objektbeschreibung nach der Bearbeitung mit "Ersetzen":

Abteilung	17	Papier	allgemein	
L.....) Tab				
* Material: Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen				...
* Grammatur: 250 g/m2				...
* Format: 700 x 1000 mm				...
*				...
* Anzahl Bogen				Preis
* 1.000				79,85
* 5.000				375,00
* 10.000				714,50

8.3.5 Auto-Text



Mit dieser Funktion werden Texte automatisch aus den Daten der Kalkulation generiert. Dazu werden vom Systemadministrator spezielle Auswertungen im System angelegt, die die Daten aus der Kalkulation in der gewünschten Form zu einer Text zusammenstellen. Dies sind im Normalfall Texte zur Produktbeschreibung.

Mehr Informationen zum Thema Auto-Text sind im Workshop Angebots- und Auftragsabwicklung (ang_basis) zu finden.

8.4 Sonstiges

8.4.1 Blättern



oder Funktionstaste F12

In manchen Programmen ist in der Textverarbeitung die Funktion "Blättern" aktiv geschaltet. Mit dieser Funktion können alle vorhandenen Texte, die unter einer entsprechenden Nummer vorhanden sind, angezeigt werden.

Hier im Beispiel beschreibende Texte in der Auftragsverwaltung. Die aufgelisteten Texte wurden bereits in den Abteilungen 3, 4 und 35 eingetragen.

	1	2	3	4	5	6	7	8
3 A	CTP-Belichtung							
4 A	Auf IIIb-Maschine,							
4 A	Kostenstelle 1434							
35 A	Format	Umschlag	210 x 297 mm, angeschnitten					
35 A			verkürzte Seiten Basis: 210 - 205 - 205 -					
35 A	Inhalt		210 x 297 mm, angeschnitten					
35 A								
35 A	Umfang	Umschlag	6 Seiten					
35 A	Inhalt		48 Seiten					
35 A								
35 A	Druck	Umschlag	5/5-farbig Euroskala / HKS (Bogenoffset)					
35 A	Inhalt		4/4-farbig Euroskala (Bogenoffset)					
35 A								
35 A	Papier	Umschlag	250 g/m², Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen					
35 A								
35 A	Papier	Umschlag	250 g/m², Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen					
35 A	Inhalt		100 g/m², 100 g/qm hfrw Bilderdruck glänzend					
35 A								
35 A								
35 A	Verpackung	zu 56 Ex. in Kartons DIN A4 verpacken						
35 A	Palettieren	auf Euro-Tauschpalette absetzen						
35 A		Paletten in Schrumpffolie verpacken						
35 A		Gewicht je Palette ca. 740 kg						

Neben den beschreibenden Texten in der Angebots- oder Auftragsverwaltung können die Texte mit der Funktion "Blättern" auch in Textarten angezeigt werden, wie zum Beispiel für Material, Adresse und Kostenstelle oder Belegtexte für Rechnung, Lieferschein, Gutschrift...

Sind noch gar keine Texte hinterlegt, wird bei der Funktion "Blättern" auch nichts angezeigt.

8.4.2 Blockerfassung



oder "Strg-B"

8.4.2.1 Anwahl der Blockerfassung

Die Blockerfassung kann angewählt werden, sobald eine oder mehrere Zeilen markiert sind. Durch das Anwählen der Funktion wird ein neues, nicht zeilenbasiertes Textfenster geöffnet, ähnlich wie bei Speicher-X.

Mit dieser Funktion können Texte zu einem Block zusammengefasst, Texte aus der Zwischenablage einkopiert und Fließtext eingefügt werden ohne im Textprogramm nur zeilenweise erfassen zu können.

Wird die Funktion "Blockerfassung" gewählt, wird der Text aus allen markierten Zeilen in den Blockspeicher genommen. In diesem Beispiel werden alle Zeilen markiert.

8.4.2.2 Arbeiten mit der Blockerfassung

Durch das Öffnen der Blockerfassung werden alle markierten Zeilen in ein neues Textfenster genommen und zusammengefasst.

Zeilen werden nicht zusammengefasst, wenn...

- eine Leerzeile dazwischen ist
- das erste Wort nicht mehr in die vorherige Zeile passt

Dieser Text kann jetzt in der Blockerfassung beliebig verändert und ergänzt werden. Sollen Textpassagen in den Text eingefügt werden, kann das hier gemacht werden ohne an die Grenzen der Zeilen basierenden Textverarbeitung zu stoßen. Es können auch Texte aus der Zwischenablage reinkopiert werden. Dadurch können auch Textdaten aus Fremdprogrammen, die die Windows-Zwischenablage unterstützen, in die ALMENDRO-Textbearbeitung übernommen werden.

Wird die Blockerfassung mit "ok" oder "Tab" auf der Tastatur gespeichert, wird der sich in diesem Moment darin befindende Text übernommen und anstatt der markierten Zeilen eingesetzt. Soll der Text so nicht in die Texterfassung übernommen werden, kann mit "Esc" abgebrochen werden.

Für aus der Blockerfassung eingefügten Text wird der Tab zugewiesen, der in den Umgebungsvariablen als Standardtab eingetragen wurde. Ist dort kein Standardtab eingetragen, wird für diese Zeilen kein Tab eingestellt.

Ab *Version 10.2* gilt ein geänderter Zeilenumbruch. Danach wird die nächstfolgende Zeile nicht hochgezogen, wenn...


- eine Leerzeile dazwischen ist
- das erste Wort nicht mehr in die vorherige Zeile passt
- sie mit einem Einzug oder einem Leerzeichen beginnt
- bei der Zeile ein anderer Tabset als in der vorherigen Zeile eingetragen ist
- die vorherige Zeile mit einem Punkt endet

Steuerbar über Umgebungsvariable:

Wenn in der Umgebungsvariable „CMX_PC_TEXT_P = 1“ gesetzt ist, dann werden in der Blockerfassung nur die Texte umbrochen, die mit dem Standardtab versehen sind. Wenn Texte mit bestimmten Tabsets nicht neu umbrochen werden sollen, kann so trotzdem die Blockerfassung aufgerufen werden für Rechtschreibprüfung oder Suchfunktion.


8.4.2.3 Rechtsschreibprüfung in der Blockerfassung (ab Version 10.2)

In der Blockerfassung ist eine Rechtsschreibprüfung eingebunden. Dabei wird auf ein integriertes Wörterbuch zugegriffen. Werden Wörter vom Wörterbuch nicht erkannt, werden sie im Text rot unterstrichen.



Mehrsprachige Wörterbücher

Beim Öffnen der Blockerfassung ist standardmäßig das deutsche Wörterbuch eingestellt. Zur Verfügung stehen jedoch auch 4 weitere Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Durch das Anklicken der entsprechenden Funktion kann in das Wörterbuch der jeweiligen Sprache gewechselt werden. Die Funktion der aktivierten Sprache ist zum Auswählen inaktiv.




Alternativvorschläge im Wörterbuch


Wenn mit der rechten Maustaste auf ein unterstrichenes Wort geklickt wird, werden mögliche Alternativen aus dem Wörterbuch vorgeschlagen.

Wörter hinzufügen

Wörter können zum Wörterbuch hinzugefügt werden. Wenn mit der rechten Maustaste auf ein unterstrichenes Wort geklickt wird, kann die Option „ins Wörterbuch hinzufügen“ ausgewählt werden. Folglich wird dieses Wort von der Rechtsschreibprüfung anschließend nicht mehr rot markiert.


Auf das Wörterbuch wird auf arbeitsplatzebene zugegriffen. Das heißt, dass Erweiterungen im Wörterbuch für den entsprechenden Arbeitsplatz gelten.





8.4.2.4 Suchfunktion in der Blockerfassung (ab Version 10.2)

Durch den Kurzbefehl „Strg F“ bzw. Anwahl mit rechter Maustaste Option „Suchen“ analog Word kann die Suchfunktion in der Blockerfassung geöffnet werden. Über die Suchfunktion kann der Text in der Blockerfassung nach Wörtern oder Teiles des Wortes durchsucht werden.



Optional durch Aktivierung in der Suchfunktion:

- Beachten der Groß- und Kleinschreibung
- Suche nur nach dem Vollständigen Wort

