

Manual Técnico — Driver / Vendor

Sistema BA Express / Logix Sphere

1. Objetivo do Manual

Este manual técnico descreve o funcionamento, as permissões e as limitações do perfil **Driver / Vendor** dentro do sistema BA Express / Logix Sphere.

O perfil Driver foi desenvolvido com foco em uso mobile. Ele permite que o motorista ou prestador de serviço consulte suas próprias informações, acompanhe performance, visualize extratos, consulte deduções e envie solicitações.

Esse perfil não possui acesso a áreas administrativas, financeiras gerais ou operacionais de gestão.

2. Identificação Técnica do Perfil

O Driver é identificado tecnicamente pelo campo `userId`.

Campo	Valor
Perfil	Motorista / Vendor
<code>userId</code>	2
Role no frontend	<code>driver</code>
Escopo	Apenas dados próprios

O `userId = 2` é enviado no token JWT após o login.

Esse valor é usado para restringir rotas, limitar dados e impedir acesso a informações de outros usuários.

3. Autenticação e Sessão

O Driver acessa o sistema utilizando e-mail e senha.

Após a autenticação, o sistema gera um token JWT armazenado no cookie `auth-token`.

Esse token carrega dados como:

- `userId`;
- `userIdType`;
- `companyId`;
- `servicePartnerId`, quando aplicável.

Essas informações são utilizadas para garantir que o Driver visualize apenas seus próprios dados.

4. Primeiro Acesso

O primeiro acesso do Driver acontece por meio da opção **First Login**.

Esse fluxo é utilizado quando o motorista já foi pré-cadastrado pelo Administrador, mas ainda não definiu sua senha.

4.1 Passo a Passo

1. O Administrador realiza o pré-cadastro do Driver.
2. O Driver acessa a tela inicial do sistema.
3. Clica em **First Login**.
4. Digita o e-mail cadastrado.
5. O sistema valida o e-mail.
6. A tela de criação de senha é exibida.
7. O Driver cria sua senha.
8. O acesso é liberado.

Após esse processo, o Driver poderá acessar as telas permitidas ao seu perfil.

5. Controle de Acesso

O controle de acesso do Driver é aplicado no frontend e no backend.

5.1 Frontend

O Driver possui uma lista restrita de rotas permitidas.

Caso tente acessar uma tela fora dessa lista, o sistema redireciona automaticamente para:

`/daily-performance-insight`

Essa é a tela principal e também a tela padrão de fallback do perfil Driver.

5.2 Backend

No backend, muitas consultas usam o guarda genérico `authenticateJWT`.

Por isso, a restrição mais importante acontece dentro da lógica de cada recurso sensível.

O sistema verifica se o dado solicitado pertence ao usuário autenticado.

Se o Driver tentar acessar dados de outro usuário, o sistema deve retornar erro `403`.

6. Telas Permitidas ao Driver

O Driver pode acessar apenas telas pessoais ou de consulta.

As rotas permitidas são:

- `/daily-performance-insight`;
- `/subcontractor`;
- `/deductions`;
- `/current-month`;
- `/current-performance`;
- `/mobile-invoice`;
- `/requests`.

Essas telas foram pensadas para consulta rápida, principalmente em dispositivos móveis.

7. Telas Bloqueadas ao Driver

O Driver não pode acessar telas administrativas, operacionais de gestão ou financeiras gerais.

Entre as telas bloqueadas estão:

- `/home`;
- `/vendor`;
- `/vehicles`;
- `/contract-management`;
- `/assets`;

- `/week-planner;`
- `/daily-game-plan;`
- `/daily-operations-management;`
- `/daily-operations-reports;`
- `/vendor-performance;`
- `/daily-financial-insights;`
- `/deductions-disbursements-recharges;`
- `/financial-invoices;`
- `/adhoc-works-invoice-management.`

Caso tente acessar uma dessas áreas, o sistema redireciona para `/daily-performance-insight`.

8. Daily Performance Insight

A tela **Daily Performance Insight** é a principal tela do Driver.

Ela foi criada para apresentar informações de performance de forma simples, visual e adequada para celular.

8.1 Informações Exibidas

O Driver pode visualizar indicadores como:

- SPR;
- SPOR-H;
- TW;
- horário de retorno;
- dados de produtividade;
- indicadores do dia;
- cards de desempenho.

8.2 SPR

O indicador **SPR** representa a quantidade de paradas por rota.

Ele ajuda o Driver a entender o volume de trabalho executado.

8.3 SPOR-H

O indicador **SPOR-H** mostra a quantidade de entregas por hora líquida de trabalho.

Esse dado ajuda a medir produtividade e eficiência.

8.4 TW

O indicador **TW** está relacionado à pontualidade dentro da janela de tempo.

Ele pode ser exibido visualmente para facilitar a leitura do desempenho.

8.5 Destaque de Retorno Antes das 17h

Quando o Driver retorna ao depósito antes das 17h, o sistema pode destacar visualmente esse horário.

Esse destaque evidencia produtividade e conclusão antecipada da rota.

9. Current Performance

A tela **Current Performance** permite que o Driver acompanhe seus indicadores atuais de desempenho.

Ela pode apresentar dados recentes da operação, permitindo que o motorista acompanhe sua evolução.

O Driver visualiza apenas informações relacionadas a ele próprio.

10. Current Month

A tela **Current Month** apresenta informações do mês corrente.

Ela pode incluir:

- operações realizadas;
- dias trabalhados;
- indicadores mensais;
- registros vinculados ao motorista;
- resumo do período atual.

Essa tela ajuda o Driver a acompanhar seu desempenho dentro do mês.

11. Subcontractor

A tela **Subcontractor** permite ao Driver consultar informações do seu próprio perfil de subcontratado.

Dependendo da configuração do sistema, essa área pode exibir:

- dados cadastrais;
- informações de vínculo;
- status do perfil;
- dados do service partner;
- informações pessoais autorizadas.

O Driver não deve visualizar dados de outros subcontratados.

12. Deductions

A tela **Deductions** permite que o Driver consulte deduções vinculadas ao seu próprio perfil.

Essas deduções podem incluir:

- reparos;
- multas;
- adiantamentos;
- danos operacionais;
- outros descontos aplicáveis.

12.1 Restrição de Dados

O Driver só pode visualizar deduções relacionadas ao seu próprio usuário ou service partner.

O sistema deve bloquear tentativas de acesso a deduções de terceiros.

13. Mobile Invoice — Meus Holerites

A tela **Mobile Invoice** permite que o Driver consulte seus próprios extratos ou holerites.

Essa visualização é limitada ao usuário autenticado.

O Driver pode conferir:

- valores do período;
- pagamentos;
- deduções aplicadas;
- informações de invoice;
- histórico disponível;
- detalhes do próprio extrato.

13.1 Segurança dos Holerites

O sistema aplica validações para impedir que um motorista acesse holerites de outro.

Se o `userId` solicitado for diferente do `userId` presente no token, a consulta deve ser bloqueada.

14. Requests

A tela **Requests** permite que o Driver envie solicitações para análise.

Dependendo das regras internas, essas solicitações podem incluir:

- pedido de folga;
- solicitação de adiantamento;
- pedidos relacionados à operação;
- solicitações administrativas simples.

Após o envio, a solicitação entra no fluxo de análise dos responsáveis, normalmente Admin ou equipe autorizada.

15. Ações Permitidas ao Driver

O Driver pode realizar ações limitadas e pessoais.

Entre elas:

- acessar o sistema;
- criar senha no primeiro acesso;
- visualizar sua performance;
- consultar seu mês atual;
- consultar seus holerites;
- visualizar suas deduções;
- consultar seu perfil;
- enviar solicitações.

O Driver não executa ações operacionais de gestão.

16. Ações Bloqueadas ao Driver

O Driver não pode:

- acessar o painel administrativo;
- planejar semanas;

- editar Daily Game Plan;
- alterar rotas;
- trocar veículos;
- cadastrar Vendors;
- cadastrar veículos;
- alterar depósitos;
- acessar relatórios gerais;
- visualizar performance de outros motoristas;
- acessar financeiro administrativo;
- criar deduções;
- fechar invoices;
- alterar modelos de custo;
- editar cadastros mestres;
- submeter registros operacionais.

Essas restrições protegem a privacidade, a segurança financeira e a integridade operacional do sistema.

17. Isolamento de Dados

O isolamento de dados é uma das regras mais importantes para o perfil Driver.

O sistema deve garantir que o motorista veja apenas os próprios dados.

17.1 Isolamento por `userId`

Ao consultar informações pessoais, o backend compara o `userId` solicitado com o `userId` presente no token JWT.

Se os valores forem diferentes, o acesso é negado.

17.2 Isolamento por `servicePartnerId`

Quando o Driver está vinculado a um service partner, o sistema também pode validar o `servicePartnerId`.

Isso impede que um parceiro veja dados de outro.

17.3 Erro de Acesso

Tentativas de acesso indevido devem retornar erro `403`.

Esse erro indica que o usuário está autenticado, mas não tem permissão para acessar aquele recurso.

18. Comportamento em Caso de Acesso Negado

Se o Driver tentar acessar uma rota proibida pelo navegador, o frontend redireciona automaticamente para:

`/daily-performance-insight`

Se tentar acessar uma API ou dado que não pertence a ele, o backend deve bloquear a requisição.

19. Regras de Negócio Relacionadas ao Driver

Algumas regras do sistema afetam diretamente o Driver, mesmo que ele não interaja com todos os módulos.

Entre elas:

- apenas motoristas ativos devem aparecer em fluxos operacionais;
 - motoristas Spare não recebem rota automática no Generate Week;
 - folgas podem ser solicitadas via requests;
 - deduções podem aparecer no extrato pessoal;
 - invoices fechadas podem atualizar status de deduções;
 - performance é calculada com base em dados operacionais registrados;
 - o Driver não altera dados financeiros;
 - o Driver não altera dados operacionais finalizados.
-

20. Boas Práticas para o Driver

Recomenda-se que o Driver:

- mantenha seus dados de acesso seguros;
 - não compartilhe senha;
 - confira regularmente sua performance;
 - acompanhe seus holerites;
 - verifique deduções aplicadas;
 - envie solicitações com antecedência;
 - solicite folgas dentro do prazo definido;
 - reporte inconsistências ao Supervisor ou Admin;
 - utilize preferencialmente o sistema pelo celular;
 - confira os dados antes de abrir reclamações financeiras.
-

21. Fluxo Técnico Resumido do Driver

O fluxo típico do Driver é:

1. Receber pré-cadastro feito pelo Admin.
 2. Acessar o First Login.
 3. Criar senha.
 4. Entrar no sistema.
 5. Acessar Daily Performance Insight.
 6. Consultar performance atual.
 7. Consultar informações do mês.
 8. Verificar deductions pessoais.
 9. Consultar mobile invoice.
 10. Enviar requests quando necessário.
-

22. Conclusão

O perfil Driver / Vendor foi criado para oferecer acesso simples, seguro e direto às informações pessoais do motorista ou prestador de serviço.

Ele não participa da gestão operacional, financeira ou administrativa do sistema. Seu foco é consulta, acompanhamento e envio de solicitações.

A separação rigorosa de permissões garante que cada Driver visualize apenas seus próprios dados, protegendo a privacidade dos usuários e a segurança da operação.