




FortiClient (VPN) 재택 원격 연결 메뉴얼

기여도 기여도 - 100%

1. FortiClient 다운로드

1-1. Google 검색창에 "Fortigate Client" 검색




1-2. 홈페이지 하단의 Windows용 VPN 프로그램 다운로드

FortiClient VPN

FortiClient의 VPN 전용 버전은 SSL VPN 및 IPSecVPN을 제공하지만, 지원은 포함되지 않습니다. 멀티 디바이스에 가장 적합한 VPN 소프트웨어를 다운로드하십시오.

원격 액세스



- ✓ MFA를 통한 SSL VPN
- ✓ MFA를 통한 IPSEC VPN



2. FortiClient VPN 설정

2-1. 프로그램 설정

프로그램 실행 후 메뉴 탭 클릭 → 새 연결 추가 클릭



- a. 연결 이름 → 자유롭게 작성
- b. 설명 → 자유롭게 작성
- c. 원격 게이트웨이 → xxxxx
- d. 사용자 정의 포트번호 → xxx 입력 후 저장

 VPN 계정 신청 및 발급이 완료 되어야 VPN 연결이 가능합니다.

2-3.VPN 연결

관리자에게 안내받은 계정 정보를 입력 후, 연결 버튼을 클릭 합니다.

xxx 실장님 계정 아이디 :xxxx
패스워드 : xxxx
토큰 수신 이메일계정 :xxxxx@다날핀테크.com

이후 보안 경고 페이지에서 “예” 클릭.




VPN 이름 safe.payprotocol.io

사용자아이디 swhong

비밀번호

연결



보안 경고

이 사이트와의 보안 연결 여부를 검증할 수 없습니다. 계속하시겠습니까?

현재 보고 있는 인증서가 보려고 하는 사이트의 이름과 일치하지 않습니다.

예(Y) 아니요(N) 인증서 보기(C) 추가 정보(M)

연결 해제

토큰 코드를 포함하고 있는 이메일 메시지가 <swxxxx@xxxxxxxxxxx.io> 으로 곧 보내질 것입니다.

VPN 이름 RDP

사용자아이디 swhong

비밀번호

토큰

확인 취소

등록된 이메일로 토큰 전송 → 토큰 입력 후 로그인

2-4.연결 완료 화면

VPN 연결됨



VPN 이름 safe.payprotocol.io

IP 주소 10.212.134.205

사용자아이디 swhong

지속시간 00:00:01


Bytes 받음 0 KB

Bytes 보냄 3.46 KB


연결 해제

3.RDP 설정



Windows 에서 원격 데스크톱 실행



- 컴퓨터 → 원격 접속 할 PC의 ip주소를 입력합니다.



- 해당 PC의 로컬 계정 아이디와 패스워드를 확인 후 입력합니다.
- 일치하지않는다면 해당 PC의 아이디를 다시 확인합니다
- 해당 PC에서 win+r 로 실행 프로세스 진입 → control userpasswords2 실행



사용자 이름으로 표기된 것이 아이디 입니다!
끝.!