



RDP(원격 접속 세팅) - MAC OS

기여도 기여도 - 100%

1. Forticlient VPN 설정

1-1. MAC OS 전용 FortiClient VPN을 다운

<https://www.fortinet.com/kr/support/product-downloads>

URL 접속 후, 최하단의 VPN 프로그램 다운로드

FortiClient VPN

FortiClient의 VPN 전용 버전은 SSL VPN 및 IPsecVPN을 제공하지만, 지원은 포함되지 않습니다. 멀티 디바이스에 가장 적합한 VPN 소프트웨어를 다운로드하십시오.

원격 액세스


- ✓ MFA를 통한 SSL VPN
- ✓ MFA를 통한 IPSEC VPN



프로그램 이름 확인 (좌측)

1-2. Forticlient 설정

프로그램 실행 후 메뉴 탭 클릭 → 새 연결 추가 클릭



1. 연결 이름 → 자유롭게 작성
2. 설명 → 자유롭게 작성
3. 원격 게이트웨이 → xx.xx.xx.xx
4. 사용자 정의 포트번호 체크 후 → xxxx **입력** 후 저장

1-3. VPN 연결

계정 정보 입력하기


ID : xxxx

P/W :xxxx

토큰 코드를 포함하고 있는 이메일 메시지가 <swxxxx@xxxxxxxxxxx.io> 으로 곧 보내질 것입니다.


xxxx@xxxx.com 으로 전달된 토큰 값 입력 후 확인 → 연결 완료

2. MAC에서 Microsoft Remote Desktop 다운받기




설치 후 실행화면

2-1. 원격 접속하려는 PC 추가하기




+ 버튼을 클릭하여 Add PC 시작



PC 정보 입력


PC name : 10.10.xx.xx

User account 토글 클릭하여, add user account 시작



해당 팝업의 Username 에는 접속할 PC 이름을 적어줍니다 → Username : 손경환
Password 에는 해당 PC의 잠금화면 비밀번호를 입력해 줍니다

이후 ADD를 눌러 완료하시면 설정이 끝납니다.



등록된 PC를 더블클릭하여 실행, 잠시 기다리시면 연결이 완료됩니다.