


Réseau Virtuel - Atelier N°1

Connexion des réseaux virtuels à l'aide du Peering de réseaux virtuels

Objectif :

Vous pouvez connecter des réseaux virtuels entre eux à l'aide du peering de réseaux virtuels. Ces réseaux virtuels peuvent appartenir à la même région ou à des régions différentes (connexion également appelée Global VNet Peering). Une fois que les deux réseaux virtuels sont appairés, leurs ressources peuvent communiquer entre elles, avec la même latence et la même bande passante que si elles se trouvaient sur le même réseau virtuel.



Dans cet atelier, vous allez apprendre à :

- Créer deux réseaux virtuels
- Connecter deux réseaux virtuels à l'aide du peering de réseaux virtuels
- Déployer une machine virtuelle sur chaque réseau virtuel
- Établir une communication entre les machines virtuelles

Partie A :

Créer un groupe de ressources

1. Créer un groupe de ressource

- Nom : **Peering-GroupeRessource**
- Region : **France-Centre**

Partie B :

Créer des réseaux virtuels

1. Créer le premier réseau virtuel
 - Nom : **Virtual-Network-N1**
 - Groupe de ressources : **Peering-GroupeRessource**
 - Région : **France-Centre**
2. Créer un Espace d'adresses : **10.1.0.0/16**
3. Créer le sous réseaux **Default :10.1.0.0/24**
4. Créer le deuxième réseau virtuel
 - Nom : **Virtual-Network-N2**
 - Groupe de ressources : **Peering-GroupeRessource**
 - Région : **France-Centre**
5. Créer un Espace d'adresses : **10.2.0.0/16**
6. Créer le sous réseaux **Default :10.2.0.0/24**

Partie C :

Appairer des réseaux virtuels

1. Sélectionner le 1er réseau virtuel et créer un lien de Peering vers le 2ème réseau virtuel sous Azure.

Partie D :

Créer des machines virtuelles

1. Créer une 1ère machine virtuelle **MyVM1** et l'attacher au 1er réseau virtuel **Virtual-Network-N1**.

2. Créer une 2ème machine virtuelle **MyVM2** et l'attacher au 2ème réseau virtuel **Virtual-Network-N2**.

Partie E :

Tester la Configuration

1. Activer ICMP au niveau de deux machines virtuelles.
2. Tester le ping dans les deux sens. (**MyVM1 → MyVM2 , MyVM2 → MyVM1**)

Partie F :

Nettoyer les ressources

Quand vous n'avez plus besoin du groupe de ressources, supprimez-le, ainsi que toutes les ressources qu'il contient :

1. Entrez **myResourceGroup** dans le champ Recherche en haut du portail. Quand **myResourceGroup** apparaît dans les résultats de la recherche, sélectionnez-le.
2. Sélectionnez **Supprimer le groupe de ressources**.
3. Entrez **myResourceGroup** dans **TAPER NOM DU GROUPE DE RESSOURCES** : puis sélectionnez **Supprimer**.