

2.0.1 ANSVISNINGAR FÖR SBRs MALLAR FÖR ENTREPRENADBESIKTNING, UPPDATERAT 2024

Allmän information

Denna skrift ger information om hur SBR-mallarna installeras i Din dator och ger hjälp om hur mallarna används i Word-funktioner.

De senaste SBR-mallarna är gjorda i Microsoft Word senast gällande uppdatering. De skall även fungera i tidigare utgåvor av Word.

Mallarna ska även fungera i Word för Mac, under förutsättning att uppdatering av programvaran är gjord inom de senare åren.

Mallar är inte Makroaktiverade mallar, så som det var före 2019. Detta underlättar att inte säkerhetsinställningar behöver ändras.

Samtliga mallar har dokumentnummer enligt SBRs kvalitetsledningssystemet. Filnamnet har tillägg med år som avser när mallen färdigställdes eller reviderades. Vi informerar via Besiktningsinfo när revideringar är upplagda.

OBSERVERA att dokumentmallarna är copyright-skyddad för medlemmar inom SBRs Entreprenad-besiktningsgrupp.

Var filerna skall läggas i Din dator

Mallarna är av typ dokumentmallar – dvs filtyp ".dotx".

Innan Du kopiera filerna för mallar måste Du först förvissa Dig om var Dina övriga dokumentmallar finns på Din dator och skapa en ny flik för SBR-mallarna.

Har Du inte tidigare lagt in egna dokumentmallar eller har gemensamma mallar i företagets server, så är det enklaste att Du lägger upp en egen mapp för Dina dokumentmallar. Det gör Du exempelvis genom att i utforskaren skapa en ny mapp som Du exempelvis benämner **"SBR-mallar"** som undermapp till exempelvis "Mina dokument".

Arbetar Du i nätverk, kan mappen med fördel läggas på server eller molntjänst som t.ex Dropbox, så att fler personer når samma mallar. (Under förutsättning att alla har behörighet att använda SBR-mallarna).


Du kontrollerar sökvägsinställningarna genom att Du i Word klickar på **Arkiv** på Verktygs-menyn och sedan på **Alternativ** och vidare **Avancerat**. Se nedan. Under avancerat rullar du allra längst ned till **Sökvägar**. **Se nedanstående bild nästa sida.**

Sökvägar visar standardlagringsplatsen för dokument, mallar och andra element du skapar och använder i Word.

Om du följt instruktionen ovan och lagt upp en ny mapp för dokumentmallarna, så ändrar du sökvägen till denna mapp vid **Sökvägar Dokumentmallar**.

För alternativ med dokumentmallar för arbetsgrupper dvs mallar som delas i nätverket bör systemadministratören lagra enligt den sökväg för Dokumentmallar för arbetsgrupper som anges på fliken Sökvägar.

Stäng Word och gå till utforskaren och kopiera över SBR-mallarna till din dator. Kopiera in SBR-mallarna till den mapp du har skapat för att lägga dokumentmallarna.



Kontrollerar nu att det fungerar genom att starta Word. Klicka på **Arkiv** och därefter **Nytt**. Välj därefter **Mina mallar**. Det namn Du gav undermappen (SBR-mallar) visas nu på en flik.

Är mallarna i arbetsgrupp så väljer Du **"Delad"** efter Arkiv - Nytt. Där finns att välja mellan "Office" och "Personligt". Välj "Personligt" och där ska mappen med dokumentmallar finnas.

Fördelen att lägga in mallarna under dokumentmallar är att Du inte riskerar att ersätta originalet när Du sedan arbetar med Dina dokument.

Skapa mallarna för Dina förutsättningar

När Du fått upp mallen för första gången är det dags att ändra mallen till Dina egna förutsättningar, dvs egen logga, adress, namn od. Detta gör Du genom att öppna dokumentmallarna. När Du vill ändrar dokumentmallar till Dina egna företagsmallar, måste Du hämta dessa från "Arkiv" "Öppna" i Word och inte via utforskaren eller "Nytt". När du sparar ned Din egna mall, markera i Filformat "Word-mall" istället för "Worddokument".

När Du sen är klar med Dina företagsanpassade mallar hämtar Du mallen genom "Arkiv-Nytt" och väljer fliken "SBR-mallar" om Du nu gjorde en egen mapp för detta.

Kommentarer / vägledande information

Vid revidering 2020 har kommentarer /information som tidigare redovisades i pratbubblor i högerkolumn borttagna. Vår erfarenhet av det var att många använder raderade pratbubblorna utan att för varje projekt ta del av den information som fanns där. Därför har vi ändrat till följande.

Vägledande information är i första hand redovisad i det inskriftsfält där Du ska skriva in text, som tex enligt nedan. Klicka på fältet och börja skriva – den vägledande informationstexten ersätts då med Din text.

Följande delar är ej åtkomliga för besiktning:

- *[Ange delare som pga hinder inte är tillgängliga (snö, låsta utrymmen som beställaren tagit i bruk etc. Vissa av dessa delar görs till föremål för kompletterande slutbesiktning, KSB, se under rubrik (15). Av parterna överenskomna undantagna delar, anges under rubriken (2)]*
- *Inbyggda ej åtkomliga delar ska INTE anges här.*
- *Undantagna delar, som är överenskomna av parterna, anges under rubriken (2)]*

Vägledande information är i förekommande fall även inskriven med text i dokumentet med gul markerad text enligt exempel nedan. Den texten ska raderas efter användaren tagit del av innehållet.

Alternativ text till ovan:

Färgade textfält

Namn De textfält som är färgmarkerade i blå färg är inskriftsfält, där Du skall skriva in text. I inskriftsfältet finns förklarande text som försvinner när Du klickat på fältet och börjar skriva in egen text.


Datumväljare

Datumväljare ser ut som nedanstående.

Klicka här för att ange datum.

Genom att klicka på fältet och trycka på nedpilen kommer kalendern upp som datumväljare enligt följande:

Tid för besiktningen (3)




Listrutor med Alternativa texter

Listrutor är blåmarkerade enligt nedan och förekommer där man väljer mellan två eller flera alternativa texter.

Exempel:

Entreprenadform: **Klicka här - välj standardavtal.**

Klicka på fälten och nedpilen och de två alternativa texterna kommer upp.



Vid revidering 2020 är det även infört listrutor där du kan välja på att ange förklarande text eller ange att det inte är aktuellt, enligt nedan exempel.

E Ange om aktuell eller inte
B Ange om aktuell eller inte
S Ange om aktuell eller inte
U Ange om aktuell eller inte

Klicka på fältet Ange ---- och följande två alternativ visas – Du kan här markera ex "Ej aktuell" för bilagan och sedan vid nästkommande bilaga aktivera texten om den i denna bilaga skulle vara aktuell.

I bilagor har antecknats fel, bristfälligheter eller anmärkningar och förhållanden med följande beteckningar:

E	Ange om aktuell eller inte
B	Välj nästa rad om ej aktuell - välj tredje rad om aktuell
S	Ej aktuell
U	anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (kap 7 § 14 punkt 13)


Resultat på tillämpning enligt nedan:

E	anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (kap 7 § 14 punkt 13)
B	anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen (kap 7 § 14 punkt 14). Avhjälpare sker efter särskild beställning av beställaren.
S	Ej aktuell
U	Ej aktuell
N	Ej aktuell
A	anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).

Använda snabbdelar i Word

Du kan använda **snabbdelsgalleriet** för att skapa, lagra och återanvända textinnehåll som Du ofta skriver.

Öppna snabbdelsgalleriet genom att klicka på **Snabbdelar** i gruppen **Text** på fliken **Infoga**.



I bilagor och i utlåtanden har skrivits följande vägledande information under förklarande texter som vi har ovan feltabellerna.


Här nedan redovisade förklaringar skall endast skrivas i den omfattning de förekommer i den aktuella bilagan. Stryk ej tillämbart!! Komplettera med egen förklarande text om så erfordras. Om Du raderar en eller flera av de 4-styckena nedan – och vill återinföra texten vid en senare revidering – så kan Du hämta dessa 4-styckena så här: Byt till fliken **Infoga** och klicka på **Snabbdelar** i gruppen **Text**. Under gruppen **Övriga förklaringar** återfinns de 4-styckena.

Dessa stycken är inte alltid tillämplbara i den aktuella bilagan eller utlåtandet, men många användare vill behålla ej tillämplbar förklaring för att den kanske blir aktuell vid senare besiktning. Av den anledningen vill man inte stryka texten. Nu är det inga problem med det, eftersom om det är struket så kan du infoga texterna som återfinns i Snabbdelar enligt nästa sida.

Du kan själv lägga in textblock som Du ofta skriver i Snabbdelar.

Markera den text Du vill lägga in – klicka på "Snabbdelar" och gå ned i listan längs ned "Spara markering i snabbdelsgalleriet".

Exempel på Snabbdel:



FELLISTOR

Fellistorna är sedan revidering 2019, med kolumner och benämningar. Detta för att mer kunna användas i konvertering till Excelfil med selektering och för att anpassas till övriga programvaror för besiktningar där det kan konverteras till Excelfil.

Första kolumnen anger vid besiktning felet är noterat, ex FB1, första förbesiktningen.

Andra kolumnen anger om det är E-fel, B, S, U, N eller A.

Tredje kolumnen anger löpnummer för fel/bristfällighet.

Detta system gör det enklare att sortera / selektera ut separata förteckningar på exempelvis B-noteringar.

Löpnummer i kolumn Nr sker med automatik. Kopiera ned numrering i de antal rader som behövs.

Nedanstående vägledande text redovisas ovan tabell, vilken förklarar hur Du låser numrering:

Ett tips – om Du har utfört en förbesiktning FB1 och vill förbereda den för nästa förbesiktning FB 2 – skapa då först en ny rad för FB2 med autonumret i kolumn 3. Markera sedan alla rader med FB1 och lås numreringen på dessa.

*Löpnummer i kolumn Nr sker med automatik. När du inför en efterbesiktning vill låsa numrering markerar du hela tabellen och trycker **Ctrl+Shift+F9** (vissa tangentbord har även knappen Fn som ska tryckas ned.)*

Del /Rum kan anpassas till fackområdet. Alternativt kan anges "Lokalisation" Vid besiktning av tex bostadslägenheter, kan läggas in ytterligare en kolumn för Lägenhetsnr.

Bes.	Bet.	Nr	Del / Rum	Fel	Avhjälpt /sign
SB1	E	1.			
SB1	E	2.			
SB1	E	3.			
SB1	E	4.			
SB1	E	5.			
SB1	E	6.			
SB1	E	7.			

Lycka till!

Styrelsen för
SBRs entreprenadbesiktningsgrupp