云盒子服务器安装部署指南

(windows版)

目 录

- 、	云盒	: 子服务器安装部署	1
	(—)		
	(二)	下载云盒子服务器安装包	1
	(三)	云盒子 Windows 服务器安装	2
=,	服务	器控制台操作指南	4
三、	云盒	注了服务器激活	8
	(—)	在线激活	9
	(<u></u>)	离线激活	13
四、	解除	: 绑定服务器	21

一、云盒子服务器安装部署

(一) 部署前准备

- 一台服务器(最低配置:4核 CPU、16G 内存、500G 硬盘,建议至少2个分区)
- 。安装 Windows 操作系统,生产环境建议使用 Windows7 64 位 /

Windows2008 R2 / Windows2012 R2 版本。

- 连接到 Internet 的网络环境,并为服务器配置固定的 IP 地址。
- 一个用于注册激活云盒子企业账号的 Email 邮箱。

(二) 下载云盒子服务器安装包

用浏览器访问云盒子官网,www.yhz66.com,打开下载页面,下载云盒子 Windows 服务器一键安装包。




注:内网的服务器,请在外网下载,复制到内网安装。

(三) 云盒子 Windows 服务器安装

1) 安装前先关闭杀毒软件,双击打开"CloudocService.msi",云盒子 Windows 服务端将启动安装向导,点击"**下一步**"。



2) 选择安装路径,可使用默认安装路径,点击"下一步"。



3) 向导已准备好安装,点击"安装"。



4) 等待程序完成安装,点击"完成"。




二、服务器控制台操作指南

1) 安装完成后会弹出云盒子服务器控制台控制界面,点击"**确定**",再点击"配置",配置云盒子 Windows 服务器的相关信息。



2) 在弹出的配置窗口中,点击"**自动配置**",云盒子服务器控制台会根据您服务器的信息自动配置内网 IP 和域名,配置完成后点击"**确定**"。



3) 确定配置后点击"启动", 启动云盒子 Windows 服务器的服务。



4) 待服务启动完成会弹出服务器绑定页面,若未主动弹出,右键单击任务栏云盒子服务器控制台图标,在弹出菜单中选择"激活绑定服务器"。



三、 云盒子服务器激活

激活绑定服务器有2种方式:

- 在线激活,适用于可以连接外网的服务器。
- 离线激活,适用于内网无法连接外网的服务器。

激活服务器

恭喜您!您的云盒子服务器已经安装成功!

请选择以下方式激活服务器。

● 在线激活

此方式要求服务器必须能连接外网,完成注册、激活的过程。

〇 离线激活

如果服务器无法连接外网,请选择此方式,通过授权文件激活服务器。

○ 已有企业账号

此方式适用于版本切换、增删功能等,被重新授权的云盒子用户。

注:如果您是首次激活,需要提供一个有效的邮箱地址用于注册、激活企业帐号。

下一步

(一) 在线激活

1) 选择"在线激活",再点击"下一步",弹出在线激活步骤,点击"下一步"。



2) 弹出企业账号注册页面,根据提示输入信息,完成后点击"下一步"。

注册企业帐号		
完成以下步骤	聚,获取云盒子企业帐号	
电子邮箱:	请输入邮箱地址,作为服务器激活帐号	请输入账号!
企业ID:	公司名称简拼,数字或英文,不超过8个字符 .yhz365.com 安装成功后可以通过企则/ID组成的链接登录云盒子,下载客户端	
密 码:	请输入密码	
确认密码:	请再次输入密码	
验证码:	请输入验证码	
	上一步 返回	
	已有企业帐号,直接激活 未收到验证邮件	

- 电子邮箱:用于云盒子服务器绑定与企业账号激活。
- 企业 ID:与后面的域名一起用于外网访问云盒子服务器,若企业 ID 有冲突,会提示"此 ID 已被占用,请重新输入",更换企业 ID 即可,建议使用企业名称首拼或者企业商标。
- 密码:用于云盒子服务器绑定和解绑。

3) 完成注册后激活该账户,需登录注册时填写的邮箱按提示激活;激活完成后,点击"我已完成验证,下一步"。



4) 输入注册时填写的邮箱和密码,点击"下一步"。



5) 绑定成功后的页面。

服务器绑定 云盒子服务器绑定成功! 企业 ID: 访问地址: 帐 号: 版 本: 自定义(到期时间: 2017-11-08) 帐号数量: 50 请用管理员身份登入云盒子管理部门,开设账号! 管理账户:admin 初始密码:11111 还没有安装PC客户端?点击下载 登录云盒子 解除绑定

(二) 离线激活

1) 选择"离线激活",点击"下一步"。

激活服务器

恭喜您!您的云盒子服务器已经安装成功!

请选择以下方式激活服务器。

○ 在线激活

此方式要求服务器必须能连接外网,完成注册、激活的过程。

● 离线激活

如果服务器无法连接外网,请选择此方式,通过授权文件激活服务器。

○ 已有企业账号

此方式适用于版本切换、增删功能等,被重新授权的云盒子用户。

注:如果您是首次激活,需要提供一个有效的邮箱地址用于注册、激活企业帐号。

下一步

2) 弹出开始页面,点击"下一步"。



3) 生成服务器特征码页面,点击"下载特征码文件",服务器特征码包含服务器的 CPU、内存、网卡等信息,文件名为"licence.request"。将"licence.request"文件保存到桌面,并用 U 盘复制到一台能连接外网的电脑中,然后打开浏览器访问下面的链接http://zc2.yhz66.com。



4) 弹出企业注册页面,输入各项信息,完成后点击"**立即注册**"。

注册企业帐号	
	生成的特征码文件复制到此电脑。 信息,提交特征码文件,注册企业账户:
公司名称:	请输入公司全称
电子邮箱:	请输入邮箱地址,作为服务器激活帐号
企业ID:	公司名称简拼,数字或英文,不超过8个字符 .yhz365.com 安装成功后可以通过企业ID组成的链接登录云盒子,下载客户端
密 码:	请输入密码
确认密码:	请再次输入密码
特征码文件:	选择文件
	特征码文件名为:licence.request
	上一步 返回
	已获得授权文件,直接激活服务器

- 公司名称:输入企业的名称。
- 企业 ID:建议使用企业名称首拼或者企业商标,若企业 ID已被使用,会提示"此企业 ID已被占用,请重新输入"。
- 电子邮箱:输入一个有效的电子邮箱,用于下载激活文件,若邮箱已被使用,会提示"该邮箱已被注册,请重新输入"。
- 登录密码:解除服务器绑定时用。

- 特征码文件:上传服务器特征码文件 licence.request。
- 5) 注册成功后提示。



- 6) 登录注册时填写的邮箱,进入邮箱根据提示下载授权文件,授权文件名称为"**企业 ID.licence**",将此文件复制到内网的服务器。
- 7) 在内网服务器的浏览器地址栏直接输入 http://localhost/webfolder/,或者右键单击任务栏云盒子服务器控制台图标,选择"激活绑定服务器",打开服务器绑定页面,选择"离线激活",再点击"下一步"。

激活服务器

恭喜您!您的云盒子服务器已经安装成功!

请选择以下方式激活服务器。

〇 在线激活

此方式要求服务器必须能连接外网,完成注册、激活的过程。

● 离线激活

如果服务器无法连接外网,请选择此方式,通过授权文件激活服务器。

○ 已有企业账号

此方式适用于版本切换、增删功能等,被重新授权的云盒子用户。

注:如果您是首次激活,需要提供一个有效的邮箱地址用于注册、激活企业帐号。

下一步

8) 开始页面,点击"已获得授权文件,直接激活服务器"。



9) 上传 licence 文件, 文件名为 "**企业 ID.licence**", 上传后点击 "**下一步**"。

激活服务器		
_	激活云盒子服务器	
	1、请先登录邮箱,下载授权文件,复制到此服务器; 2、然后在此上传、激活服务器。	
		选择文件
	授权文件名格式为:企业ID.licence	
	上一步 返回	

10) 激活成功后界面。



四、 解除绑定服务器

- 1) 右键单击系统任务栏的云盒子 Windows 服务器控制台图标 , 选择"解除绑定服务器"。
- 2) 弹出服务器绑定信息,点击"解除绑定"。

服务器绑定				
	云盒子服务器绑定成功!			
	企业 ID: 访问地址: 帐 号: 版 本: 自定义(到期时间: 2017-11-08) 帐号数量: 50			
	请用管理员身份登入云盒子管理部门,开设账号! 管理账户:admin 初始密码:11111 还没有安装PC客户端?点击下载			
	登录云盒子解除绑定			

3) 在弹出窗口中输入密码,点击"确认解除"。



4) 成功解除绑定后页面。

