

Gestion des autorisations d'accès aux indicateurs

<u>A – Création du rôle</u>

<u>B – Définition des règles</u>



A – Création du rôle

Vous souhaitez qu'une direction particulière ne puisse modifier que les indicateurs qui leur sont destinés.

Par exemple vous souhaitez que le DAF ne puisse modifier que les indicateurs de la DAF, et ainsi de suite...

Il faut d'abord créer le(s) rôle(s) et y affecter des utilisateurs.

Cliquez sur votre nom d'utilisateur puis sur « Configuration » dans la liste déroulante.






A – Création du rôle

Pour accéder à la gestion des rôles, allez dans votre panneau de configuration dans la partie « configuration de l'administration » puis cliquez sur la « flèche » à côté de Gérer les utilisateurs.

Dans la liste déroulée, cliquez sur « Rôles »

La page « Création de la hiérarchie des rôles » apparait à l'écran.






A – Création du rôle

Sur la page « création de la hiérarchie des rôles », en fonction de la hiérarchisation souhaitée, cliquez sur « Ajouter un rôle »

Entrez les champs correspondants en précisant bien le rattachement.

Cliquez sur « Enregistrer ».






<u>B – Définition des règles</u>

Pour accéder à la gestion des rôles, allez dans votre panneau de configuration dans la partie « configuration de l'administration » puis cliquez sur la « flèche » à côté de Contrôles de sécurité.

Dans la liste déroulée, cliquez sur « Paramètres de partage »

Une fois sur la page « Paramètres de partage »

Dans la liste déroulante « Gérer les paramètres de partage de : » sélectionnez « BDU Domaine »






B – Définition des règles

Dans la section « Valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation » cliquez sur « modifier ». Vous accédez à l'écran « Modification des valeurs par défaut de partage à l'échelle de l'organisation ».

Au niveau de la ligne de l'objet « BDU Domaine » dans la liste déroulante des « accès interne par défaut » sélectionnez « Privé ».

Cliquez sur « Enregistrer »





<u>B – Définition des règles</u>

Il faut ensuite définir les règles de partage.

Dans la section « Règles de partage » cliquez sur « Nouveau ».

Vous accédez à l'écran « Règle de partage BDU Domaine ».

Remplissez les champs demandés.

Au niveau du type de règle, sélectionnez « selon le critère » et définissez que le champ « Type » soit bien « égal à » la valeur correspondante à votre Rôle souhaité. Pour le niveau d'accès sélectionnez « Lecture seule ».

Cliquez sur « Enregistrer ».

Vous avez terminé.

