

eFriend Expert Viewer 사용자 매뉴얼

(주)한국투자증권

목차


1. 로그인
2. 메뉴 및 툴바 사용 방법
3. TR 목록 뷰 사용 방법
4. TR 정보 상세 뷰 사용방법
5. TR 속성 뷰 사용 방법
6. TR Data Basis Information 뷰 사용 방법
7. TR Data Detail Information 뷰 사용 방법
8. TR Data Block Information 뷰 사용 방법
9. TR 모의실행 사용방법

1, 로그인




The image shows the eFriend Expert login interface. At the top, it says 'true friend 한국투자 증권'. Below that, the text 'eFriend Expert' is displayed. The main instruction is '고객 ID와 비밀번호를 입력하여 주십시오.' (Please enter your customer ID and password). There are three input fields: '고객 ID' (Customer ID) with a masked value '*****', 'ID 비밀번호' (ID Password), and '공인인증 비밀번호' (Public Key Authentication Password). To the right of the first two fields is a '로그인' (Login) button. Below the third field are '설정' (Settings) and '종료' (End) buttons. There is also a section for '보안설정상태' (Security Setting Status) with checkboxes for '키보드' (Keyboard), '메모리' (Memory), and '방화벽' (Firewall). The '메모리' checkbox is checked. Below this is a section for '운영' (Operation) with buttons for '국내' (Domestic), '해외' (Overseas), and '모의' (Simulation). At the bottom, there is a disclaimer: '본 프로그램은 대한민국법에 의해 오직 한국에서만' (This program is only available in Korea under Korean law). A customer service number '고객센터 1544-5000, 1588-0012' is at the very bottom.

- eFriend Expert Login 화면에서 사용한 Login 화면을 동일하게 사용합니다.
- eFriend Expert Login 화면을 사용해 Login 후 "eFExpertViewer.exe" 실행 시켜 사용하면 됩니다.
- Login 전 "eFExpertViewer.exe" 실행시 아래와 같은 메시지창을 오픈후 확인 버튼 클릭시



Login 화면을 오픈 시켜주고, 로그인 후 "eFExpertViewer.exe" 실행합니다.

- Login 후 다시 Login하려고 하면 아래와 같은 메시지창을 오픈 합니다.



Login 상태이므로 "eFExpertViewer.exe" 실행시켜 사용하면 됩니다.

2, 메뉴 및 툴바 사용 방법

- 메뉴

1, 파일메뉴

- : 열기 → TR 파일 오픈후 데이터를 뷰에 보여줌
- : 최근 사용한 파일 → 최근 사용 TR 파일을 오픈후 데이터를 뷰에 보여줌
- : 닫기 → TR 데이터 표시뷰를 닫음
- : 끝내기 → 프로그램을 종료

2, 보기

: 도구 모음 및 도킹 창

- : 표준 → 툴바를 표시
- : TR 목록 → TR 목록을 윈도우 화면에 표시
- : 모바일 목록 → 모바일 목록을 윈도우 화면에 표시
- : TR Data Block Information → TR Data Block Information
- : TR Data Detail Information → Data Detail Information 윈도우 화면에 표시
- : TR Data Basis Information → TR Data Basis Information 윈도우 화면에 표시
- : TR 속성 → TR 속성 윈도우 화면에 표시
- : 상태 표시줄 → 상태바를 윈도우에 표시
- : 응용프로그램 모양
 - : Window 2000 → Window 2000 형태로 전체화면 구성
 - : Office XP → Office XP 형태로 전체화면 구성
 - : Windows XP → Windows XP 형태로 전체화면 구성
 - : Office 2003 → Office 2003 형태로 전체화면 구성
 - : Visual Studio.NET → Visual Studio.NET 형태로 전체화면 구성
 - : Office 2007 → Office 2007 형태로 전체화면 구성

3, 도움말

- : ITGExpertViewer 정보 : Expert Viewer 정보 화면을 엽니다.
- : eFriendExpertView 도움말 : Expert Viewer 도움말 화면을 엽니다.


- 툴바



- ① TR 모의실행 툴바 → 모의실행 화면을 엽니다
- ② C++ 헤더 만들기 툴바 → 클립보드에 C++헤더를 저장
- ③ C++ 헤더 파일 만들기 툴바 → C++ 헤더 파일을 생성

3, TR 목록 뷰 사용 방법

- TR 목록 리스트 표시해 주는 화면입니다.



- ① TR 이름으로 찾기 기능을 제공해 줍니다.

: 찾기 이름을 입력하고 엔터키를 클릭하면 Select Item 다음부터 찾기를 시작합니다.

: 이름을 찾았을 때는 그 Tree Item 을 선택합니다.


- ② TR 대그룹을 표시

- ③ TR 소그룹을 표시

- ④ TR 리스트를 표시

- Tree 목록 리스트 더블 클릭시 TR 상세 정보를 뷰에 표시합니다.

- Tree 목록 리스트 오른쪽 마우스 클릭시 아래와 같은 팝업메뉴를 엽니다.



- 메뉴 기능은 "2, 메뉴 및 툴바 사용 방법" 기능과 동일하게 처리됩니다.
- 열기 메뉴는 TR 파일을 Open 후 데이터를 뷰에 보여줍니다.
- 도움말 메뉴는 Expert Viewer 도움말 화면을 Open 합니다..

4, TR 정보 상세 뷰 사용방법

- TR 상세 정보를 TreeList 구조형태의 컨트롤에 표시합니다.

항목	데이터유형	출력크기	제목	속성및설명
SCPC		78	현재가(체결)	
InBlock3	[Single]	14	InBlock3	TOUTBLK=OUTBLOCK3
FID_COND_MKRT_DIV_CODE	string	2	FID 조건 시장 분류 코드	
FID_INPUT_ISCD	string	12	FID 입력 종목코드	
OutBlock3	[Array]	64	OutBlock3	
STCK_CNTG_HOUR	string	6	주식 체결 시간	
STCK_PPFR	numstring	10	주식 현재가	
PRDY_VRSS	numstring	10	전일 대비	
PRDY_VRSS_SIGN	string	1	전일 대비 부호	
CNTG_VOL	numstring	18	체결 거래량	
TDAY_RLTV	numstring	11.2	당일 체결강도	
PRDY_CTRT	numstring	8.2	전일 대비율	

- TR 과 관련한 다양한 정보를 확인 할 수 있습니다.
- TR 정보는 탭 구조로 표시됩니다.
- 개개의 탭명은 서비스명으로 표시 되어 있습니다.
- 탭에 x 버튼을 클릭하면 TR 정보화면이 종료됩니다.
- TreeList 컨트롤은 "항목/ 데이터 유형/ 출력 크기/ 제목 / 속성 및 설명" 의 컬럼을 표시합니다.

: 항목 ➔ TR 서비스 명 / Block 명 / Field 명을 표시 합니다..

: 데이터 유형 ➔ String/numstring/long/double/int64 형태로 표시합니다..

: 출력크기 ➔ TR 열에는 TR 전체 사이즈 / Block 열에는 TR block 사이즈 / Field 열에는 Field 사이즈를 표시합니다.

: 제목 ➔ TR/Block/Field 제목을 표시합니다.

: 속성 및 설명 ➔ TR/Block/Field 에 대한 속성 및 설명을 표시합니다.

- TreeList 컨트롤 클릭시 이벤트가 발생되어 TR 속성 화면에 전달됩니다.

5. TR 속성 뷰 사용 방법

- TR/Block/Field 의 개별속성을 표시합니다.

TR 속성	
① TR 정보	
TR코드	SCPC
TR명	현재가(체결)
Header	
Attribute	X
Block Mode	X
크기	78
② Block 정보	
Block 코드	InBlock3
Block 명	InBlock3
타입	INPUT
크기	14
Occurs여부	X
③ Field 정보	
Field 코드	FID_COND_...
Field 명	FID 조건 ...
타입	string
크기	2

① , 선택된 TR 정보를 표시

② , 선택된 Block 정보를 표시

③ , 선택된 Field 정보를 표시.

- TR 열이 선택되면 ① 만 표시하고 ②③ 은 clear 합니다.
- Block 열이 선택되면 ①② 항목을 표시하고 ③ 은 clear 합니다.
- Field 열이 선택되면 모든항목을 표시합니다.

6. TR Data Basis Information 뷰 사용 방법

- 통신데이터를 설정된 조건에 맞게 리스트 단위로 표시합니다.

SR	TR Info	Length	Time	MsgCode
↑ SF	HKST01010400	390	13:45:25:105	
↓ SF	HKST01010400	3012	13:45:25:138	
↓ RS	HOUPCNT0	211	13:45:36:478	
↓ RS	HOIFCNT1	156	13:45:36:480	
↓ RS	HOSTCNT0	287	13:45:36:481	

- ① 서버에 요청 통신데이터의 표시 여부를 설정합니다.(클릭시 표시).
- ② 서버로부터 수신 통신데이터의 표시 여부를 설정합니다.(클릭시 표시).
- ③ 실시간 등록 통신데이터의 표시 여부를 설정합니다.(클릭시 표시).
- ④ 실시간 등록 취소 통신데이터의 표시 여부를 설정합니다.(클릭시 표시).
- ⑤ 실시간 TR 통신데이터의 표시 여부를 설정합니다.(클릭시 표시).
- ⑥ ⑦에 입력한 실시간 TR 통신데이터의 표시 여부를 설정합니다.(클릭시 표시).
단 ⑤가 선택되어져 있어야 합니다.
- ⑦ 필터링 할 실시간 TR 번호를 입력 받습니다.
- ⑧ Expert Viewer Window 을 다른 Window 보다 앞에 오게 합니다.
- ⑨ 로그데이터를 Clear 합니다.
- ⑩ TR Data Detail Information Window 에 로그 데이터를 파일에 저장여부를 설정합니다.
- ⑪ TR Data Detail Information Window 에 로그 데이터를 저장할 파일 경로를 설정합니다..
- ⑫ 파일 다이얼로그창을 엽니다..

- 리스트 컨트롤은 "SR/ TR Info/ Length/ Time / MsgCode" 의 컬럼을 표시합니다..

: SR ➔ ↑ SF / ↓ SF / ↑ RA / ↑ RD / ↓ RS 데이터로 표시

: TR Info ➔ TR ID 명을 표시

: Length ➔ TR TR 데이터 사이즈를 표시

: Time ➔ 데이터 받은 로그 시간을 표시

: MsgCode ➔ 메시지 코드 을 표시

- 통신 데이터를 이진데이터로 표시합니다.

- ① Numbering 정보를 표시.
- ② 이진데이터 정보를 표시.
- ③ 데이터 정보를 표시.

8, TR Data Block Information 뷰 사용 방법

- 통신 데이터를 Block/Field 단위로 변환해서 표시합니다.

000	001	002	003	004	005	006	007
OutBlock4	Array = 0030	STCK BSOP	STCK OPRC	STCK OPRC	STCK HGPR	STCK HGPR	STCK LWPR
0000]	20151118	23900	-	30800	+	30600	30600
0001]	20151117	31050	-	31150	-	30600	30600
0002]	20151116	30600	+	30950	+	30500	30500
0003]	20151113	30500	-	31600	+	30500	30500
0004]	20151112	29950	-	31000	+	29950	29950
0005]	20151111	30700	-	31200	-	30550	30550
0006]	20151110	30850	-	31350	+	30600	30600
0007]	20151109	30900	-	31300	-	30400	30400

- ① Block 명을 표시
- ② Block 타입(Single / Array)과 데이터 개수를 표시
- ③ Field 명을 표시
- ④ 데이터 인덱스를 표시
- ⑤ 데이터를 표시

9, TR 모의실행 사용방법

- TR의 모의실행을 할 수 있게 해 주는 화면입니다.

The screenshot shows the 'TR Simulation' window. It has a title bar with standard Windows controls. The main area is divided into sections:

- TR정보 (TR Information):** Contains two input fields. The first is labeled 'TR CODE' and contains 'HPIF058702C0'. The second is labeled 'TR NAME' and contains '선물 월물 리스트'. To the right of these fields are three buttons: '조회' (Search), '닫기' (Close), and '다음조회' (Next Search).
- [INPUT]:** Contains an 'Add Input Line' button. Below it is a table with two columns: 'FID_COND_MRKT_DIV_CODE' and 'FID_COND_SCR_DIV_CODE'. The first row has the values 'F' and '510' respectively.
- [OUTPUT]:** Contains a table with two columns: 'MTRT_YYMM_CODE' and 'MTRT_YYMM'. The first row has the values 'L03' and '201603'. The second row has 'L06' and '201606'. The third row has 'L09' and '201609'. The fourth row has 'L12' and '201612'. The fifth row has 'M03' and '201706'. The sixth row has 'M12' and '201712'. The seventh row has 'N12' and '201812'.

Numbered annotations (1-10) are placed around the window to indicate specific features and actions.

- ① TR ID 명을 표시 합니다..
- ② TR 명을 표시 합니다.
- ③ TR의 input 데이터를 만들어서 서버로 전송 합니다.
- ④ 화면을 닫습니다.
- ⑤ 다음 데이터가 존재시 Enable 되고, 클릭시 다음 데이터를 요청 합니다.
- ⑥ Input 데이터가 배열일 경우 Enable 되고, 클릭시 ⑦번 리스트 컨트롤에 input 데이터 입력에 필요한 Row 이 한 줄 추가 됩니다.
- ⑦ Input 데이터를 관리해 주는 리스트 컨트롤
- ⑧ Input 컬럼 데이터를 입력하게 해주는 에디터 컨트롤
- ⑨ 서버로부터 받은 TR 데이터를 표시해 주는 리스트 컨트롤
- ⑩ 데이터 리스트