

KCB Cutover Dashboard

사용자 가이드

재해복구 모의훈련 실시간 상황판 보는 법

버전 v1.3.0

작성일 2026-09-11

문서 사용자 가이드

KCB Cutover Dashboard 사용자 가이드

이 문서는 재해복구(DR) 모의훈련·Cutover 작업 중 상황판을 보는 사람(현장 작업자, 모니터링 담당자, 상황실 참여자)을 위한 가이드입니다. 상황판을 띄우고 지키는 사람(통제관·시스템 관리자)은 [관리자 가이드](#)를 보십시오.

- 버전: v1.3.0
 - 접속 주소: `http://<서버-주소>:3000` (상황실에서 안내한 주소)
 - 권장 브라우저: Chrome, Edge, Safari 최신 버전 (스마트폰·태블릿·PC·대형 모니터 모두 지원)
-

1. 이 제품이 하는 일

KCB Cutover Dashboard는 재해복구 모의훈련이나 시스템 전환(Cutover) 작업 중 각 작업이 지금 어디까지 왔는지를 한 화면에서 보여 주는 실시간 상황판입니다. 통제관이 관리자 화면에서 작업 상태를 바꾸면, 상황판을 보고 있는 모든 사람의 화면이 몇 초 안에 같은 상태로 바뀝니다. 전화나 메신저로 "지금 어느 단계예요?"를 묻고 답하는 일을 대신합니다.

작업은 [Task#1] 서비스 중지 같은 **상위 작업**과 그 아래 **세부 작업**의 두 단계 트리로 정리되고, 각 작업은 대기·진행·지연·완료 네 가지 상태 중 하나를 가집니다. 상단에는 상위 작업 기준 완료율(%)과 진행·지연 건수, 현재 시각(한국 표준시)이 항상 고정되어 있습니다.

화면은 두 가지입니다. 스마트폰과 일반 PC에서 보는 **모바일/표준 상황판**(/), 그리고 상황실 대형 모니터용으로 글자를 키운 **PC 전광판**(/pc). 두 화면 모두 보기 전용이며, 상태를 바꾸는 일은 관리자 화면(/admin)에서만 합니다.

2. 처음 5분

로그인해서 현재 진행 상황을 확인하기까지의 길입니다.

2.1 접속하고 로그인하기

1. 브라우저에서 상황실이 안내한 주소(예: `http://<서버-주소>:3000`)를 엽니다.
2. **비밀번호** 입력란에 상황실에서 받은 사용자 비밀번호를 넣고 **로그인**을 누릅니다.

KCB Dashboard

비밀번호 입력

로그인

로그인 — 사용자 비밀번호 하나만 입력한다

비밀번호가 틀리면 비밀번호가 틀렸습니다. 알림이 뜹니다. 비밀번호는 통제관에게 확인하십시오(이 문서에는 적혀 있지 않습니다).

한 번 로그인하면 같은 브라우저에서 **7일 동안** 다시 묻지 않습니다. 다른 기기나 시크릿 창에서는 다시 로그인해야 합니다.

2.2 현재 상황 읽기

로그인이 끝나면 바로 상황판이 뜹니다.

● 대기 ● 진행 ● 지연 ● 완료

21:00 ~ 22:00
[Task#1] 서비스 중지

- 21:00 ~ 21:20
파킹페이지 게시
- 21:20 ~ 22:00
대외 트래픽 차단

22:00 ~ 23:30
[Task#2] 네트워크 전환

- 22:00 ~ 22:40
VLAN 통합 작업
- 22:40 ~ 23:10
L4 스위치 교체
- 23:10 ~ 23:30
이중화 점검

23:30 ~ 00:40
[Task#3] 데이터베이스 전환

- 23:30 ~ 00:10
DB 페일오버
- 00:10 ~ 00:40
DB 상태 확인

00:40 ~ 01:10
[Task#4] 애플리케이션 설정 변경

- 00:40 ~ 00:55
TNS/DNS 변경
- 00:55 ~ 01:10
연동 대상 변경

01:10 ~ 02:00
[Task#5] 서비스 개시

- 01:10 ~ 01:30
Go-Live 의사결정
- 01:30 ~ 02:00
파킹페이지 제거

상황판 — 상단 고정 헤더에 완료율·진행/지연 건수·현재 시각, 아래에 작업 트리

- 20% 완료 (1/5): 상위 작업 5개 중 1개가 완료됐다는 뜻입니다. 세부 작업 수는 여기에 들어가지 않습니다.
- 진행: 1 / 지연: 1: 지금 진행 중인 상위 작업 수와 지연된 상위 작업 수입니다.
- 9.11 20:14:42: 한국 표준시 기준 현재 시각. 1초마다 갱신됩니다.
- 트리에서 주황색 회전 아이콘(진행)과 빨간 테두리 원(지연)을 먼저 찾으면 지금 손이 가 있는 곳과 막힌 곳이 보입니다.

여기까지가 첫 5분입니다. 화면은 자동으로 갱신되므로 새로고침할 필요가 없습니다.

3. 화면별 사용법

3.1 모바일/표준 상황판 (/)

스마트폰·태블릿·PC 어디서나 쓰는 기본 화면입니다. 폭이 좁은 기기에서는 같은 내용이 세로로 쌓입니다.



2026 재해복구 모의훈련 대시보드

20% 완료 (1/5) 진행: 1 지연: 1 9.11 20:23:50

대기 진행 지연 완료



21:00 ~ 22:00

[Task#1] 서비스 중지



21:00 ~ 21:20

파킹페이지 게시



21:20 ~ 22:00

대외 트래픽 차단



22:00 ~ 23:30

[Task#2] 네트워크 전환




22:00 ~ 22:40

VLAN 통합 작업



22:40 ~ 23:10




모바일 폭에서 본 상황판 — 헤더와 트리가 세로로 정렬된다

화면 구성

영역	내용
상단 고정 헤더	로고, 상황판 제목, 완료율(%)·완료 건수·진행·지연 건수, 현재 시각. 스크롤해도 항상 보입니다.
범례 줄	대기 진행 지연 완료 아이콘 설명과 오른쪽의 전체 접기/펼치기 버튼(☐ / ☐)
작업 트리	상위 작업 카드 안에 세부 작업이 들여쓰기로 들어 있습니다. 각 항목은 예정 시간, 제목, 상태 아이콘을 보여 줍니다.
완료 카드	모든 작업이 완료 가 되면 트리 아래에 자동으로 나타납니다.


할 수 있는 일

- 한 작업만 접기/펼치기: 상위 작업 카드(또는 왼쪽의 ☐ / > 화살표)를 누릅니다.
- 전부 접기/펼치기: 범례 줄 오른쪽 끝 버튼을 누릅니다. 접으면 상위 작업 5개만 남아 한눈에 들어옵니다.



전체 접기 — 상위 작업만 남는다

- **훈련 완료 확인:** 모든 작업이 완료되면 헤더의 진행·지연 건수가 사라지고 100% 완료 , 트리는 자동으로 접히며 아래 완료 카드가 뜹니다.



훈련 완료 — 100% 완료와 함께 완료 카드가 표시된다

갱신 주기: 이 화면은 10초마다 서버에서 최신 상태를 가져옵니다. 관리자가 바꾼 상태가 최대 10초 뒤에 반영됩니다. 시계는 서버와 무관하게 1초마다 움직입니다.

3.2 PC 전광판 (/pc)

상황실 대형 모니터·프로젝터용 화면입니다. 주소 끝에 /pc 를 붙여 엽니다(예: <http://<서버-주소>:3000/pc>). 로그인 3.1과 같고, 한 번 로그인하면 / 와 /pc 를 오가도 다시 묻지 않습니다.

	21:00 ~ 22:00	[Task#1] 서비스 중지	완료
	22:00 ~ 23:30	[Task#2] 네트워크 전환	진행
	23:30 ~ 00:40	[Task#3] 데이터베이스 전환	지연
	00:40 ~ 01:10	[Task#4] 애플리케이션 설정 변경	대기
	01:10 ~ 02:00	[Task#5] 서비스 개시	대기

PC 전광판 — 상위 작업만 큰 글자로 한 줄씩 보여 준다

- 상위 작업만 한 줄씩 보여 줍니다. 세부 작업은 나오지 않으며 접기/펼치기도 없습니다.
- 헤더에 완료율, 진행 · 지연 · 대기 건수, 연·월·일이 포함된 시계(2026. 09. 11. 20:15:06)가 큰 글자로 나옵니다.
- 오른쪽 상태 배지 색: 파랑 완료, 주황 진행, 빨강 지연, 회색 대기.
- 갱신 주기는 2초입니다. 상황실 모니터는 이 화면을 띄워 두면 됩니다.

3.3 상태 아이콘

상태	아이콘	뜻
대기	회색 원	아직 시작하지 않은 작업
진행	주황색 회전 아이콘	지금 하고 있는 작업
지연	빨간 테두리만 있는 원	예정 시간을 넘겼거나 문제가 생긴 작업
완료	파란 원	끝난 작업

상위 작업의 상태는 통제관이 세부 작업 상태를 바꿀 때 자동으로 따라갑니다(세부 작업 하나가 진행 이 되면 상위도 진행, 세부 작업이 모두 완료 가 되면 상위도 완료). 규칙의 자세한 내용은 [관리자 가이드 4.3](#)에 있습니다.

4. 자주 하는 작업

지금 어느 작업이 진행 중인지 확인하기

헤더의 진행: **n** 을 보고, 트리에서 주황색 회전 아이콘을 찾습니다. 전체 접기 버튼을 누르면 상위 작업 5개만 남아 더 빨리 찾을 수 있습니다.

지연된 작업이 있는지 확인하기

헤더의 지연: **n** 이 0이 아니면 트리에서 빨간 테두리 원을 찾습니다. 상위 작업이 지연 이면 그 카드를 펼쳐 어느 세부 작업이 지연인지 봅니다.

상황실 모니터에 띄우기

브라우저에서 **/pc** 를 열고 로그인한 뒤 전체 화면(F11)으로 둡니다. 2초마다 자동 갱신되므로 손댈 일이 없습니다. 브라우저 절전이나 화면 보호기가 켜지지 않게 PC 설정을 확인하십시오.

다른 기기에서 보기

같은 주소를 열고 같은 사용자 비밀번호로 로그인합니다. 기기마다 한 번씩 로그인이 필요합니다.

작업 상태를 바꾸고 싶을 때

이 화면에서는 바꿀 수 없습니다. 통제관(관리자)에게 요청하십시오. 관리자는 [관리자 가이드 4장](#)의 방법으로 바꿉니다.

5. 막혔을 때

보이는 것	뜻	할 일
비밀번호가 틀렸습니다. 알림	사용자 비밀번호가 다릅니다.	통제관에게 현재 비밀번호를 확인합니다. 관리자 비밀번호는 이 화면에서 쓸 수 없습니다.
로그인 후에도 비밀번호 입력 화면이 다시 뜸	브라우저가 쿠키를 저장하지 못했습니다(시크릿 창, 쿠키 차단).	일반 창에서 열거나 이 사이트의 쿠키를 허용합니다.
데이터 로딩 중 오류가 발생했습니다.	서버에서 상황판 데이터를 읽지 못했습니다.	잠시 뒤 새로고침합니다. 계속되면 관리자에게 알립니다 (관리자 가이드 6장).
작업이 하나도 없는 빈 상황판	관리자가 아직 작업 목록을 올리지 않았습니다.	관리자에게 activity.json 업로드를 요청합니다.
화면이 갱신되지 않는 것 같음	네트워크가 끊겼거나 서버가 멈췄습니다.	헤더의 시계가 움직이면 브라우저는 정상입니다. 새로고침해도 같으면 관리자에게 알립니다. / 는 10초, /pc 는 2초 간격으로 갱신되므로 그 정도 지연은 정상입니다.
완료율이 세부 작업과 맞지 않음	완료율은 상위 작업 기준입니다.	정상 동작입니다. 세부 작업이 다 끝나야 상위 작업이 완료로 바뀝니다.

6. 용어

용어	뜻
상황판 / 대시보드	이 화면 전체. 관리자가 붙인 제목(예: 2026 재해복구 모의훈련 대시보드)이 헤더에 나옵니다.
액티비티	트리의 항목 하나. 상위 작업(Task)과 세부 작업 모두 액티비티입니다.
상위 작업 / 루트	트리 맨 바깥 카드. 완료율과 진행·지연 건수는 이 단위로 셉니다.
세부 작업 / 하위	상위 작업 카드 안에 들어쓰기된 항목.
Cutover	기존 시스템에서 새 시스템(또는 DR 시스템)으로 서비스를 전환하는 작업.
전광판	/pc 화면. 상황실 대형 모니터용.