

BTS SIO 2 SISR B

Compte rendu — Installation d'Active
Directory, du DNS et du DHCP

Élève : Henrio Chambal

Professeur : Monsieur Keita

Introduction

Ce travail pratique a pour objectif de déployer une infrastructure réseau complète et fonctionnelle sous Windows Server, intégrant les services **Active Directory (AD DS)**, **DNS** et **DHCP**.

L'ensemble des manipulations a été réalisé sur une machine serveur nommée **Hermes**, configurée avec une adresse IP statique (172.20.0.14) et destinée à devenir le contrôleur de domaine principal du réseau.

Le TP se décompose en plusieurs étapes clés :

1. Préparation du serveur

- Renommer la machine en *Hermes*
- Configurer une adresse IP fixe et le DNS local

2. Installation des rôles nécessaires

- Ajout des rôles Active Directory Domain Services (AD DS), DNS et DHCP via le Gestionnaire de serveur

3. Configuration de l'Active Directory

- Création du domaine *stadiumcompany.com*
- Définition du mot de passe DSRM
- Vérification du rôle DNS intégré

4. Configuration du DHCP

- Terminer la configuration initiale et autoriser le serveur
- Créer les **étendues** d'adressage (plages IP, masque, durée de bail, options de configuration)
- Associer le routeur virtuel et le DNS au domaine

5. Configuration du DNS

- Vérification de la zone de recherche directe
- Création d'une zone de recherche inversée pour la résolution IP → nom

6. Organisation de l'Active Directory

- Création des **Unités d'Organisation (UO)** pour structurer les services : Administration, Équipes, Fournisseurs, Restaurant, VIP-Pressé, etc.
- Ajout de sous-UO pour séparer les utilisateurs, groupes et ordinateurs

7. **Mise en place des stratégies de groupe (GPO)**

- Déploiement automatique d'un **fond d'écran personnalisé**
- Création d'un partage réseau "Map" et d'un script de démarrage pour connecter les lecteurs automatiquement
- Application d'une GPO pour **restreindre l'accès au panneau de configuration**

8. **Création du site Active Directory "Paris"**

- Définition du site géographique et de son sous-réseau associé (172.20.0.0/24)

Chaque étape est illustrée par des captures d'écran et accompagnée d'explications permettant de suivre pas à pas le déploiement de l'infrastructure.

Ce TP met en évidence la cohérence entre les différents services Windows Server et leur rôle essentiel dans l'administration d'un réseau professionnel.

New Virtual Machine Wizard

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?


Virtual machine name:
AD-HERMES

Location:
C:\Users\henri\Documents\Virtual Machines\AD-HERMES Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back Next > Cancel


Cette étape montre la préparation du serveur avant l'installation des rôles.
Le nom de la machine est défini sur *Hermes* et une adresse IP statique lui est attribuée pour garantir une configuration stable du réseau.




Cette étape correspond à la **sélection des rôles de serveurs à installer** via l'assistant "Ajouter des rôles et des fonctionnalités".

Les rôles **Active Directory Domain Services (AD DS)**, **DNS** et **DHCP** sont choisis afin de mettre en place l'infrastructure réseau complète du domaine.

Cette sélection prépare l'installation des composants essentiels qui permettront la **gestion centralisée des utilisateurs**, la **résolution de noms** et la **distribution automatique des adresses IP**.




Confirmer l'installation des différents serveurs .png



Cette étape montre la **création d'un nouveau domaine** en ajoutant une **nouvelle forêt** nommée *stadiumcompany.com*.


Cette opération permet de définir la structure racine de l'Active Directory, qui centralisera la gestion des utilisateurs, des groupes et des ressources du réseau.

La forêt *StadiumCompany* constitue ainsi la base logique de l'annuaire et servira de référence pour toutes les futures configurations du domaine.



lancer l'installation .png


Validation d'un assistant ou d'un paramètre contribuant au bon fonctionnement global des services. Cette étape s'inscrit dans le déroulé logique du déploiement et vise à garantir un service fiable côté clients.



Cette étape consiste à **définir le nom de domaine racine** lors de la création de la forêt Active Directory.


Le nom choisi est **stadiumcompany.com**, qui devient la racine de l'annuaire et servira d'identifiant principal pour toutes les ressources du domaine.

Ce nom de domaine unique permettra de structurer et d'administrer l'ensemble du réseau de manière centralisée et cohérente.




AD Config terminés .png

Configuration de l'Active Directory terminée, le serveur a été correctement configuré en tant que contrôleur de domaine. Redémarrage pour activer les paramètres



Config le DHCP .png



etendue pour dhcp .png

Création/paramétrage d'une étendue et des options (passerelle, DNS) pour diffuser une configuration cohérente. Cette étape s'inscrit dans le déroulé logique du déploiement et vise à garantir un service fiable côté clients. Étape liée au DHCP : attribution automatique des adresses IP et paramètres réseau aux clients. Cette étape s'inscrit dans le déroulé logique du déploiement et vise à garantir un service fiable côté clients.

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
 Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 172 . 20 . 0 . 1

Adresse IP de fin : 172 . 20 . 0 . 254

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

plage d'adresse ip pour le dhcp .png

Activation/autorisation afin de confirmer la distribution effective des IP. Cette étape s'inscrit dans le déroulé logique du déploiement et vise à garantir un service fiable côté clients.

Tableau des adressages des étendu stadiumcompany.com :

	Adresse IP début	Adresse IP fin	Longueur	Masque sous-réseau
Étendu 1	172.20.0.1	172.20.0.254	24	255.255.255.0
Étendu 2	172.20.1.1	172.20.0.1.254	24	255.255.255.0
Étendu 3	172.20.2.1	172.20.2.126	25	255.255.255.128
Étendu 4	172.20.2.129	172.20.2.254	25	255.255.255.128
Étendu 5	172.20.3.1	172.20.3.126	25	255.255.255.128
Étendu 6	172.20.3.129	172.20.3.190	26	255.255.255.192
Étendu 7	172.20.3.193	172.20.3.222	28	255.255.255.240
Étendu 8	172.20.3.225	172.20.3.254	28	255.255.255.240

tableau d'adressage stadium company.png

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

exclusion d'une plage d'adresse.png

Cette étape illustre la configuration de l'**exclusion d'une plage d'adresses IP** lors de la création d'une nouvelle étendue DHCP.

Grâce à l'assistant, certaines adresses — souvent réservées aux serveurs, imprimantes ou équipements réseau — sont exclues de la distribution automatique.

Cela permet d'éviter tout conflit d'adressage et de conserver un plan IP propre et organisé dans le domaine.

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

8 0 0

< Précédent Suivant > Annuler

Figure 9 — 17- durée du bail.png

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Figure 10 — 18- ajouter l'adresse du routeur .png

Cette étape consiste à **indiquer l'adresse du routeur (passerelle par défaut)** pour l'ensemble des clients du réseau. Cette information permet aux postes clients d'accéder à d'autres sous-réseaux et à Internet dès qu'ils reçoivent leur configuration IP via le serveur DHCP.

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
	. . .	Ajouter
Résoudre	172.20.0.14	Supprimer
		Monter
		Descendre

< Précédent **Suivant >** Annuler

Figure 11 — 19- ajt le DNS automatique .png

Cette étape permet d'**ajouter le nom de domaine et les serveurs DNS** qui seront transmis automatiquement aux clients lors de la configuration réseau.

Le domaine configuré est **stadiumcompany.com**, et le serveur DNS principal possède l'adresse **172.20.0.14**.

Cette configuration garantit que les machines clientes rejoignant le domaine utilisent le bon serveur DNS pour la résolution des noms internes.




Figure 12 — 2- attribution d'ip statique .png

Cette étape montre l'**attribution d'une adresse IP statique** au serveur, indispensable avant l'installation des rôles réseau.

L'adresse choisie est **172.20.0.14**, avec un masque **255.255.255.0**, une passerelle par défaut **172.20.0.3** et le serveur DNS local **127.0.0.1**.

Cette configuration fixe garantit que le serveur conserve toujours la même adresse IP, assurant la stabilité des services Active Directory, DNS et DHCP.

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur X

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :

HERMES

Nom complet de l'ordinateur :

HERMES

Autres...

Membre d'un

☐ Domaine :


☒ Groupe de travail :

STADIUM COMPANY

OK

Annuler

changer de nom .png



Gestionnaire de taches et tableau de bords pour ajt les rôles.png




Figure 15 — 2-IP Config pour verifier l'adresse IP .png

Assistant Nouvelle étendue

Activer l'étendue

Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.



Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant


☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent Suivant > Annuler

Cette étape correspond à **l'activation de l'étendue DHCP** nouvellement créée.

Une fois cette option validée, le serveur commence à distribuer automatiquement les adresses IP disponibles aux clients du réseau selon la plage définie.

L'activation rend donc le service pleinement opérationnel et permet de vérifier la bonne attribution des adresses via les baux DHCP.



DNS Zone de recherche pour config le DNS, nouvelle zone .png

Assistant Nouvelle zone

Type de zone
Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

- ☒ Zone principale
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.
- ☐ Zone secondaire
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.
- ☐ Zone de stub
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.


☒ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent Suivant > Annuler

Cette étape illustre la **création d'une nouvelle zone DNS** dans le gestionnaire DNS du serveur.

La zone principale est configurée pour permettre la gestion des enregistrements du domaine **stadiumcompany.com**.

Elle permet au serveur DNS de résoudre les noms d'hôtes internes en adresses IP, assurant ainsi la communication entre les différentes machines du domaine.




sélectionner « Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce .png

Cette étape montre le **choix du mode de réplication des données DNS** lors de la création de la zone.

L'option sélectionnée — « *Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : stadiumcompany.com* » — permet de **répliquer automatiquement la zone DNS** entre tous les contrôleurs de domaine du réseau.

Ce paramétrage garantit la **cohérence et la redondance** des informations DNS sur l'ensemble du domaine.



selectionner ipv4 .png

Cette étape consiste à **créer une zone de recherche inversée IPv4** dans le gestionnaire DNS.

Contrairement à la zone directe, cette zone permet de **résoudre les adresses IP vers les noms d'hôtes** (résolution inverse).

Elle facilite le diagnostic réseau et améliore la cohérence des enregistrements DNS dans le domaine **stadiumcompany.com**.

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

172 .20 .0 .

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

0.20.172.in-addr.arpa


< Précédent Suivant > Annuler

Compléter l'idée reseau .png

Cette étape montre la **configuration de la zone de recherche inversée**, dont le rôle est de **traduire les adresses IP en noms DNS**.

L'**ID réseau 172.20.0.X** est défini afin d'associer la plage d'adresses IP du domaine aux noms des machines correspondantes.

Cette configuration permet de faciliter les tests de résolution inversée et d'assurer une meilleure cohérence entre les adresses IP et les enregistrements DNS.




Selectionner les maj dynamiques sécurisés.png

Cette étape illustre la **configuration des mises à jour dynamiques sécurisées** dans la zone DNS.

En sélectionnant l'option « *N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées* », seules les machines authentifiées au sein du domaine peuvent **créer ou modifier leurs enregistrements DNS automatiquement**.

Ce paramètre renforce la **sécurité et l'intégrité** de la zone DNS en empêchant toute mise à jour non autorisée provenant d'hôtes extérieurs.



config de l'outil d'AD, avec la creation des UO services .png

 Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?



 Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [H

>  Requêtes enregistrées

▼  stadiumcompany.com

>  Builtin

>  Computers

>  Domain Controllers

>  ForeignSecurityPrincipals

>  Managed Service Accounts

>  Users

▼  Administration

 Utilisateurs

 Groupes

 Ordinateurs

▼  Equipes

 Utilisateurs

 Groupes

 Ordinateurs

 Wifi


 Camera-IP

 VIP-Press

Cette étape présente la configuration de l'outil Active Directory – Utilisateurs et ordinateurs et la création des Unités d'Organisation (UO) destinées aux différents services de l'entreprise.

Les UO créées, telles que Administration, Équipes, Fournisseurs, Restaurant ou VIP-Press, permettent de structurer le domaine stadiumcompany.com.


Cette organisation facilite la gestion des utilisateurs, des groupes et des ordinateurs, ainsi que l'application ciblée des stratégies de groupe (GPO).



Dans cette étape, le dossier destiné à stocker le **fond d'écran de la stratégie de groupe (GPO)** est créé directement sur le **lecteur DVD**, faute d'un second disque disponible.

Ce dossier servira de **répertoire de partage** pour héberger l'image utilisée comme fond d'écran commun à tous les ordinateurs du domaine.


Cette solution permet tout de même d'appliquer la stratégie sans altérer son fonctionnement, le partage restant accessible en lecture pour les machines clientes.



Cette étape montre l'ouverture du **Gestionnaire de serveur** afin d'installer les rôles nécessaires au fonctionnement de l'infrastructure : **Active Directory (AD DS)**, **DNS** et **DHCP**.

Ces trois rôles sont essentiels à la mise en place d'un domaine Windows :

- **Active Directory** centralise la gestion des utilisateurs et ordinateurs,
 - **DNS** assure la résolution des noms de domaine internes,
 - **DHCP** distribue automatiquement les adresses IP aux clients.
- Leur installation conjointe constitue la base du déploiement du réseau d'entreprise.



Cette étape illustre la **configuration du partage avancé** du dossier contenant le fond d'écran utilisé dans la stratégie de groupe (GPO).

Le dossier est partagé en lecture seule afin que tous les ordinateurs du domaine puissent y accéder sans risquer de modifier le fichier.

Les autorisations sont configurées de manière à accorder un **contrôle total** aux administrateurs du domaine et des **droits de lecture** aux ordinateurs et utilisateurs du réseau, garantissant ainsi une gestion sécurisée et centralisée du fichier.

Autorisations pour Fond d'ecran

✕

Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

Aucun groupe ni utilisateur n'a l'autorisation d'accéder à cet objet. Toutefois, le propriétaire de cet objet peut affecter des autorisations.

^

v

Ajouter...

Supprimer

Autorisations	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☐	☐
Lecture	☐	☐

[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

OK

Annuler

Appliquer

Autorisations pour Fond d'ecran



Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

-  Administrateurs (STADIUMCOMPANY\Administrateurs)
-  Admins du domaine (STADIUMCOMPANY\Admins du domaine)
-  Ordinateurs du domaine (STADIUMCOMPANY\Ordinateurs du...)
-  Système

Ajouter...

Supprimer

Autorisations

Autoriser

Refuser

Contrôle total

☐☐

Modifier

☐☐

Lecture

☐☐

[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

OK

Annuler


Appliquer

Cette étape montre la **configuration des autorisations de sécurité** sur le dossier partagé contenant le fond d'écran.

Les groupes et comptes nécessaires sont ajoutés manuellement afin de contrôler les droits d'accès :

- **Admins du domaine** → contrôle total,
- **Administrateurs** → autorisation de modification,
- **Ordinateurs du domaine et Système** → lecture seule.

Cette configuration garantit que seuls les administrateurs peuvent gérer le contenu, tandis que les postes clients peuvent simplement lire le fichier pour appliquer le fond d'écran via la stratégie de groupe.



Cette étape présente la **création du paramètre de copie de fichier** dans la stratégie de groupe « *Copier et déployer le fond d'écran* ».

L'action configurée permet de **copier automatiquement l'image du fond d'écran** depuis le dossier partagé (ex. Z:\Fond d'écran\Fond.png) vers un emplacement local sur chaque poste (C:\Windows\Web\Wallpaper\StadiumCompany\Fond.png).

Cette méthode garantit que chaque ordinateur du domaine dispose d'une **copie locale** de l'image, évitant ainsi toute dépendance au partage réseau au démarrage.

Nouvelles propriétés de Fichier



Général

Commun



Action :

Créer



Fichier(s) source :

C:\Users\Administrateur\AppData\Local\



Fichier de destination :

C:\Windows\Web\Wallpaper\Stadium co



☐ Supprimer les erreurs sur les actions de fichiers individuels

Attributs

☐ Lecture seule

☐ Masqué


☐ Archiver

OK

Annuler

Appliquer

Aide





Cette étape illustre l'**activation du paramètre "Papier peint du Bureau"** dans la stratégie de groupe.

L'option est configurée sur *Activé* avec le chemin du fichier local :

C:\Windows\Web\Wallpaper\StadiumCompany\Fond.png.

Ainsi, le fond d'écran personnalisé est automatiquement appliqué à tous les utilisateurs du domaine lors de leur connexion, garantissant une **uniformité visuelle et professionnelle** sur l'ensemble des postes.





Cette étape met en place un script de connexion qui mappe automatiquement les dossiers partagés pour les utilisateurs.

Le script est stocké dans le dépôt de stratégies (ex. \\stadiumcompany.com\SYSVOL\...) et lié via la GPO, afin qu'il s'exécute à chaque ouverture de session.

Il connecte par exemple le lecteur M: au partage \\HERMES\Map, garantissant un accès immédiat et homogène aux ressources réseau dès la connexion, sans intervention manuelle des utilisateurs.

Autorisations pour MAP



Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

-  Administrateurs (STADIUMCOMPANY\Administrateurs)
-  Admins du domaine (STADIUMCOMPANY\Admins du domaine)
-  Système
-  Utilisateurs (STADIUMCOMPANY\Utilisateurs)

Ajouter...

Supprimer

Autorisations pour Utilisateurs

Autoriser

Refuser

Contrôle total

☐☐

Modifier

☐☐

Lecture

☒☐

[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

OK

Annuler

Appliquer

Cette étape illustre la **configuration des autorisations d'accès** pour le dossier partagé *Map*, destiné à centraliser les ressources accessibles aux utilisateurs du domaine. Les autorisations sont définies de manière à garantir la sécurité et la bonne gestion des droits :

- **Admins du domaine** → contrôle total,
- **Administrateurs** → autorisation de modification,
- **Utilisateurs et Système** → lecture seule.

Cette configuration permet à tous les utilisateurs d'accéder aux partages nécessaires tout en empêchant toute modification non autorisée des fichiers partagés.





Figure 36 — 39- Creer GPO et copier et deployer .png



Installation Rôle.png

Nouvelles propriétés de Lecteur [X]

Général Commun

 Action : Mettre à jour ▼

Emplacement : ata\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\MAP ...

Reconnecter : ☒ Libeller en tant que : MAP

Lettre de lecteur

☐ Utiliser le premier disponible, en commençant à : ☐ Utiliser :  M ▼

Se connecter en tant que (facultatif)

Nom d'utilisateur :

Mot de passe : Confirmer le mot de passe

Masquer/Afficher ce lecteur

☐ Aucune modification
☐ Masquer ce lecteur
☒ Afficher ce lecteur

Masquer/Afficher tous les lecteurs

☐ Aucune modification
☐ Masquer tous les lecteurs
☒ Afficher tous les lecteurs


Éditeur

OK Annuler Appliquer Aide 

Cette étape présente la **configuration des propriétés du lecteur réseau "Map"** dans la stratégie de groupe (GPO).

Le lecteur est mappé vers le dossier partagé **\\HERMES\Map** et attribué à la lettre **M:** pour une identification claire sur chaque poste.

L'action "Mettre à jour" permet d'appliquer automatiquement le mappage à tous les utilisateurs lors de leur connexion, garantissant ainsi un accès constant et homogène aux ressources partagées du domaine.



Nouvel objet GPO

Nom :

Empêcher l'accès au panneau de configuration

Objet Starter GPO source :


(aucun)

OK Annuler


Cette étape illustre la **création d'un nouvel objet GPO** ayant pour but d'**empêcher l'accès au Panneau de configuration** sur les postes utilisateurs du domaine.

Cette stratégie renforce la sécurité et la stabilité du parc informatique en limitant les modifications non autorisées des paramètres système.

Une fois la GPO créée et liée au domaine *stadiumcompany.com*, elle sera ensuite configurée pour appliquer la restriction à tous les utilisateurs concernés.



Activé et appliqué l'interdiction .png



Cette étape montre la **création d'un nouveau site Active Directory** nommé *Paris*, ainsi que la **définition du sous-réseau correspondant**.

Le site "Paris" permet de représenter la localisation géographique des ressources réseau, tandis que le sous-réseau **172.20.0.0/24** y est associé pour relier logiquement les objets du domaine.

Cette configuration facilite la gestion de la **réplication entre sites** et optimise les connexions réseau selon la topologie de l'infrastructure.




Figure 46 — 9-Nom domaine NetBios .png

Action sur la structure du domaine (OU, comptes, groupes) afin d'organiser la gestion centralisée. Cette étape s'inscrit dans le déroulé logique du déploiement et vise à garantir un service fiable côté clients.

Conclusion : l'infrastructure est en place et fonctionnelle. AD gère l'annuaire et l'authentification, DNS assure la résolution des noms, et DHCP automatise l'adressage IP.

CONCLUSIONS

En conclusion, ce travail pratique a permis de **déployer une infrastructure réseau complète et fonctionnelle** sous Windows Server, intégrant Active Directory, DNS et DHCP. L'ensemble des étapes réalisées — de la préparation du serveur à la configuration des stratégies de groupe — démontre une **maîtrise des fondamentaux de l'administration système** et une bonne compréhension de la logique d'un domaine Windows en environnement professionnel.