

# 载体类型

## 需求背景

该功能允许用户自定义载体类型，这些设置将直接影响“旗舰版-载体管理”模块中建筑列表和房源列表中的tab展示内容。通过对载体类型的自定义，能够提升用户在管理过程中对不同建筑/房源分类的操作灵活性和效率。

## 需求详情

### 一、剖面图列表

#### 1. 原型示例

The screenshot shows the 'Carrier Type' management page within the 'Setting Center'. The left sidebar has a dark theme with white text and icons. It includes sections like 'Organization Management', 'Carrier Management' (which is currently selected and highlighted in blue), 'Carrier Tag', 'Carrier List', 'Cross-section Map Management', 'Carrier Type', 'Carrier Catalog', 'Data Configuration', 'Form Submission Limit', 'Recruitment Management', 'Customer Management', 'Contract Management', 'Financial Management', 'Review Management', 'Property Management', 'Operation Log', 'Message Configuration', 'Brand Configuration', and 'Move-in/Move-out'. The main content area has a light background with a header 'Welcome to the Setting Center'. Below it is a table titled 'Carrier Type' with columns '排序' (Sort Order), '载体类型名称' (Carrier Type Name), and '操作' (Operations). The table contains five rows with entries: '厂房' (Factory), '仓库' (Warehouse), '写字楼' (Office Building), '自定义自定义自定义' (Custom Custom Custom), and '自定义自定义自定义' (Custom Custom Custom). Each row has edit and delete icons in the '操作' column.

#### 2. 功能入口

设置中心-载体管理-载体类型

### 3.功能描述

#### 3.1列表字段

- 载体类型名称：展示载体类型名称
- 操作栏：支持编辑和删除
- 预置载体类型：厂房、仓库、写字楼；仅支持编辑，不允许删除

#### 3.2交互

- 手动调整列表排序：用户通过拖拽手柄图标来调整载体类型展示顺序。
  - 影响范围：1) “旗舰版-载体管理-建筑列表/房源列表”模块中载体类型的显示顺序；  
2) 设置中心-载体管理-载体表单-建筑/房源下载体类型

The screenshots illustrate the carrier type management interface. In the top screenshot, the 'Buildings' tab is selected, showing key statistics: Management Area (2,559m²), Rent Rate (4.42% (Month-over-month +18%)), and other metrics like招租面积 (2,446m²) and completion rate (32.25%). In the bottom screenshot, the 'Carrier Management' section is shown, with the 'Carrier Form' tab selected, displaying the same three carrier types (Factories, Warehouses, Office Buildings) in a list.

- 列表默认排序：预置类型（厂房、仓库、写字楼）按固定顺序展示；其他新建类型按创建时间倒序排列。

## 二、新建载体类型

载体类型数量限制：最大可创建5个载体类型。当已有5个类型时，点击“新建”按钮时会弹出Toast提示“当前载体类型数量已达上限”。

何宏阳@谷川集团 5758  
HeHongYang 2026-2-12

何宏阳@谷川集团 5758  
HeHongYang 2026-2-12



## 1. 弹窗字段说明

字段名称	字段展示逻辑	字段录入规则	字段录入组件
载体类型	一直显示	必填；重复校验	输入框组件，上限10字符

## 2. 交互说明

- 点击【确定】后，toast提示“添加成功”。新增的载体类型会按顺序显示在“旗舰版-载体管理-建筑列表/房源列表”模块中、设置中心-载体管理-载体表单-建筑/房源下载体类型中。
- 点击【取消】按钮后，关闭弹窗。

## 三、编辑载体类型



字段及交互要求同上。toast提示“编辑成功”，修改后载体类型会更新在“旗舰版-载体管理-建筑

列表/房源列表”tab中、设置中心-载体管理-载体表单-建筑/房源下载体类型中。

## 四、删除载体类型

删除按钮：点击删除按钮，校验当前载体类型下是否有载体数据；

- 若无数据：则二次确认删除弹框，提示：您确定要删除该载体类型吗？点击确定按钮，toast提示“删除成功”，该载体类型tab从建筑/房源列表删除。
- 若有数据：无法删除，toast提示“当前载体类型下有载体数据，请先转移或删除数据”

## 五、功能权限

功能入口：【系统设置-组织管理-角色管理】-点击创建角色-选择权限

功能权限说明：勾选后台配置-载体管理-载体类型，则该角色可见载体类型功能

操作对象	功能权限	解释说明
载体管理	载体类型	勾选则显示载体类型内的全部内容