ImageScreen

Guide d'utilisation pour les membres de votre magasin

Adresses à retenir

- Connexion à l'interface : `http://82.67.185.242:57001`
- Écran de télévision : `http://82.67.185.242:57001/tv`

Ce guide vous explique comment gérer les écrans, les médias et les playlists de votre magasin. Pour la création de comptes et les paramètres du magasin, contactez votre administrateur.

Sommaire

1. Se connecter
2. Changer son mot de passe
3. Le menu et le tableau de bord
4. La médiathèque
5. Créer une playlist
6. Gérer les écrans
7. Connecter une télévision
8. Diffuser une playlist sur un écran
9. Aperçu en direct et journal
10. Ce que vous ne pouvez pas modifier
11. Dépannage

1. Se connecter

1. Ouvrez l'adresse de l'interface : `http://82.67.185.242:57001`.
2. Saisissez l'**email** et le **mot de passe** de votre compte.
3. Cliquez sur **Se connecter**.

Première connexion

Votre administrateur vous a créé un compte. Vous avez reçu un email d'**invitation** : ouvrez le lien, choisissez votre mot de passe (8 caractères minimum), puis connectez-vous. Le lien est valable **7 jours**.

Une fois votre mot de passe enregistré, vous recevez un email avec ce guide en pièce jointe.

Mot de passe oublié

1. Sur la page de connexion, cliquez sur **Mot de passe oublié ?**.
2. Saisissez votre email et cliquez sur **Envoyer le lien**.
3. Ouvrez le lien reçu (il est valable **1 heure** et ne fonctionne qu'une fois), puis choisissez un nouveau mot de passe.

> Pensez à vérifier vos spams. Si vous ne recevez rien, contactez votre administrateur : votre compte est peut-être désactivé.

2. Changer son mot de passe

1. Ouvrez **Paramètres** dans le menu.
2. Dans la section **Mot de passe**, saisissez votre mot de passe actuel, puis le nouveau deux fois.
3. Validez. Vous restez connecté ici, mais vos autres sessions sont fermées.

Télécharger ce guide

Le menu utilisateur (en haut à droite, sur votre nom) contient l'entrée **Guide d'utilisation** : elle télécharge ce PDF.

3. Le menu et le tableau de bord

Menu	À quoi il sert
Tableau de bord	Vue d'ensemble : écrans en ligne, nombre de médias et de playlists, activité du jour, espace de stockage
Écrans	Les télévisions de votre magasin, leur statut et leur playlist
Playlists	Les séquences d'images et de vidéos diffusées
Médiathèque	Les fichiers de votre magasin
Paramètres	Votre mot de passe, le thème clair ou sombre

Sur téléphone, le menu se trouve en bas de l'écran.

4. La médiathèque

Ajouter des fichiers

- Cliquez sur le bouton d'envoi, ou glissez vos fichiers dans la page.
- Formats acceptés : **JPG, PNG, WEBP** (images) et **MP4** (vidéo).
- Taille maximale : **50 Mo par image** et **5 Go par vidéo**. Vous pouvez envoyer 5 fichiers à la fois.
- Les images sont compressées automatiquement.

Gérer les fichiers

- **Renommer** : change le nom affiché, pas le fichier.
- **Supprimer** : efface le fichier. Il disparaît aussi des playlists qui l'utilisaient.
- **Rechercher** et **trier** par nom ou par date.

> **Vidéos et télévisions :** pour une lecture fluide, préférez des vidéos de **moins de 200 Mo**. Au-delà, la télévision lit la vidéo en direct depuis le serveur : elle a alors besoin d'une connexion stable pendant toute la lecture.

> Avant de supprimer un fichier, vérifiez qu'il n'est pas diffusé sur un écran important.

Espace de stockage

La barre indique l'espace utilisé par votre magasin. Si elle est pleine, supprimez des fichiers inutiles avant d'en ajouter.

5. Créer une playlist

1. Ouvrez **Playlists**, puis créez une nouvelle playlist.
2. Donnez-lui un **nom** unique (deux playlists ne peuvent pas avoir le même nom).
3. Ajoutez les fichiers de la médiathèque : ils seront diffusés **dans l'ordre affiché**.
4. Enregistrez.

Réglages

Réglage	Effet
Durée d'affichage	Temps d'affichage de chaque image, en secondes. Les vidéos durent leur durée réelle.
Transition	Effet entre deux fichiers : fondu, zoom ou glissement
Ordre aléatoire	Mélange les fichiers à chaque passage
Lecture en boucle	Recommence au début après le dernier fichier

Modifier une playlist

Utilisez **Monter** et **Descendre** pour changer l'ordre, ou **Retirer de la playlist**. Les modifications sont envoyées aux écrans qui diffusent la playlist.

Le menu **Actions** permet de **dupliquer** une playlist (utile pour préparer une variante) ou de la supprimer.

6. Gérer les écrans

La page **Écrans** liste les télévisions de votre magasin.

Statut	Signification
En ligne	La TV est connectée et diffuse sa playlist
Sans contenu	La TV est connectée mais n'a pas de playlist
Hors ligne	La TV ne répond plus : vérifiez son alimentation et son réseau
À associer	La TV attend son code d'association

Le menu **Actions** de chaque écran permet de le **renommer**, de lui **affecter une autre playlist**, de **forcer une synchronisation**, ou de le **supprimer**.

7. Connecter une télévision

Étape 1 : ouvrir le lecteur sur la TV

1. Sur la TV (ou la box, ou l'application Android), ouvrez `http://82.67.185.242:57001/tv`.
2. La TV affiche un **code d'association** à 6 caractères.

Étape 2 : l'associer depuis l'interface

1. Ouvrez **Écrans**. La TV apparaît dans **Nouveaux écrans détectés**.
2. Cliquez sur **Associer un écran**, saisissez le **code de la TV**, donnez-lui un **nom** (par exemple « Caisse » ou « Vitrine »).
3. Choisissez la **playlist à diffuser** (facultatif), puis validez.

> Si le message « Code d'association invalide » apparaît, le code est mal saisi, ou la TV est déjà associée à un autre magasin.

8. Diffuser une playlist sur un écran

Deux possibilités :

- Au moment de l'association, dans le champ **Playlist à diffuser**.
- Plus tard : dans **Écrans**, menu **Actions** de l'écran, puis changez la playlist.

La TV reçoit le changement tout de suite.

9. Aperçu en direct et journal

Aperçu en direct

Depuis un écran, ouvrez l'**aperçu** pour voir le fichier qui est affiché en ce moment, sa position dans la playlist et sa progression.

Journal

Le journal garde la trace des actions du magasin : écrans connectés, fichiers ajoutés ou supprimés, playlists modifiées. C'est le premier endroit où regarder pour comprendre ce qui s'est passé.

10. Ce que vous ne pouvez pas modifier

Votre compte est un compte **utilisateur**. Pour ces actions, contactez votre administrateur de magasin :

- créer, désactiver ou supprimer des comptes ;
- modifier le nom du magasin, son logo et la durée d'affichage par défaut.

Vous pouvez en revanche consulter ces réglages dans **Paramètres**.

11. Dépannage

Problème	Que faire
Je n'arrive pas à me connecter	Vérifiez l'email et le mot de passe. Utilisez « Mot de passe oublié ? ». Si cela ne suffit pas, votre compte est peut-être désactivé : contactez votre administrateur.
Le lien d'invitation ou de réinitialisation ne fonctionne pas	Il ne fonctionne qu'une fois, et expire (7 jours pour l'invitation, 1 heure pour la réinitialisation). Demandez-en un nouveau.
Une TV affiche « Hors ligne »	Vérifiez son alimentation, son réseau et que le navigateur est ouvert sur la page `/tv`.
La TV affiche encore le code	Associez-la dans **Écrans**, ou rechargez la page `/tv` sur la TV.
Un fichier ne s'ajoute pas	Vérifiez son format (JPG, PNG, WEBP, MP4), sa taille (50 Mo pour une image, 5 Go pour une vidéo) et l'espace restant.
Les changements n'apparaissent pas dans l'interface	Faites un rechargement forcé (Ctrl+F5).