

임분의 수종갱신 판정표

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

대상지	소재지	지목	벌채구역 면적 (ha)	벌채 면적 (ha)	임령 (00/ 00~00)	평균가슴 높이 (cm)	평균 수고 (m)	본수(본)		재적(m³)	
								ha당	전체	ha당	전체
일반현황											

임지생산능력급수					
판정기준	임분형질	우량	보통		불량
	임분밀도	고려하지 않음	충분	부족	고려하지 않음
판정결과		보육	보류	갱신	갱신

년 월 일

작성자 : 산림경영기술자
(자격번호 :)

(서명 또는 인)

작성방법 및 기준

1. 작성자 중 산림경영기술자는 「산림기술진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 3의 기술초급 이상의 산림경영기술자를 말한다. (다만, 벌채면적이 660㎡ 이하인 경우는 산림소유자가 직접 작성할 수 있다.)
2. 조사는 표준지조사로 하며, 조사비율은 벌채면적의 1% 이상으로 한다.
3. 표준지는 사업대상지의 평균 형질을 나타내는 지역에 배치하여야 하며, 필지별 최소 1개소 이상 배치하여야 한다. 다만, 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우에는 동일 개소로 적용할 수 있다.
4. 표준지의 크기는 개소당 최소 200㎡(10m×20m, 20m×20m 또는 반지름 8.0m, 11.3m 원형표준지 등)로 하며, 그 밖의 표준지 조사방법 등은 벌채예정수량조사서 기준에 따른다.
5. 임지생산능력급수 V 급지인 지역은 수종갱신 대상에서 제외한다. 이 경우 제외하는 면적은 벌채구역내 존치하는 면적에 포함할 수 있다. 임지생산능력급수는 한국임업진흥원 '임업정보 다드림(www.kofpi.or.kr)'에서 제공하는 정보에 따른다.
6. 수종갱신 판정기준 적용방법
 - 가. 개체목의 형질 측정항목은 수간의 굵음(굵음 높이가 측정구간 가운데 지름의 20% 이하), 옹이(수간 부에 접한 가지의 긴 지름 15cm 이하), 썩음(유무)으로, 측정항목의 기준에 모두 적합하면 “우량”, 하나의 형질 측정항목이라도 부적합하면 “불량”으로 판정하며, 3개의 수고 측정구간에서 실시한다.
 - 나. 개체목 형질 판정은 측정구간(수고 0.3~2.4m, 2.4~4.5m, 4.5~6.6m)별 형질의 판정 정도에 따라, 3개의 측정구간 중 2개 이상의 형질이 우량한 나무는 “보육목”, 3개의 측정구간 중 1개 구간의 형질이 우량한 나무는 “보통목”, 형질우량 구간이 없는 나무는 “불량목”으로 한다.
 - 다. 임분형질은 보육목이 ha당 200본 이상인 임분은 “우량”, 보육목이 ha당 200본 미만이고 보육목과 보통목의 합계가 ha당 200본 이상인 임분은 “보통”, 보육목과 보통목의 합계가 ha당 200본 미만인 임분은 “불량”으로 구분한다.
 - 라. 임분밀도는 '간벌 후 임목본수 기준표'의 평균 가슴높이지름 보다 2단계 상위의 임목본수를 기준으로 하여 조사된 ha당 임목본수가 기준보다 많을 경우 “충분”, 기준보다 적을 경우 “부족”으로 구분한다.
 - 마. 임분의 최종 수종갱신 판정은 임분형질이 우량에 해당하는 경우 “보육”, 임분형질이 보통이고 임분밀도가 충분에 해당하는 경우 “보류”, 임분형질이 보통이고 임분밀도가 부족에 해당하는 경우 “갱신”, 임분형질이 불량에 해당하는 경우 “갱신”으로 구분한다.

【 판정표 작성 순서 】

임지생산능력급수 파악	→	표준지 조사 (개체목 형질 판정)	→	임분형질 판정	→	임분밀도 판정	→	갱신 판정
-------------	---	-----------------------	---	---------	---	---------	---	-------

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)