
SoinuBider XL

GUÍA DE USO · ANDROID

Controles y gestos

Música → entrada 1–2 de la tarjeta → móvil (OTG). El audio se inicia al abrir.



LED: L = izquierda · R = derecha. Evita el rojo continuo.

1 Tempo

AUTO: detecta el ritmo de la música.
TAP: marca al menos **8 pulsaciones**. Una pausa de más de 3 s reinicia la cuenta.

2 Grabar

Toca un botón vacío. Graba desde el siguiente pulso y se repite al terminar.
1 beat = 1 pulso.

3 Pausar / reanudar

Un toque pausa o reanuda el loop. Conserva SYNC.

4 Borrar

Todos: mantén **Borrar beats 2 s**.
Uno: pausa el loop, mantenlo y toca **Borrar beats** con otro dedo.

5 Reset BPM

Mantén **Reset BPM 2 s**. Reinicia el tempo; conserva los loops y SYNC.


6 Flechas

<< retrasa · >> adelanta.
1 toque = 1 ms; mantenido, repite. Sin sujetar un loop, ajusta todos. Conserva SYNC con el nuevo desfase.

Tres gestos para recordar

Dos dedos: mantén 1 y toca 2 sin soltar.

Dividir y restaurar



Con el loop sonando, desliza **fuera por arriba**: mitad. **Por abajo:** restaura hasta la duración original.

Ajustar un loop



Mantén el loop que suena y toca una flecha con otro dedo. Solo ajusta ese loop y **conserva SYNC**.

Activar / quitar SYNC



Con el loop **cuadrado y sonando**, mantén su botón y toca AUTO. Repite para quitar. **SYNC…** espera; **SYNC** sigue el pulso.

SYNC corrige la fase sin cambiar BPM. Solo se quita con el gesto; borrar el loop también lo elimina.
Usa preferiblemente una **entrada directa de la música original** para evitar que vuelva a entrar el loop que está reproduciendo la app.

SoinuBider XL

Ajustes

Abre esta pantalla con la rueda dentada.



Los valores de la imagen son ejemplos.

A Desfase actual

Muestra, en milisegundos, cuánto se ha adelantado o retrasado el loop que está sonando o el último que has puesto a sonar. Si mantienes pulsado otro loop, muestra el valor de ese loop.

B Desfase guardado

El teléfono y la tarjeta de sonido pueden introducir un desfase que se repita entre grabaciones. Cuando hayas cuadrado un loop con la música, pulsa **Usar valor actual** para guardar su corrección y aplicarla a las siguientes grabaciones. **Resetear valor** vuelve a dejarla en **0 ms**, sin modificar los loops ya grabados.

C Rango BPM Auto

Limita la búsqueda de AUTO. Mínimo y máximo separados al menos **20 BPM**.

D Apariencia

Elige colores o texturas. Se aplica al momento; los LED mantienen sus colores.

E Transparencia

0 %: opaco. **100 %:** transparente. Texto y bordes siguen visibles.

F Manual de instrucciones

Abre esta guía sin internet. Desliza para leer y pellizca para ampliar. Vuelve con **Volver** o **Atrás**.