


Módulo de almacén

elastic® BUSINESS® ■



elastic
BUSINESS

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Familias de artículos	9


1. Introducción

El **Módulo Almacén** de elastic® BUSINESS administra toda la información relativa al control de existencias, tanto de materias primas como de productos terminados o intermedios.

En este manual se detallan las operaciones que se pueden realizar desde el **Módulo Almacén**, explicando el funcionamiento de cada una de ellas, para obtener el máximo rendimiento de este Módulo.

De forma específica, se explicarán los siguientes aspectos:

- Cómo obtener información útil del estado de cada una de las instalaciones de almacenamiento.
- Cómo realizar movimientos manuales de mercancía entre las instalaciones de almacenamiento.
- Cómo obtener información útil del nivel de stock de cada una de las familias con las que se trabaja.
- Cómo confeccionar los envíos de mercancía a los clientes, descontando automáticamente las cantidades del stock.



ICONOS DE ACCESO A LOS FORMULARIOS		
Representación Gráfica	Formulario	Funcionalidad
	Instalaciones	Definición de las instalaciones de almacenamiento.
	Gestión cuarentena	Definición de las familias afectadas y de las ubicaciones a donde se moverán los artículos una vez liberados de cuarentena.
	Gestión de almacén	Gestión de la información referente a cada una de las instalaciones de almacenaje: stocks, movimientos, alarmas,...
	Gestión de stocks	Gestión de la información referente a las existencias de cada una de las familias de artículos.
	Gestión bultos	Formulario de consulta y gestión de los bultos generados en la aplicación.
	Envíos	Realización y gestión de los envíos de mercancías a clientes.
	Informes	Consulta de informes


***Nota:** el menú no tiene por qué corresponderse al que tiene cada empresa ya que depende:

1. De los módulos contratados.
2. De la configuración personalizada del menú.
3. De los perfiles de los distintos usuarios.

ICONOS DE ACCESO A LOS FORMULARIOS		
Representación Gráfica	Formulario	Funcionalidad
	Selección de columnas para la vista tabular de los datos.	A la hora de utilizar la funcionalidad buscar - buscar (pulsas dos veces sobre el icono de buscar) puedo seleccionar previamente los campos por los que debe realizar el prefiltro en la búsqueda.
	Navegar al primer registro (Alt + <-)	En el resultado de la búsqueda puedes utilizar este icono para moverte al primero de todos los registros, desde la posición en la que te encuentres.
	Navegar al registro anterior.	En el resultado de la búsqueda puedes utilizar este icono para moverte al registro inmediatamente anterior a la posición en la que te encuentres.
	Imprimir datos del formulario.	Puedes imprimir una versión resumida del formulario.
	Navegar al registro siguiente.	En el resultado de la búsqueda puedes utilizar este icono para moverte al registro inmediatamente posterior a la posición en la que te encuentres.
	Navegar al último registro (Alt+ ->).	En el resultado de la búsqueda puedes utilizar este icono para moverte al último de todos los registros, desde la posición en la que te encuentres.
	Refrescar datos del formulario.	Cada vez que realices modificaciones sobre el formulario, es conveniente que refresques la vista para actualizarlas para que los datos visualizados sean los correctos.
	Borrar campos (Alt + Supr)	Icono a utilizar cuando necesites limpiar el formulario previamente a la creación o inserción de datos en el formulario.
	Consultar (F7)	Activas la búsqueda por cualquiera de los campos del formulario. Por defecto cuando entro en el formulario está en modo edición preparado para la búsqueda. Si pulsas dos veces sobre este icono realizas una búsqueda avanzada y te muestra todos los resultados que encuentra en base a los filtros aplicados previamente.
	Insertar (F9)	Botón de inserción o creación de formularios.

		
	Guardar	Botón de guardado tras las modificaciones que realices en el formulario. Determinadas modificaciones se graban de forma automática.
	Eliminar	Cuando quieras proceder a la eliminación del formulario es este el icono a utilizar.
	Copiar a portapapeles	Utilizando esta funcionalidad copias al portapapeles toda la información contenida en la tabla del formulario.
	Exportar a Excel	Al igual que la funcionalidad anterior puedes exportar directamente los datos de la tabla del formulario a una hoja de cálculo.
	Exportar como página HTML	En este caso exportas todas las columnas incluso las que no están visibles a formato Web.
	Añadir un registro	En determinados formularios tienes la posibilidad de añadir más líneas a las tablas y lo puedes hacer a través de esta opción.
	Guardar	A través de esta funcionalidad puedes guardar una configuración por defecto a visualizar cada vez que accedes al formulario. Esta configuración afecta a la posición, ordenación y filtros de la tabla del formulario.
	Gráficas a la carta	Puedes crear todo tipo de gráficos sobre la información de las tablas según los modelos predefinidos y guardarlo como predefinido para recuperarlo a posteriori.
	Configurar columnas visibles	Puedes definir que columnas, por defecto, quieres ver en las tablas.
	Impresión de informes	Puedes imprimir el formulario a través de la impresión avanzada de informes.

	Columnas a sumar	Para facilitar la gestión de la información activando esta funcionalidad defines que columnas quieres sumar al final de la tabla.
	Mover artículo a la configuración	Provoca que los artículos seleccionados se incluyan en la tabla del formulario.
	Quitar artículo de la configuración	Provoca que los artículos seleccionados se eliminen de la tabla del formulario.



2. Familias de artículos

3. Familias de artículos

Una de las partes más importantes a configurar en Elastic es la creación de las familias de los artículos dados de alta en el sistema. Las familias, son una agrupación lo más homogénea posible de los artículos dados de alta en el sistema, permitiendo la simplificación del trabajo al agruparlos por características comunes. Un criterio a seguir sería que los artículos se agrupasen en función de su funcionalidad, facilidad de uso y/o de la información que se va a obtener en los informes. P. ej., que estén agrupado por marcas, por modelos, por tipología, etc.

El hecho de crear familias, cobra mayor importancia si los artículos están parametrizados, ya que este hecho es el que determina la configuración de una familia. Si se decide generar los artículos por parámetros, además de asociar que parámetros se quiere que intervenga en su generación, hay que decidir si son obligatorios o no, números de dígitos reservados, si se va a utilizar el valor del parámetro para construir el código y la descripción, así configuraciones tales como el orden en el que se quiere que aparezcan, etc.

Esta pestaña se divide en dos apartados, *Familias* y *Artículos*. Estos son los grupos más importantes de la ventana Familias de artículos. A cada uno de ellos le corresponde una o varias subpestañas:

- **Activas:** engloba las familias en uso
- **De ventas:** agrupa las familias de ventas
- **De compras:** agrupa las familias de compras
- **De producción:** agrupa las familias de producción
- **Obsoletas:** agrupa las familias que están en desuso
- **Grupos:** engloba a las familias como si fuera una categoría superior, se suele usar en listados.
- **Artículos:** pestaña de artículos del cliente
- **Agrupaciones:** Agrupación de artículos bajo un nombre

Código familia	Familia	De compras	De ventas	De producción	De servicios	Familia ficticia	Grupo	Almacén	Subalmacén salida	Subalmacén entrada	Tracable	Entrada en cuarentena
AC	ACCESORIOS TIRL.	☒	☒	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	CR - Cuarentena		☐	☐
103	BANDAS DE CAUC.	☐	☐	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	MT - Materia Prima	MT - Materia Prima	☒	☐
105	BANDAS DE NYLON	☐	☐	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	MT - Materia Prima	MT - Materia Prima	☒	☐
104	BANDAS LATERAL.	☒	☐	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	MT - Materia Prima	MT - Materia Prima	☒	☐
005	BRIDGESTONE	☒	☒	☐	☐	☐		CT - CENTRAL	OM - Otras MARCAS	OM - Otras MARCAS	☐	☐
008	CONTABILIDAD	☒	☐	☐	☒	☐					☐	☐
003	HANKOOK	☒	☒	☐	☐	☐		CT - CENTRAL	OM - Otras MARCAS	OM - Otras MARCAS	☐	☐
K779	KIN	☒	☐	☐	☐	☒					☐	☐
007	KLEVER	☒	☐	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	OM - Otras MARCAS	OM - Otras MARCAS	☐	☐
102	MAT PRIMA	☒	☒	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	EXP - Expedición	CR - Cuarentena	☐	☐
101	MATERIA PRIMA T.	☒	☐	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	MT - Materia Prima	CR - Cuarentena	☒	☐
106	MEZCLA CAUCHO	☐	☐	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	MT - Materia Prima	MT - Materia Prima	☐	☐
002	MICHELIN	☒	☒	☐	☐	☐		CT - CENTRAL	OM - Otras MARCAS	OM - Otras MARCAS	☐	☐
100	NEUMATICO VERDE	☐	☐	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	MT - Materia Prima	MT - Materia Prima	☒	☐
PF	PERFILES	☒	☒	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	CR - Cuarentena		☐	☐
004	PIRELLI	☒	☐	☐	☐	☐		CT - CENTRAL	OM - Otras MARCAS	OM - Otras MARCAS	☐	☐
001	TIREWORLD	☐	☒	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	MP - Marca propia	CR - Cuarentena	☒	☐
006	TIREWORLD VINT.	☐	☒	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	MP - Marca propia	CR - Cuarentena	☒	☐
015	VARIOS	☐	☐	☐	☐	☐		CT - CENTRAL			☐	☐

4. Familias (Activas)

En este apartado vamos a ver cómo crear una familia y que influye en su funcionamiento. Tal y como mencionamos al principio, vamos a explicar los parámetros a medida que vamos creando la familia.

La diferencia más remarcable entre una familia paramétrica y una que no lo es, son sus artículos. Cuando una familia es paramétrica, sus artículos funcionan en base a reglas preestablecidas.

Para crear una familia nos iremos a *Almacén >> Familias de artículos*. Aquí vemos dos partes bien diferenciadas, la cabecera y una serie de subpestañas:

- Configuración
- Artículos
- Parámetros
- Costes
- Características
- Administración
- Almacén
- Producción
- Calidad
- Ficheros adjuntos
- Multiidioma

4.1 Cabecera de la familia

Aquí se pueden ver los datos básicos de una familia. Los datos obligatorios son el código de la familia, la descripción y el almacén. En este caso vamos a crear una familia de neumáticos y todos los pasos necesarios para su buen funcionamiento.

***Nota:** es conveniente definir que almacén y subalmacén de entrada o salida es el de por defecto de cualquier artículo de esa familia. Si no se indica lo contrario en el albarán, cuando se produzca la entrada o salida, lo hará de estos subalmacenes. Lo mismo para los consumos y altas de producción.

	Campo	Descripción
CABECERA	Código familia	El código puede ser tanto un número como una letra.
	Descripción	Nombre de la familia
	Grupo	Check que permite añadir dicha familia a una categoría superior para sacar listados.
	Obsoleto	Check para marcar la familia como inactiva
	Almacén	Almacén donde se encuentran los artículos de dicha familia
	Sub. entrada	Subalmacén al que entrarán los artículos por defecto. Aparecerá cubierto por defecto, si el campo almacén tiene un subalmacén configurado.


CONFIGURACIÓN	Sub. Salida	Subalmacén por defecto al que irán los artículos cuando vayan a salir del almacén, si el campo almacén tiene un subalmacén configurado.
	Observaciones	Comentarios que se pueden guardar sobre una familia
	Código	Aquí se selecciona como se generarán los artículos que configuremos para la familia. (identificador, código interno, contados, contador configurable)
	Un. medida	Unidad de medida que tendrán por defecto los artículos

4.2 Pestaña Configuración

En esta se configuran los aspectos principales por los que se debe regir cada familia.

Uno de los más importantes, es marcar si la familia es de servicios o no, entendiéndose como "De servicios" todas aquellas familias que no generan movimientos contra el almacén (por lo que la opción obligatoria de marcar almacén se desactiva).

Las familias solamente se crean para tres ámbitos: ventas, compras y producción, por lo que se debe marcar a cuál o cuáles pertenece, pudiendo ser los tres. El uso principal de marcar el ámbito es filtrar la información cuando usas el correspondiente módulo, de forma que ves solo las familias necesarias.



A la hora de crear y configurar la familia es muy importante decidir si el código se va a generar por parámetros o no. Únicamente se debe marcar la opción "sin parámetros" en el caso de que se esté completamente seguro de que la familia ni lleva, ni llevará en el futuro parámetros, si no se debe marcar "Código por parámetros" aunque no se configuren. Esto permitirá en un futuro parametrizar las familias reutilizando los artículos existentes y no perder los históricos de información.

***Nota:** Si una familia se crea sin parámetros, pero se decide más adelante que sí debe llevar, hay que darla de baja y volver a crearla, ya que es una acción irreversible.

***Nota:** La propia familia es un parámetro, lo que permite que, en el caso de haber dudas, (p.ej., en una implantación) en la que se sabe que los parámetros se van a usar, pero no en ese momento, el sistema

la usa como parámetros y en "regenerar código y descripción", permite meter parámetros, aunque la familia se haya creado.

El código del artículo se genera por los valores de los parámetros. Si se crea una familia por parámetros, no se crea un contador por lo que se desactivan los campos.

Hay tres formas de crear el código del artículo:

- **Identificador:** el código es asignado por el usuario.
- **Código interno:** es el sistema el que le da un código a los artículos.
- **Contador:** es el sistema el que da los códigos, pero siguiendo la configuración del contador definido en *Aplicación >> Configuración >> Configuración de contadores*.
- **Contador configurable:** se configuran contadores personalizados para cada familia para generar los artículos dentro de la familia si estos no se van a crear por parámetro, sino que serán artículos de código y descripción asignadas por el usuario. Se activan los campos de prefijo, sufijo y longitud, para que el usuario edite el contador.

***Nota:** En el campo "Valor" se indica el próximo valor con el que se quiere que comience a dar de alta.


Otro aspecto a tener en cuenta es la unidad o unidades con las que trabajarán los artículos de una familia. Este aspecto también determina la homogeneidad del grupo creado y si este tiene más de una unidad. En el campo obligatorio, "Un. medida" se indica la unidad principal de la familia. Seleccionando "Propagar unidades" se consigue que cuando se añade un artículo nuevo, automáticamente se le asigna la unidad principal. Si no se selecciona, el usuario deberá seleccionar la unidad correspondiente manualmente. También se usa si se trabaja un mismo artículo, pero en varias unidades.

Si la familia es trazable se marca la casilla de "Trazable". Que la familia se marque como trazable implica que todos y cada uno de los artículos que la forman son trazables. Si alguno no lo fuese, la familia se considera "No trazable" y es dentro del propio artículo donde se marca que ese sí lo es. La configuración de la trazabilidad se hará mediante *Lote, Lote producto o N° de serie*.

Si el usuario quiere que no se controlen los stocks de los artículos de una familia, debe seleccionar la opción de "Familia ficticia". Esta opción vincula la familia con producción por lo que, si se activa esta opción solo es posible que el ámbito seleccionado sea el de producción.

4.3 Pestaña artículos

En esta pestaña vamos a ver como añadir artículos a la familia, tanto de forma paramétrica como de forma genérica.



Para crear un nuevo artículo tenemos que añadir un registro y esto nos desplegará una ventana. Esta ventana podemos verla de dos maneras diferentes si la familia es paramétrica o no.


El check de Tarificado aparece marcado cuando le ponemos un precio o cuando asignamos una tarifa.

Respecto a los artículos, lo hablaremos con más detalle en su correspondiente apartado.

***Nota:** No puede existir un artículo si no pertenece a una familia.


4.3.1 Añadir artículo en una familia paramétrica

En esta venta podemos ver los parámetros de los que dispone esta familia (lo veremos en la siguiente pestaña) los cuales tendremos que completar para crear dicho artículo. También se puede ver en la parte inferior que tiene dos tarifas disponibles. Aquí podemos seleccionar una de ellas por defecto o ponerle un precio a mano. Todos estos campos se explicarán en el apartado de *Parámetros*



Una vez se pulse el check verde de la esquina superior derecha, nos abrirá la ventana de detalles del artículo (se explicará en el apartado de artículos) Aquí podemos destacar tres campos:

- **Código:** campo que podremos cubrir y se verá en las tablas
- **Descripción:** al ser por parámetros viene cubierta según lo indicado en la ventana anterior
- **Código interno:** este código se forma a partir de los parámetros y no es editable. Se configura cuando se añaden dichos parámetros a la familia.



Si no se pulsa el añadir registro (cruz verde) no se creará el artículo.

4.3.2 Añadir artículo en una familia genérica

Cuando añadimos un artículo genérico, a diferencia de añadir un artículo paramétrico, solo tenemos que completar una descripción como campo obligatorio. Es recomendable crear un código para su identificación, ya que los nombres pueden ser iguales.

4.4 Pestaña parámetros

Esta pestaña se divide a su vez en tres subpestañas:

- Parámetros
- Restricciones
- Fórmulas.

La información relativa a esta pestaña la ampliaremos en la ventana de Parámetros.


4.4.1 Parámetros

En esta pestaña se pueden ver y asignar todos los parámetros relacionados con la familia. Para añadir un registro, solo tenemos que pulsar el desplegable y seleccionar uno de los parámetros creados en *Almacén >> Parámetros*.

Tras esto tendremos que cubrir cuantos dígitos queremos que aparezcan en nuestro código externo en referencia al parámetro. (Toda esta información la ampliaremos más adelante)


4.4.2 Restricciones

Esta subpestaña nos indica posibles restricciones entre parámetros como puede ser por ejemplo “Si la velocidad es mayor de 100km/h el diámetro es mínimo de 18”



4.4.3 Formulas

Tienen un funcionamiento parecido a las restricciones.



4.5

4.6 Pestaña Costes

En esta pestaña se asocian modelos de costes, configurados previamente en el sistema a una familia, para que se aplique a los artículos cuando se mueven por el sistema. Se permite tener varios modelos de costes configurados para que no se tengan que introducir manualmente.

El check de no recalcular costes, si está marcado, nos indica que al realizar movimientos, cambios de tarifa... no nos cambia el coste de los artículos de la familia.



***Nota:** Aunque no se pretenda tener un modelo de costes de una familia, es obligatorio introducir un modelo básico.

***Nota:** Lo lógico es crear el modelo de costes antes de los artículos para que todos ellos lleven asociado ese modelo, si no se debe cambiar manualmente una vez introducidos.


***Nota:** No es posible eliminar el modelo de costes de una familia. Por lo tanto, se debe marcar en la columna "Activo" aquel coste que se vaya a utilizar. Si esto se cambia, el coste solo cambia para los nuevos artículos de la familia.

4.7 Pestaña Características

En esta pestaña se introducen las características que tengan los artículos de una familia, en vez de añadirse en las observaciones. Si las características son genéricas, se meten cualquier característica que se quiera y si las características son fijas, se reservan unos campos (P. ej.: título 1= potencia).

Las características se usan en función de las necesidades, con la desventaja de que las fijas son para todas las necesidades y las variables para las que se quiera ya que se mete manualmente.

***Nota:** Se permite tener las fijas para todas e ir cambiando las características variables.



4.8 Pestaña administración

En esta pestaña se divide en dos subpestañas, *Cuentas contables* e *IVA*. Ambas subpestañas se usan para relacionar dicha familia de artículos con sus cuentas contables y tipo de IVA.

4.8.1 Cuentas contables

En esta subpestaña vamos a añadir una o varias cuentas contables, tanto para compras como para ventas, de esta manera, a la hora de generar asientos desde las facturas, el sistema detecta si las familias tienen subcuenta propia, seleccionándola en el asiento. Para que los movimientos de un artículo de esa familia vayan a otra subcuenta, hay que asignarla dentro del propio artículo. De esta manera, la cuenta configurada sería para toda la familia excepto para ese artículo.

Para crearlas añadiremos un registro donde nos abrirá una nueva ventana donde poder buscar subcuentas de dos formas:

- **Mediante tipo y subtipo:** aquí tendremos que marcar un check que hará que solo aparezcan subcuentas con tipo y subtipo, limitando así la búsqueda.
- **Todas:** así aparecen todas las cuentas contables.



4.8.2 IVA

Aquí podemos añadir que tipo de IVA queremos que tengan los artículos.

4.9 Pestaña Almacén

Esta es otra de las pestañas más importantes, aquí podemos ver el estado desde las existencias, hasta donde está cada artículo. Esta pestaña se divide a su vez en dos 5 subpestañas y una serie de checks.

Empresa	Familia	Código	Descripción	Stock total	Cant. cuarentena	Cant. disponible	Cantidad reservada	Cant. reservada ventas	Cant. reservada producción	Cant. pdte. recibir	Cant. pdte. recibir compras	Cant. pdte. recibir producción
Tirewor...	MICH...	1	MICHELIN...	201,000	0,000	390,000	24,000	24,000	0,000	213,000	213,000	0,000
Tirewor...	MICH...	8435...	MICHELIN...	167,000	110,000	167,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tirewor...	MICH...	12	MICHELIN...	128,000	0,000	644,000	34,000	34,000	0,000	550,000	550,000	0,000
Tirewor...	MICH...	13	MICHELIN...	209,000	50,000	181,000	28,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tirewor...	MICH...	14	MICHELIN...	95,000	0,000	92,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tirewor...	MICH...	15	MICHELIN...	87,000	0,000	87,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tirewor...	MICH...	16	MICHELIN...	91,000	0,000	87,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tirewor...	MICH...	17	MICHELIN...	91,000	0,000	77,000	14,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tirewor...	MICH...	18	MICHELIN...	80,000	0,000	59,000	21,000	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Checks:

- **Entrada en cuarentena:** seleccionando este check, los artículos de la familia entrarían en cuarentena directamente.
- **Permitir stock negativo:** permite que haya stocks negativos en el almacén por movimientos.
- **Permitir stock negativo expediciones:** permite que haya stocks negativos en el almacén por ventas, por ejemplo, si vendemos un artículo sabiendo que va a llegar una reposición.

4.9.1 Subpestaña Existencias

En la subpestaña "Existencias", se muestra la cantidad de artículos que hay en la familia.

Empresa	Familia	Código	Descripción	Stock total	Cant. cuarentena	Cant. disponible	Cantidad reservada	Cant. reservada ventas	Cant. reservada producción	Cant. pdte. recibir	Cant. pdte. recibir compras	Cant. pdte. recibir producción
Tirewor...	MICH...	1	MICHELIN E...	201,000	0,000	390,000	24,000	24,000	0,000	213,000	213,000	0,000
Tirewor...	MICH...	843551	MICHELIN AL...	167,000	110,000	167,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tirewor...	MICH...	12	MICHELIN E...	128,000	0,000	644,000	34,000	34,000	0,000	550,000	550,000	0,000
Tirewor...	MICH...	13	MICHELIN E...	209,000	50,000	181,000	28,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tirewor...	MICH...	14	MICHELIN E...	95,000	0,000	92,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tirewor...	MICH...	15	MICHELIN E...	87,000	0,000	87,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tirewor...	MICH...	16	MICHELIN P...	91,000	0,000	87,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tirewor...	MICH...	17	MICHELIN P...	91,000	0,000	77,000	14,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tirewor...	MICH...	18	MICHELIN PL...	80,000	0,000	59,000	21,000	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Ahora vamos a explicar las columnas más destacables.

	Campo	Descripción
EXISTENCIAS	Stock total	Cantidad actual de material en el almacén.
	Cant. disponible	Su resultado viene de: (Stock total + Cant. pdte. Recibir) – Cantidades reservadas
	Cantidad reservada	Cantidad total reservada por ventas y producción
	Cant. pdte. Recibir	Cantidad que nos llega debido a compras o fabricaciones

4.9.2 Subpestaña Lotes

En esta subpestaña muestra lotes

4.9.3 Subpestaña Movimientos

Esta subpestaña muestra todos los movimientos de los artículos y su dirección. Para ver claramente que tipo de movimiento es se divide a su vez en subpestañas:

4.9.3.1 Entradas

En esta pestaña vemos las recepciones que tenemos de artículos, en el almacén que configuramos a la hora de crear la familia. También puede aparecer un almacén diferente si está configurado en dicho artículo.

Documento	Fecha	Subtipo	Código	Descripción	Cantidad	Desc.Subalmacén	Cód. Ubicación	Coste	Precio ud.	Usuario	Movimiento man.	Nº lote	Nº lote este.
EQ_R9-24589975	15-40 02/1	Entradas de fabricación	PKFRV050	TF2 BANCO L.	1,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			397,85200 €	userses			
EQ_R9-24589985	15-39 02/1	Entradas de fabricación	PKFRV050	TF2 BANCO L.	1,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			397,85200 €	userses			
EQ_R9-24589985	15-38 02/1	Entradas de fabricación	PKFRV050	TF2 BANCO L.	1,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			397,85200 €	userses			
EQ_R9-24587095	13-33 26/0	Entradas de fabricación	PI19V06311	TF2 BANCO LA.	7,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			164,35500 €	simon			
EQ_R9-24587175	11-47 26/0	Entradas de fabricación	PI19V06365	TF2 BANCO 3P.	2,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			342,55900 €	userses			
EQ_R9-24587275	11-46 26/0	Entradas de fabricación	PI19V06365	TF2 BANCO 3P.	2,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			342,55900 €	userses			
EQ_R9-24587275	11-38 26/0	Entradas de fabricación	PI19V06311	TF2 BANCO LA.	6,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			164,35500 €	userses			
EQ_R9-24587085	11-37 26/0	Entradas de fabricación	PI19V06309	TF2 BANCO LA.	6,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			176,39400 €	userses			
EQ_R9-24587095	11-33 26/0	Entradas de fabricación	PI19V06311	TF2 BANCO LA.	6,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			164,35500 €	userses			
EQ_R9-24587085	11-29 26/0	Entradas de fabricación	PI19V06309	TF2 BANCO LA.	8,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			176,39400 €	userses			
EQ_R9-24587095	11-29 26/0	Entradas de fabricación	PI19V06311	TF2 BANCO LA.	1,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			164,35500 €	userses			
AC245265	13-36 25/0	Entradas de proveedores	PI19V06317	TF2 BANCO LL.	1,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			190,87000 €	userses			
AC245265	13-35 25/0	Entradas de proveedores	PI19V06316	TF2 BANCO LL.	1,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			190,87000 €	userses			
AC245265	13-35 25/0	Entradas de proveedores	PI19V06315	TF2 BANCO LL.	1,00	ZONA RECEPCIÓN ENTRADAS			190,87000 €	userses			


4.9.3.2 Salidas

En esta pestaña vemos las salidas que tenemos de artículos, en el almacén que configuramos a la hora de crear la familia y en su ubicación concreta. También puede aparecer un almacén diferente si está configurado en dicho artículo.

Documento	Programación	Fecha	Subtipo	Descripción	Cantidad	Desc.Subalmacén	Cód. Ubicación	Coste	Usuario	Movimiento manual	Nº lote	Nº lote externo
AV230021		17-11 18/07	Salidas a clientes	TF2 BANCO 3P.	4,00	ZZ STOCK NAVISION	PLAYA ZZ		imatia ws			
AV230021		17-11 18/07	Salidas a clientes	TF2 BANCO LA.	16,00	ZZ STOCK NAVISION	PLAYA ZZ		imatia ws			
AV230021		17-11 18/07	Salidas a clientes	TF2 BANCO LA.	14,00	ZZ STOCK NAVISION	PLAYA ZZ		imatia ws			
AV230054		17-00 18/07	Salidas a clientes	TF2 BANCO SIM.	1,00	ZZ STOCK NAVISION	PLAYA ZZ		imatia ws			
AV230054		17-00 18/07	Salidas a clientes	TF2 BANCO DO.	1,00	ZZ STOCK NAVISION	PLAYA ZZ		imatia ws			
REGULARIZACIO.		23-59 31/12	Regularización	TF2 BANCO DO.	1,00	ZONA ESTANTERÍAS	E080904B		pachon			
REGULARIZACIO.		23-59 31/12	Regularización	TF2 BANCO DO.	1,00	ZONA ESTANTERÍAS	E080904A		pachon			
REGULARIZACIO.		23-59 31/12	Regularización	TF2 BANCO DO.	1,00	ZONA ESTANTERÍAS	E080903B		pachon			
REGULARIZACIO.		23-59 31/12	Regularización	TF2 BANCO DO.	1,00	ZONA ESTANTERÍAS	E080903A		pachon			
REGULARIZACIO.		23-59 31/12	Regularización	TF2 BANCO DO.	1,00	ZONA ESTANTERÍAS	E080902B		pachon			
REGULARIZACIO.		23-59 31/12	Regularización	TF2 BANCO DO.	1,00	ZONA ESTANTERÍAS	E080902A		pachon			
REGULARIZACIO.		23-59 31/12	Regularización	TF2 BANCO DO.	1,00	ZONA ESTANTERÍAS	E080804C		pachon			
REGULARIZACIO.		23-59 31/12	Regularización	TF2 BANCO DO.	1,00	ZONA ESTANTERÍAS	E071000B		pachon			

4.9.3.3 Traspasos

En esta pestaña vemos los movimientos de artículos entre almacenes.



4.9.3.4 Regularizaciones

En esta subpestaña se pueden añadir o eliminar artículos a mano, sin un proceso. Esto se puede hacer por ejemplo cuando se estropeó un material y hay que darlo de baja



4.9.3.5 Resumen de movimientos

Aquí vemos tanto entradas, salidas, trasposos y regularizaciones

4.9.4 Subpestaña Configuración stock

4.9.5 Subpestaña Desglose stock

- 4.10 Pestaña Producción
- 4.11 Pestaña Calidad
- 4.12 Pestaña Ficheros adjuntos
- 4.13 Pestaña Multiidioma
- 4.14 Botones de acción

4.14.1 Asignar unidad a artículos

Cuando se crean artículos nuevos en una familia y se añade una unidad nueva para ellos, la unidad añadida es únicamente para estos últimos. Si se desea que la unidad añadida se le asigne a todos los artículos, incluidos los que ya estaban creados con anterioridad, se debe usar la acción "Asignar unidad a artículos".

4.14.2 Asignar modelo de costes

Si se añade un modelo de coste y los artículos ya tenían un modelo creado, se permite sobrescribir el antiguo modelo por uno nuevo a todos los artículos.

4.14.3 Duplicar

Para agilizar la creación de una familia, se permite duplicar todos sus datos e información, excepto la de los artículos.

5. Grupos

6. Artículos

7. Agrupaciones

8. Parámetros

En esta pestaña se va a detallar el funcionamiento de los parámetros en Elastic Business, así como su configuración y preparación de datos para su carga.

Los parámetros se definen como identificadores que permiten generar configuraciones únicas en los artículos. La creación de artículos mediante parámetros sirve para generar el código interno y descripción de este.

En Elastic se accede mediante la siguiente *Almacén >> Parámetros* y éstos se establecen por FAMILIAS.




Código	Descripción	Acrónimo	En código	En descripción
11	Tipo de acabado	AC	☒	☒
02	Ancho	A	☒	☒
14	Base	BS	☒	☒
15	Color	CL	☒	☒
07	Color Jose	C	☒	☒
03	Espesor	D	☒	☒
00	Familia		☒	☒
01	Largo	L	☒	☒
04	Tipo de madera	M	☒	☒
08	PACK Jose	PACK	☒	☒
13	Tipo de soro	PR	☒	☒
16	Grado de brillo	TA	☒	☒

8.1 Creación de parámetros.

Cada parámetro está formado por una serie de valores. Para crear un nuevo parámetro tendremos que cubrir primero una serie de datos, primero hay que definir la configuración básica del parámetro.

En cabecera se muestran los siguientes campos:

- **Código:** codificación numérica del parámetro.
- **Acrónimo:** se utiliza como abreviatura de la descripción.
- **Descripción:** descripción del parámetro.
- **Unidades:** permite asociar una unidad al parámetro.
- **Tipo:** este puede ser explícito (parámetros que tienen valores infinitos. En este caso, no es necesario cargar valores previamente, ya que este se informa en el momento de crear el artículo. Esto nos permite tener parámetros tipo dimensiones sin precargar el rango infinito de valores posibles) o implícito (parámetros que tienen un rango de valores finitos posibles. Dichos valores serán definidos en la tabla Valores).



Parámetros

PARÁMETROS

Código: 999 Acrónimo: MAT Descripción: MATERIAL

Unidades: Kg Tipo: IMPLICITO

En código: ☐ En descripción: ☐ Mostrar unidades: ☐ Separar descripción: ☐

Símbolo anterior: Símbolo posterior:

Para que se genere un código interno y una descripción de forma automática, se debe seleccionar la casilla "En código" y "En descripción".

Para que se muestren las unidades, se debe seleccionar la casilla "Mostrar unidades".


En la casilla "Separar descripción", se consigue que no haya espacios entre parámetro y parámetro.

Para que se pinte el valor de un parámetro, antes o después, se debe escribir en las casillas "Símbolo anterior" y "Símbolo posterior".


Si seleccionamos el tipo implícito, se habilitarán los botones de inserción, donde permitirá añadir los valores de los parámetros. Estos valores de parámetros tienen tres columnas:

- **Valor:** indica el *valor* del parámetro, este aparecerá en el código del artículo si así lo configuramos.

- **Descripción:** indica la *descripción* del valor del parámetro, aparecerá en la descripción del artículo.
- **Acrónimo:** si el valor tiene acrónimo, este se usará en lugar de la *descripción*.



Adicionalmente, se permite configurar **grupos** de parámetros: es útil cuando existe un uso compartido de valores, agilizando creación de éstos.



En este ejemplo los parámetros alto y longitud pueden adoptar los mismos valores: 100, 200 y 300.

Si estos parámetros se agrupan en un grupo de parámetros su mantenimiento y actualización se agilizan, pues modificando los valores a nivel de grupo, los cambios se propagan a los parámetros.

Configuración de parámetros en las familias.

Las familias pueden marcarse con el check "Código por parámetros" o "Sin parámetros". En *Almacén >> Activas >> Configuración*.




Al seleccionar el check “Código por parámetros” se establece que la creación de los artículos vendrá definida por la configuración de los parámetros asociados a dicha familia.




Código	Descripción	Obligatorio	Orden en código	Orden en descripción	Atributo	Comodín atributo
01	Largo	☒	2	2		
02	Ancho	☒	3	3		
03	Espesor	☒	4	4		
04	Tipo de madera	☒	5	5		
11	Tipo de acabado	☒	6	6		
16	Grado de brillo	☒	7	7		
13	Tipo de poro	☒	8	8		
15	Color	☒	9	9		
14	Base	☒	10	10		

***Nota:** Por defecto todas las familias independientemente del check marcado, tienen por defecto el parámetro “familia” por requerimientos de estructura de datos.

Una vez asociados los parámetros a una familia, configuramos el comportamiento de cada uno ellos en esa familia. Estos datos vienen precargados según la configuración de este. Para cada uno veremos los siguientes campos:



- **Valor por defecto:** dentro de los valores se puede definir por defecto uno de ellos. Por ejemplo, para el parámetro "longitud" puede establecerse un valor por defecto de 20 cm. Si la longitud es otra, se modifica en el momento de la creación del artículo.
- **Obligatorio:** indicar si este parámetro es obligatorio o no cuando se crea el artículo.
- **En código:** indica que el "Valor del parámetro" aparecerá en el código interno del artículo creado.
- **En descripción:** indica que el "Acrónimo" del valor del parámetro aparecerá en la descripción del artículo o, en su defecto, la "Descripción" del valor del parámetro.
- **Atributo:** check para indicar que se va a utilizar el campo "Comodín atributo". Aplicable sólo a los parámetros implícitos. No aplica en los explícitos. Este check indica que el parámetro podrá ser seleccionada en pedidos y programaciones a la hora de añadir el artículo. Sirve para simplificar la creación de artículos ya que solamente se crearán según necesidad.
- **Comodín atributo:** campo alfanumérico para utilizar en la generación del código interno generado si se desea poner una información adicional al contador numérico de artículos, por ejemplo, un sufijo.
- **Bloquear en configuración:** bloquea la edición de "valor" y "descripción" del parámetro durante la creación del artículo.
- **Valores predefinidos:** campo numérico donde se establece un valor por defecto. Solo se utiliza en parámetros explícitos.
- **Multiplicador:** multiplicador del campo "valores predeterminados". El resultado se aplica al código interno del artículo generado.
- **Símbolo anterior:** campo para añadir lo que se desee antes del valor del parámetro en la descripción del artículo.
- **Símbolo posterior:** campo para añadir lo que se desee después del valor del parámetro en la descripción del artículo.
- **Dígitos en código:** número de dígitos que conforman el valor del parámetro.
- **Orden en código:** posición del valor del parámetro en el código del artículo.
- **Orden en descripción:** posición del valor del parámetro en la descripción del artículo.
- **Mostrar unidades:** muestra la unidad de medida del parámetro después de su valor en la descripción del artículo.
- **Separar descripción:** añade un espacio al final del valor del parámetro en la descripción del artículo.

Dentro de una familia se pueden asociar valores específicos de un parámetro general, por ejemplo:

El parámetro general "Tipo de madera" está compuesto por los siguientes valores:

- Pino
- Eucalipto
- Roble
- Castaño

La familia definida como "Puertas de comedor" solamente lleva en sus puertas el tipo de madera "Pino", por lo tanto, a la hora de configurar ese parámetro en la familia, se debe añadir en la parte inferior, como se ve en la imagen.

Parámetros

PARÁMETROS

Parámetro: Tipo de madera

Valor por defecto: []

Obligatorio: ☒

En código: ☒

En descripción: ☒

Atributo: ☐

Bloquear en configuración: ☐

Multiplicador: []

Símbolo anterior: []

Símbolo posterior: []

Dígitos en código: 1

Orden en código: 5

Orden en descripción: 5

Comodín atributo: []

Valores predefinidos: []

Mostrar unidades: ☐

Separar descripción: ☒

Valor parámetro	Descripción	Acronimo
P	Pino	Pino común

Esto permite reducir el número de parámetros, ya que permite seleccionar únicamente los valores deseados en función de la configuración de la familia.

8.2 Creación de artículos

8.2.1 Almacén

A continuación, se muestra un ejemplo de creación de un artículo en una familia parametrizable.

Gestión de familias de artículos

GESTIÓN DE FAMILIAS DE ARTÍCULOS

Familia

Código familia: ML

Descripción: (PARAMETROS) Puertas

Grupo: []

Obsoleta: ☐

Almacén y subalmacenes

Almacén: []

Sub entrada: Principal

Sub salida: Principal

Observaciones

Configuración | Artículos | Parámetros | Costes | Características | Administración | Almacén | Producción | Ficheros adjuntos | Multidoma

Parámetros | Restricciones | Fórmulas

Recuerde que cualquier modificación en los parámetros de una familia, implica la regeneración del código y/o descripción según proceda, para evitar duplicidad de artículos.

Parámetros

Código	Descripción	Obligatorio	Orden en código	Orden en descripción	Atributo	Comodín atributo
01	Largo	☒	2	2	☐	
02	Ancho	☒	3	3	☐	
03	Espesor	☒	4	4	☐	
04	Tipo de madera	☒	5	5	☐	
11	Tipo de acabado	☐	6	6	☐	
16	Grado de brillo	☐	7	7	☐	
13	Tipo de poro	☐	8	8	☐	
15	Color	☐	9	9	☐	
14	Base	☐	10	10	☐	

Configuración de los valores de los parámetros

VALORES DE LOS PARÁMETROS

Parámetros

Nuevo valor

Código	Descripción	Valor parámetro	Descripción parámetro	Un.Medida	Obligatorio	Bloquear	Atributo	Comodin atributo
00	Familia	ML	(PARAMETROS) Puertas		☒	☐	☐	
01	Largo	1.200	1.200	milímetro	☒	☐	☐	
02	Ancho	750	750	milímetro	☒	☐	☐	
03	Espesor	25	25	milímetro	☒	☐	☐	
04	Tipo de madera	H	Haya		☒	☐	☐	
11	Tipo de acabado	01	Barnizado		☐	☐	☐	
16	Grado de brillo	03	Brillo		☐	☐	☐	
13	Tipo de poro	01	Abierto		☐	☐	☐	
15	Color				☐	☐	☐	
14	Base				☐	☐	☐	

Tarifas

Cod. Tarifa	Precio base	Disp. en catálogo

Artículos

GESTIÓN DE ARTÍCULOS

Artículo

Fecha alta: 19/04/2024 Creador: imatia F. modificación: 13.34.20 19/04/2024 Usuario ult. mod: imatia

Código: PL00003 Familia: ML - (PARAMETROS) Mesas

Descripción: Mesa 1250-650-25mm Haya Barnizado Mate Abierto

Código EAN13: 1

Código EAN14:

Solicitud de compra: ☐ Disp. en catálogo: ☒

Obsoleto: ☐ Fecha obsoleto:

Borrar: ☐ Fecha borrado:

Configuración Parámetros Costes Tarifas Ficheros adjuntos Administración Almacén Producción Multidoma Artículos adicionales

Configuración Genéricas Dinámicas Recursos

Códigos

Código interno: 505025H0101010000 Código anterior:

Unidades de medida

Unidad de medida	Unidad	Un.Medida	Factor de conversión	Peso neto (g)	Peso bruto (g)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	m³
Unidad de venta		Unidad							
Unidad de compras									
Ud. manipulación									
Cantidad múltiplo de venta									

Trazabilidad

Trazable: Configuración


Descripción técnica

Requerimientos de calidad


Imprimir certificado de calidad

8.2.2 Ventas

Elastic permite crear artículos directamente desde presupuestos y pedidos de ventas. Para ello dentro del documento se debe pulsar el botón de "Configurador".





Se abrirá la siguiente ventana, donde hay que seleccionar la familia y tarifa del artículo a crear:



El sistema establece un control por si este ya existe en el sistema, si al añadir el artículo, este no existe, propondrá crearlo.

Selección de artículo con parámetro con check atributo activado.



Se abrirá la siguiente pestaña

1. Se dará la posibilidad de editar el código, sino creará el que está por defecto definido en la familia.
2. Se permite establece unidad de venta de tarifa y precio.
3. Se permite modificar la fecha de alta y la descripción del artículo creado.

Añadir nuevo artículo

ANADIR NUEVO ARTÍCULO

Código interno: 000025P0102010000

Código:

Descripción: PL 2200x1000x25mm Pino común Barnizado Satinado Abierto

Unidad: Unidad Fecha de alta: 08/05/2024

Unidad de venta: Unidad

Tarifa	Precio base	En catálogo	Moneda	Conversión
01	352,0000		€	1,000000

9. Condiciones

Condición

CONDICIÓN

Reutilizable: ☒

Descripción: Operación Vidriera NO

Condición: (Puerta Vidriera ↔ 001 - Sin vidrios)

Despiece | Cantidades despiece | Parámetros despiece | Componentes despiece | Operaciones | Detalles operación | Agrupación artículos | Agrupación cantidades | Agrupación parámetros


Familia	Versión	Operación
PL001 - Puertas Lisas 300	00 - Cabezal 11,5 + Canto 11,5	Vidriera
PL002 - Puertas Rayadas simad 350	00 - Default version	Vidriera
PL003 - Puertas Rayadas 400	00 - Default version	Vidriera

10. Restricción de parámetros.

Las restricciones sirven para poder definir la creación de artículos de una manera más precisa.

Si un parámetro es dependiente del valor de otro parámetro, esto se puede configurar mediante restricciones de uso. Para ello vamos a ver un ejemplo.

La familia Puertas está formada por los siguientes parámetros:



Gestión de familias de artículos

Familia: PL

Código familia: (PARAMETROS) Puertas

Almacén: Almacén y subalmacenes

Sub. entrada: Principal

Sub. salida: Principal

Observaciones:


Configuración | Artículos | **Parámetros** | Costes | Características | Administración | Almacén | Producción | Ficheros adjuntos | Multidioma

Recuerde que cualquier modificación en los parámetros de una familia, implica la regeneración del código y/o descripción según proceda, para evitar duplicidad de artículos.

Parámetros

Código	Descripción	Obligatorio	Orden en código	Orden en descripción	Atributo	Comodín atributo
01	Largo	☒	2	2	☐	
02	Ancho	☒	3	3	☐	
04	Espesor	☒	4	4	☐	
04	Tipo de madera	☒	5	5	☐	
11	Tipo de acabado	☐	6	6	☐	
16	Grado de brillo	☐	7	7	☐	
13	Tipo de poro	☐	8	8	☐	
15	Color	☐	9	9	☐	
14	Base	☐	10	10	☐	

Dentro del “Tipo de acabado” se tienen los siguientes valores:



Parámetros

Parámetro: Tipo de acabado

Valor por defecto: 2

Dígitos en código: 2

Orden en código: 6

Orden en descripción: 6

Comodín atributo: 6

Valores predefinidos:

Mostrar unidades: ☒

Separar descripción: ☒

Valor parámetro	Descripción	Acrónimo
02	Lacado	
03	Tinte	
01	Barnizado	

Se quiere establecer la restricción siguiente:

Si se elige el tipo de acabado “Barnizado”, la puerta no puede llevar los parámetros “Color” y “Base”.


Para ello se debe ir a la pestaña de Restricciones.




1. Lo primero que se debe hacer es cubrir la descripción de la restricción, este es un campo de texto libre y sirve para identificar la restricción.
2. En la parte superior hay un check llamado "Reutilizable", esto permite que la restricción se pueda utilizar en otra familia.
3. Una vez cubierto esto, se le debe dar al botón de "Generar condición".

La condición en este caso sería:

El parámetro "Tipo de acabado" seleccionado es "Barnizado".






Para crear una condición, se debe seleccionar el parámetro en la columna de Subproceso, un operador y el valor del parámetro. Una vez terminado se hace click en la check verde.

- **Subproceso:** Selección del parámetro.
- **Operador:** Símbolo matemático (mayor o igual, menor, igual, etc)
- **Valor:** Selección del valor del parámetro.
- **Expresión:** Condición final.

Una vez creada la Restricción con su Descripción y Condición, se establecen los valores admitidos o restringidos.



Restricción

10.1 Valores

En esta subpestaña se configuran los valores de parámetros que se permiten seleccionar. Si queremos que todos los valores de un parámetro sean seleccionables, no es necesario añadirlo.

Por ejemplo:

Si una vez seleccionado el “Tipo de acabado” – “Barnizado”, solamente se puede seleccionar “Grado de brillo” – “Satinado”, se debe añadir de la siguiente manera.




Restricciones

Si por el contrario se permiten todos los valores, no es necesario añadirlo.

10.2 Sin valor

Esta subpestaña sirve para añadir los parámetros que no se permiten utilizar si se cumple la condición. En este caso si seleccionamos el valor "Barnizado", no se permite seleccionar "Base" ni "Color", para ello la configuración debe quedar así.




Restricciones

10.3 Relaciones

En esta subpestaña se pueden asociar valores por defecto de parámetros a la condición.


Si al seleccionar el valor "Barnizado", se quiere que el "Tipo de Poro" sea por defecto "Abierto", la configuración sería la siguiente:



Restricciones

10.4 Familias

En esta subpestaña se asocian restricciones directamente a otras familias.



11. Generar código y descripción

En este apartado nos encontramos con la posibilidad de generar códigos nuevos para artículos creados por parámetros. Podemos diferenciar dos partes, una cabecera y una tabla donde seleccionar el artículo paramétrico.




11.1 Cabecera

Aquí tenemos tres campos que se deben tener en cuenta:



- **Familia:** campo desplegable con todas las familias paramétricas.
- **Generar Código:** check que al marcarlo nos cambiará el código del artículo seleccionado.
- **Generar Descripción:** check que al marcarlo nos cambiará el código del artículo seleccionado.

Una vez seleccionado los campos a modificar, pulsaremos el botón de Regenerar, el cual nos muestra un mensaje de confirmación que nos mantendrá los cambios de forma permanente.



11.2 Tabla

Aquí vemos los campos del artículo paramétrico. Dividido en:

- Código interno
- Código
- Descripción
- Obsoleto
- Borrar




En este ejemplo vamos a regenerar la descripción, por lo tanto, nos quitará todo lo que hayamos añadido previamente nosotros a mayores.

- 1) Aquí añadimos la palabra Neumático a la descripción del artículo.

Artículo	
Fecha alta	11/11/2024 31
Código	1138
Descripción	Neumáticos R22 YR
Código EAN13	
Código EAN14	

- 2) Pulsamos el botón Regenerar.
- 3) Al haber regenerado únicamente nos quita la palabra neumático, ya que el resto lo generó paramétricamente




12. Modelos de costes

En este apartado vamos a explicar como crear un modelo de costes. En Elastic, si se quiere llevar un control de costes, es necesario crear un modelo de costes para la empresa y asociarlo a las familias correspondientes. Para ello nos iremos a *Almacén >> Modelo de costes* y se configurará según necesidad de la empresa. Hay varias posibilidades

1. **Trabajar con un modelo básico:** la empresa establece un coste estándar para cada uno de los artículos y un periodo de tiempo determinado. Es responsabilidad del cliente mantenerlo y actualizarlo cuando sea necesario. Este modelo consiste en que el coste estándar se calcula en base a una configuración sobre los costes de materia prima, mano de obra y maquinaria dependiendo del proceso productivo de la empresa. ~~El coste de materia prima se puede configurar para que sea uno concreto, una media de las entradas, o que sea la tarifa de un proveedor y que se actualice según se modifique dicha tarifa.~~
2. **Modelo con sobrecostes:** para las empresas que necesiten un modelo que contemple costes más allá de los básicos de materia prima, mano de obra o coste máquina, el sistema permite configurar un modelo de costes con la posibilidad de añadir sobrecostes configurables por la empresa. Estos modelos de costes extras pueden ser partidas fijas o variables, calculado sobre materia prima, mano de obra y maquinaria. Esto permite tener varios modelos con comportamientos diferentes para distintas familias.

12.1 Modelo básico

Para crear cualquier modelo de costes nos iremos a *Almacén >> Modelo de costes* y una vez ahí añadiremos un nuevo registro, donde por ahora solo tenemos que cubrir los campos que están en la cabecera.



En la cabecera tenemos tres campos:

- **Descripción:** nombre del modelo
- **Fecha inicio:** fecha de inicio del modelo
- **Fecha fin:** fecha hasta que tendrá vigencia el modelo


Las pestañas en las que se divide son:

- **Partidas:** aquí se añaden los costes que necesitemos para el modelo con sobrecostes.
- **Familias:** en esta pestaña vemos todas las familias que usan este modelo de costes
- **Artículos:** en esta pestaña vemos todos los artículos que usan este modelo de costes


12.1.1 Familias

Para crear el modelo de costes básicos, nos iremos a la pestaña familias. Al añadir una familia a este modelo, nos desplegará una ventana donde podremos seleccionar que familia queremos añadir.

***Nota:** esto también se puede hacer dentro de cada familia en *Almacén >> Familia de artículos >> Activas*




Una vez añadida la familia deseada, marcaremos el check *Activo* para usar por defecto esta tarifa. Pueden añadirse tantas familias como queramos.




Tras esto, entraremos en los detalles de la familia y añadiremos los artículos deseados de dicha familia.

***Nota:** Recordemos que no se puede tener artículos sin familia.



Al haber añadido el artículo buscado, podemos imputarle un coste, aunque la mejor manera de hacerlo es desde la pestaña de artículos.



12.1.2 Pestaña de artículos

En la pestaña de artículos nos aparecerán todos los artículos que tienen el modelo de costes asignado. Para imputarle un coste puede hacerse desde la propia tabla, aunque es mejor hacerlo desde sus detalles ya que se ve más claro.

Al entrar en los detalles se nos despliega una ventana con los costes principales y otros costes (modelo sobrecostes). La suma de ambos conforma el coste estándar del producto.

12.2 Modelo Sobrecostes

Una vez aquí “empieza” el Modelo de sobrecostes.

Para imputar “Otros costes” tenemos que añadirlos en la tabla inferior. Para ello tenemos que realizar una configuración previa en *Tablas maestras >> Tipo de partida de costes* y *Subtipo de partidas de coste* añadir el tipo de coste que queremos.

Una vez completado ese paso previo, tendremos que cubrir diferentes campos:

Otros costes						
Descripción	Tipo	Subtipo	Valor	Porcentaje	Campo porcentaje	Coste transporte
Coste operativo	Estructural	Consumibles	5,00000 €	50,00%	Coste materia prima	☐
Coste marginal	Otros costes		3,00000 €			☐
						☐

- **Descripción:** se describe el gasto para el que se configura esa línea.
- **Tipo:** se inserta el tipo de gasto en función de lo que haya configurado previamente en las tablas maestras.
- **Subtipo:** se inserta el subtipo de coste en función de la configuración previa en las tablas maestras.
- **Valor:** sirve para aplicar un valor fijo sobre el coste cuando entre (en este caso la materia prima son 10€ y el porcentaje es el 50%, entonces aquí saldrá el resultado)
- **Porcentaje:** campo porcentual que le afectará al coste que selecciones en el campo porcentaje
- **Campo porcentaje:** desplegable donde seleccionas entre los costes básicos
- **Coste transporte:**

***Nota:** En el modelo de coste estándar, el tipo y subtipo se utiliza con el fin de poder filtrar a futuro la información y clasificar los costes y poder sacar un listado


Coste almacen y subproductos

Los artículos dentro de una familia también pueden no tener el mismo comportamiento que el resto de la familia, y tener su propio modelo de costes. Para cambiar el modelo de un artículo. El coste estándar que resultaría para un artículo es la suma de los costes principales (materia prima, mano de obra, máquina y el fijo de operaciones) más otros costes, que son la aplicación de los costes configurados en el modelo de costes.

12.2.1 Partidas

Esta pestaña funciona como los otros costes del artículo. Para añadir un coste fijo o variable de forma genérica a todos los artículos.

Cuando actualizamos un modelo de costes, para que los cambios se apliquen sobre los artículos que utilizan dicho modelo ejecutaremos el proceso "Actualizar artículos" pulsando sobre la acción en la rueda de acciones. Posteriormente refrescaremos la tabla.



The image shows two screenshots of the software interface. The top screenshot is the 'MODELOS DE COSTES' window, showing a table of 'Partidas' (Items) with columns: Descripción, Tipo, Subtipo, Valor fijo, Porcentaje, Campo porcentaje, and Coste transporte. The 'Actualizar artículos' button is highlighted in the top right corner. The bottom screenshot is the 'COSTES DEL ARTÍCULO' window, showing the configuration for 'Costes 2024'. It includes sections for 'Costes principales' (Costs principal) and 'Costes en almacén' (Costs in warehouse). The 'Costes principales' section shows a list of costs: Coste materia prima (10,000), Coste mano de obra (2,500), Coste máquina (2,500), Coste fijo operaciones (0,000), and Otros costes (22,000). The 'Costes en almacén' section shows 'Promedio' and 'Última entrada'. The 'Otros costes' section shows a table with columns: Descripción, Tipo, Subtipo, Valor, Porcentaje, Campo porcentaje, and Coste transporte. The 'Valor' column for 'Partida V1' is highlighted with a red box.

Descripción	Tipo	Subtipo	Valor	Porcentaje	Campo porcentaje	Coste transporte
Partida V1	Estructural	Consumibles	22,00000 €			

Este proceso actualizará las partidas de los artículos con los nuevos valores y las recalculará para que los nuevos cambios imputen en el coste total del artículo. Desde la entrada de familias de producción dentro de la versión también cabe la posibilidad de recalcular costes de artículos.

13. Instalaciones

Las empresas dadas de alta en elastic, deben crear y configurar las instalaciones en las que está, o estará, ubicada su mercancía. De esta manera, se controla la entrada y salida de material y como consecuencia las existencias totales en el almacén. Para acceder nos iremos a Almacén >> Instalaciones.

La configuración de las instalaciones dependerá de cómo esté organizada la empresa, por lo que se permiten crear almacenes, subalmacenes, zonas y ubicaciones. En todos los casos,

la empresa puede querer que sus instalaciones sean instalaciones físicas, las cuales están claramente definidas (p. ej.: almacén de Vigo, almacén de Tui, etc.), o bien, que sus instalaciones sean instalaciones lógicas (p. ej.: almacén materia prima, almacén productos terminados, etc.). En cualquier caso, el usuario debe decidir en base a qué tipo de instalaciones va a configurar la empresa.




13.1 Configuración de Almacén.

El primer nivel de configuración de las instalaciones es dar de alta un almacén, ya que los subalmacenes, zonas y ubicaciones no se pueden crear sin crear el almacén primero. Para crear un almacén pulsaremos "Añadir registro" y nos desplegará una ventana emergente donde diferenciamos una cabecera y 5 subpestañas:

- Subalmacenes
- Ubicaciones
- Zonas
- Estrategias
- Mapeado almacén

13.1.1 Cabecera del almacén

Se muestran los datos de identificación del almacén seleccionado.



	Campo	Descripción
CABECERA	Código	Código de identificación del almacén seleccionado.
	Desc. Almacén	Descripción o nombre de identificación del almacén seleccionado.
	Dirección	Dirección del almacén seleccionado.
	Localidad	Localidad del almacén seleccionado.
	Provincia	Provincia del almacén seleccionado.

	País	País del almacén seleccionado.
	C. Postal	Código postal del almacén seleccionado.

	Campo	Descripción
CHECKS	Almacén reservas	si se marca este check, este almacén será donde se hagan las reservas de material de venta.
	De baja	Almacén en desuso
	No permitir negativos en traspasos	Check que no permite que quede stock negativo al traspasar artículos de un almacén a otro.
	Almacén pendientes	si se marca este check, este almacén será donde entrará el material de compras y producción.
	Por defecto	Aparecerá siempre como elección este almacén
	Consigna de compras	Almacén específico para mantener los artículos que se hayan comprado pero que aun pertenezcan al proveedor. No seleccionar proveedor, hará que sea para todos
	Proveedor	Desplegable donde se puede seleccionar el proveedor y esto hará que le afecte el almacén únicamente
	Consigna de ventas	Almacén específico para mantener los artículos que se hayan vendido pero que pertenezcan al cliente y estén en nuestro almacén. No seleccionar cliente, hará que sea para todos
	Cliente	Desplegable donde se puede seleccionar el cliente y esto hará que le afecte el almacén únicamente

En la casilla "por defecto", se marca un almacén que se precargue por defecto en los documentos de ventas para validar el stock disponible. Por lo tanto, esta casilla es únicamente para la consulta de la disponibilidad de stock en el almacén. Si no se marca, a la hora de hacer un pedido, el stock disponible del que informa el sistema es el de todos los almacenes de los que dispone la empresa.

13.1.2 Subalmacén

Para una mayor capacidad de control del material del que dispone la empresa, se pueden crear subalmacenes dentro del almacén y darles propiedades a los mismos. Al añadir un subalmacén nuevo nos despliega una ventana donde especificar ciertos campos

	Campo	Descripción
CHECKS	Código subalmacén	Campo numérico o alfabético donde ponerle un código del subalmacén
	Desc. Subalmacén	Nombre del subalmacén
	De baja	Check para dar de baja el subalmacén
	Entrada por defecto	Al marcar este check hará que la mercancía entre por defecto a dicho almacén
	Salida por defecto	Al marcar este check hará que, cuando salga la mercancía, salga por defecto por dicho almacén

Dentro del propio subalmacén, podemos ver las ubicaciones propias del mismo y también se pueden crear.

13.1.3 Ubicaciones.

Las ubicaciones son regiones con un espacio definido y finito, donde ubicar más concretamente material dentro de un almacén o subalmacén. Las ubicaciones permiten tener el stock almacenado en dichos espacios finitos, siguiendo una estrategia, o bien por peso, por capacidad, o incluso por ambas.

Para crearla podemos hacerlo de dos formas diferentes, como vimos en el punto anterior, desde los subalmacenes o desde la propia pestaña de ubicaciones. Depende desde donde lo hagamos tendrá una jerarquía u otra.

1. Ubicación dentro de un almacén

En este caso se creará desde la pestaña de *Ubicaciones*. Aquí se creó una ubicación dentro del propio almacén.

	Campo	Descripción
UBICACIONES	Cód. Ubicación	Campo alfanumérico donde indicar la ubicación
	Capacidad	Unidades posibles en una ubicación
	Peso máximo (kg)	Peso máximo que soporta la ubicación
	Bloqueo de entradas	Check para indicar que no pueden entrar las mercancías desde esta ubicación.
	Bloqueo de salidas	Check para indicar que no pueden salir las mercancías desde esta ubicación.
	De baja	Check para marcar una ubicación deshabilitada
	Motivo de bloqueo	Desplegable donde indicar por qué bloqueamos una ubicación

La capacidad es relativa, no tiene unidad, permitiendo introducir cargas adimensionales. Van referenciadas al factor ocupación, definido en el artículo cuando se crea. Por lo tanto, la capacidad indica las unidades que acepta una ubicación determinada.


El peso máximo (kg), permite configurar el peso máximo que soporta una ubicación. Se chequea solo desde las órdenes de ubicación. Los movimientos de almacén normales no controlan esta limitación.

***Nota:** El peso del artículo se configura cuando se da de alta un artículo. Ver Alta artículos.


***Nota:** Las ubicaciones de entrada se seleccionan en las órdenes de preparación y las de salida se seleccionan en las órdenes de ubicación.

2. Ubicación dentro de un subalmacén

En este caso se creará desde el detalle del subalmacén. Aquí se creó una ubicación dentro del propio subalmacén. Esta ubicación también aparecerá en la correspondiente pestaña de *Ubicaciones*.



Cód. Ubicación	Peso máximo (kg)	Capacidad	Bloqueo de entradas	Bloqueo de salidas	De baja
EN001	5.000,000	500,000	☐	☐	☐
EN002	5.000,000	500,000	☐	☐	☐




Cód. Ubicación	Subalmacén	Peso máximo (kg)	Capacidad	Bloqueo de entradas	Bloqueo de salidas	De baja
003		2.000	100			
004						
EN001	EN - Entradas	5.000	500			
EN002	EN - Entradas	5.000	500			
GN001	GN - General					
GN002	GN - General					
SL001	SL - Salidas					
SL002	SL - Salidas					

13.1.4 Zonas

Las zonas abarcan una región de subalmacenes, ubicaciones y zonas. Es una forma más de organización de almacenes.

Para crear una zona lo primero es añadir un nuevo registro que desplegará una ventana. Dicha ventana tiene dos campos obligatorios, insertar un código y una descripción de la zona. Una vez cubiertos y creada la zona nos aparecerán tres nuevos botones:

- Subalmacenes
- Ubicaciones
- Zonas




Cód. Ubicación	Código subalmacén	Desc.Subalmacén	Código Subzona
EN	Entradas		
GN	General		

13.1.5 Estrategias

Una vez que están creadas las instalaciones de la empresa, se debe configurar que estrategias de ubicación y de picking seguirán los artículos en el almacén, en caso de que se quiera trabajar con capacidades finitas. Se debe entender que la carga (lo que ocupa la mercancía) frente a la capacidad (lo que se puede ocupar) debe ser adecuada.

Para configurar una estrategia de ubicación y picking, tenemos dos pestañas para hacerlo:

1. **Pestaña Orden de selección:** en esta pestaña se configuran las reglas que debe seguir un artículo a la hora de ubicarse en el almacén.



En ella destacamos 4 formas de hacerlos en función de los botones que se nos abrieron en la ventana:

- **Usar ubicaciones fijas:** se define que la primera estrategia a seguir es usar en primer lugar las ubicaciones fijas que están definidas a nivel artículo, de modo que será ahí el primer sitio a donde irían los artículos.

***Nota:** Las ubicaciones fijas por las que pasará un artículo están predefinidas en la ficha del mismo.



- **Zona:** el artículo puede ubicarse en conjunto de ubicaciones o subalmacenes definidos en la zona configurada en el sistema.
- **Subalmacenes:** se asocian los subalmacenes donde se ubicará el artículo.
- **Última entrada:**

Hay tres comportamientos a seguir en cada línea configurada en el orden de selección. Todos ellos son posibles a la vez, en todas las combinaciones.

- **Completar:** se configura para que el sistema intente siempre llenar una ubicación con la máxima cantidad de artículos posible. Permite partir incluso los lotes para completar el espacio.
- **Mezclar artículos:** el sistema permite mezclar en una misma ubicación artículos diferentes.
- **Permitir mezclar cuarentena:** el sistema permite que los artículos se mezclen en la misma ubicación que los artículos que están en cuarentena.

Nota: Cuando se trabaja con estrategias, es recomendable configurar a mayores un almacén genérico donde ubicar los artículos, cuando estos no son capaces de ubicarse en ningún sitio.

2. **Pestaña Artículos:** tras definir un orden de selección, se deben asociar los artículos que se quiere que sigan esa estrategia, configurando así su comportamiento de entrada o salida del sistema. Como se ha mencionado anteriormente, las ubicaciones fijas de los artículos se definen en la ficha del artículo.



14. Gestión de almacén

Desde *Gestión de almacén* se controla el stock que hay en cada uno de los almacenes, subalmacenes, ubicaciones y sus movimientos. Desde el árbol situado a la izquierda podemos ver los diferentes almacenes de la empresa y seleccionar cual es el que necesitamos. Este desplegable, a medida que vamos aumentando niveles, podemos ver que van cambiando la apariencia de la ventana según sea un almacén, un subalmacén o una ubicación.

La ventana de "*Gestión de almacén*" se divide en cabecera y 7 pestañas:

- Existencias totales
- Lotes
- Existencias
- Movimientos
- Subalmacenes
- Ubicaciones

- Alarma stocks

ALMACENES

Código: CT Desc Almacén: CENTRAL

Dirección: Parque logístico Valadarez, Parcela 45-52 Localidad: Vigo

País: ESPAÑA Provincia: PONTEVEDRA

C. Postal: 36310

De baja: Por defecto

Ocupación (%):

Consigna de compras: Proveedor

Consigna de ventas: Cliente

Existencias totales

Empresa	Familia	Código	Descripción	Stock global	Cantidad reservada	Cant. pde. recibir compras	Cant. pde. recibir producción	Cant. pde. recibir	Cant. reservada ventas	Cant. reservada producción	Reservas manuales	Cant. cuarentena
Treworld, S.A.	BA.	BA000001	BAIDA 20591V	8,500	0,000	0,000	366,500	366,500	0,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BA.	BA000002	BAIDA 22591V	8,000	0,000	0,000	205,750	205,750	0,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BA.	BA000003	BAIDA 22594W	30,000	0,000	0,000	72,875	72,875	0,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BA.	BY000001	CARCASA NYLON 20591V	38,700	0,000	0,000	38,700	38,700	0,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BA.	BY000002	CARCASA NYLON 22591V	0,000	0,000	0,000	47,150	47,150	0,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BA.	BY000003	CARCASA NYLON 22594W	0,000	0,000	0,000	23,575	23,575	0,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BA.	BL000004	LLANTA TALON 4562YR	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BA.	BL000001	LLANTA TALON 5591V	72,000	0,000	0,000	142,000	142,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BA.	BL000002	LLANTA TALON 6094W	28,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	30	BRIDGESTONE A 001 20555 R.	210,000	36,000	0,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	100,000
Treworld, S.A.	BRI.	31	BRIDGESTONE Bizzak LM-32 2.	175,000	26,000	3,000	0,000	3,000	26,000	0,000	0,000	100,000
Treworld, S.A.	BRI.	32	BRIDGESTONE Ecopia EP150 2.	244,000	58,000	2,000	0,000	2,000	58,000	0,000	0,000	100,000
Treworld, S.A.	BRI.	33	BRIDGESTONE Ecopia EP150 2.	146,000	60,000	7,000	0,000	7,000	60,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	43	BRIDGESTONE Potenza RE900...	198,000	36,000	0,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	39	BRIDGESTONE Potenza RE902...	98,000	24,000	0,000	0,000	0,000	24,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	58	BRIDGESTONE Potenza RE902...	112,000	36,000	0,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	34	BRIDGESTONE Potenza RE930...	132,000	24,000	2,000	0,000	2,000	24,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	35	BRIDGESTONE Potenza RE930...	140,000	36,000	0,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	36	BRIDGESTONE Potenza RE940...	133,000	24,000	0,000	0,000	0,000	24,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	37	BRIDGESTONE Potenza RE940...	158,000	24,000	14,000	0,000	14,000	24,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	59	BRIDGESTONE Potenza RE940...	184,000	48,000	0,000	0,000	0,000	48,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	38	BRIDGESTONE Potenza RE950...	166,000	36,000	0,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	56	BRIDGESTONE Potenza RE950...	126,000	24,000	0,000	0,000	0,000	24,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	60	BRIDGESTONE Potenza RE950...	84,000	36,000	0,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	64	BRIDGESTONE Potenza RE950...	142,000	40,000	28,000	0,000	28,000	40,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	65	BRIDGESTONE Potenza RE950...	102,000	28,000	0,000	0,000	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000
Treworld, S.A.	BRI.	41	BRIDGESTONE Potenza S-001...	174,000	38,000	0,000	0,000	0,000	38,000	0,000	0,000	0,000

14.1 Cabecera.

En este apartado aparecerán los datos que hayamos configurado en el almacén (Almacén >> Instalaciones)

	Campo	Descripción
CABECERA	Código	Código de identificación del almacén seleccionado
	Dirección	Dirección del almacén seleccionado.
	País	País del almacén seleccionado.
	C. Postal	Código postal del almacén seleccionado.
	De baja	Almacén en desuso
	Por defecto	Aparecerá siempre como elección este almacén
	Ocupación (%)	Indicador que muestra como de lleno está el almacén.
	Desc. Almacén	Descripción o nombre de identificación del almacén seleccionado.
	Localidad	Localidad del almacén seleccionado.
	Provincia	Provincia del almacén seleccionado.
	Consigna de compras	Almacén específico para mantener los artículos que se hayan comprado pero que aun pertenezcan al proveedor. No seleccionar proveedor, hará que sea para todos

Proveedor	Desplegable donde se puede seleccionar el proveedor y esto hará que le afecte el almacén únicamente
Consigna de ventas	Almacén específico para mantener los artículos que se hayan vendido pero que pertenezcan al cliente y estén en nuestro almacén. No seleccionar cliente, hará que sea para todos
Clientes	Desplegable donde se puede seleccionar el cliente y esto hará que le afecte el almacén únicamente

14.2 Pestaña Existencias totales

En esta pestaña podemos ver todos los artículos que están dentro del almacén Central, estén en subalmacenes, el propio almacén o ubicaciones.

Si entramos en los detalles del mismo, podremos ver exactamente donde se encuentra cada uno de los artículos.

14.3 Pestaña Lotes

En esta pestaña veremos todos los artículos con lotes asociados.

14.4 Pestaña Existencias

En esta pestaña veremos todos los artículos que están en el propio almacén Central. Como podemos ver, la cantidad es mucho menos que las existencias totales.



14.5 Pestaña Movimientos

En esta pestaña se pueden ver todos los movimientos de todos los artículos y se divide en las siguientes subpestañas:

- Entradas
- Salidas
- Traspasos
- Regularizaciones
- Resumen de movimientos

15. Movimientos manuales

16. Gestión de almacén por empresa

En Gestión de almacén por empresa dispone de las mismas funcionalidades que en el apartado Gestión de almacén. Como podemos ver en este caso, se divide en dos pestañas *Existencias* y *Resumen de movimientos*.

16.1 Existencias

En esta pestaña podemos ver el stock de artículos que tenemos, la situación en la que se encuentran y exactamente en que almacén están.

Gestión de Almacén por Empresa

Existencias Resumen de movimientos

Almacén	Cóctema	Familia	Código	Descripción	Stock	Cantidad reservada	Cant. reservada venta	Cant. reservada producción	Cant. pñte. recibir	Cant. pñte. recibir compra	Cant. pñte. recibir producción	Unidad
CENTRAL	103	BANDEAS DE CAUCHO	BAN0001	BANDA 225x4W	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Kg
CENTRAL	103	BANDEAS DE CAUCHO	BAN0002	BANDA 225x4W	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Kg
CENTRAL	103	BANDEAS DE CAUCHO	BAN0003	BANDA 225x4W	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Kg
CENTRAL	105	BANDEAS DE NYLON	BNY0001	CARCAZA NYL	36,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Kg
CENTRAL	105	BANDEAS DE NYLON	BNY0002	CARCAZA NYL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Kg
CENTRAL	105	BANDEAS DE NYLON	BNY0003	CARCAZA NYL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Kg
CENTRAL	104	BANDEAS LATERALES	BLA0001	LLANTA TALON	72,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Kg
CENTRAL	104	BANDEAS LATERALES	BLA0002	LLANTA TALON	20,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Kg
CENTRAL	104	BANDEAS LATERALES	BLA0004	LLANTA TALON	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Kg
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	30	BRIDGESTON	210,000	36,000	36,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	31	BRIDGESTON	270,000	26,000	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	32	BRIDGESTON	244,000	58,000	58,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	33	BRIDGESTON	140,000	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	34	BRIDGESTON	132,000	24,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	35	BRIDGESTON	140,000	38,000	38,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	36	BRIDGESTON	133,000	24,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	37	BRIDGESTON	158,000	24,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	38	BRIDGESTON	166,000	35,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	39	BRIDGESTON	98,000	24,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	40	BRIDGESTON	134,000	24,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	41	BRIDGESTON	174,000	38,000	38,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	42	BRIDGESTON	78,000	84,000	84,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	43	BRIDGESTON	188,000	38,000	38,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	50	BRIDGESTON	60,000	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	55	BRIDGESTON	125,000	24,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	57	BRIDGESTON	130,000	24,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	58	BRIDGESTON	112,000	38,000	38,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	59	BRIDGESTON	164,000	48,000	48,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	60	BRIDGESTON	84,000	36,000	36,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	61	BRIDGESTON	152,000	24,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	62	BRIDGESTON	96,000	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	62	BRIDGESTON	128,000	72,000	72,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	63	BRIDGESTON	194,000	54,000	54,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	64	BRIDGESTON	142,000	40,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	005	BRIDGESTONE	65	BRIDGESTON	102,000	28,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	003	HANNOCK	19	HANNOCK WHE	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	003	HANNOCK	20	HANNOCK WHE	20,000	12,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf
CENTRAL	003	HANNOCK	21	HANNOCK WHE	80,000	16,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	uf

16.2 Resumen de movimientos

En esta pestaña se pueden ver todos los movimientos que realiza la empresa por orden cronológico y con la descripción de cada almacén y subalmacén.

Gestión de Almacén por Empresa

Existencias Resumen de movimientos


Resumen de movimientos

Fecha	Tipo	Subtipo	Desc. Almacén	Desc. Subalmacén	Desc. Artículo	Cantidad	Un. medida	Precio ut.	Coste	Documento	Nº lote	Código	Nº lote externo
12-30-2011/02/04	TRASLADOS		CENTRAL		Neumáticos	90,000	uf				L71300018	100	
12-30-2011/02/04	TRASLADOS		CENTRAL		Neumáticos	10,000	uf				L71300049	100	
12-30-2011/02/04	TRASLADOS		CENTRAL		Neumáticos	50,000	uf				L72400001	100	
12-30-2011/02/04	TRASLADOS		CENTRAL		Neumáticos	50,000	uf				L71300018	100	
12-30-2011/02/04	TRASLADOS		CENTRAL		Neumáticos	100,000	uf				L72400001	100	
12-25-2011/02/04	TRASLADOS		CENTRAL		Neumáticos	130,000	uf				L71300018	100	
12-22-2011/02/04	TRASLADOS		CENTRAL		Neumáticos	50,000	uf				L71300018	100	
12-22-2011/02/04	TRASLADOS		CENTRAL		Neumáticos	20,000	uf				L71300018	100	
12-13-2011/02/04	ENTRADAS	Alta de material			Neumáticos	100,000	uf				L72400001	100	
13-30-10/11/02/04	ENTRADAS	Regulación			BRIDGESTONE Pula	1,000	uf			2400001		57	
13-30-10/11/02/04	ENTRADAS	Regulación			BRIDGESTONE Pula	1,000	uf			2400001		57	
17-30-09/10/02/04	TRASLADOS		CENTRAL		Marca propia	3,000	uf					81	
17-17-09/10/02/04	TRASLADOS		CENTRAL		Alfalfa	103,819	Kg					M00001	
17-01-09/10/02/04	SALIDAS	Bajas de material	CENTRAL	Cuarentena	Farma metálica J6 F.A.	3,000	Kg					M00007	
17-09-09/10/02/04	ENTRADAS	Alta de material	CENTRAL	Cuarentena	Farma metálica J6 F.A.	2,000	Kg			24005		M00007	
16-17-09/10/02/04	ENTRADAS	Alta de material	CENTRAL	Cuarentena	Farma metálica J6 F.A.	2,000	Kg					M00007	
16-11-09/10/02/04	SALIDAS	Bajas de material	CENTRAL	Cuarentena	Farma metálica J6 F.A.	2,000	Kg					M00007	
16-11-09/10/02/04	ENTRADAS	Alta de material	CENTRAL	Cuarentena	Farma metálica J6 F.A.	2,000	Kg					M00007	
16-10-09/10/02/04	ENTRADAS	Alta de material	CENTRAL	Cuarentena	Farma metálica J6 F.A.	1,000	Kg					M00007	
15-13-09/10/02/04	TRASLADOS		CENTRAL	Cuarentena	Farma metálica J6 Lau	3,000	Kg			24005		M00009	
15-12-09/10/02/04	ENTRADAS	Entradas de prov.			Farma metálica J6 Lau	3,000	Kg	0,00000	0,000	2400016		M00009	
15-12-09/10/02/04	ENTRADAS	Entradas de prov.			Farma metálica J6 Prolit	2,000	Kg	0,00000	0,000	2400016		M00009	
15-12-09/10/02/04	ENTRADAS	Entradas de prov.			Farma metálica J6 Lau	3,000	Kg	0,00000	0,000	2400016		M00009	
15-12-09/10/02/04	ENTRADAS	Entradas de prov.			Farma metálica J6 Prolit	2,000	Kg	0,00000	0,000	2400016		M00009	
13-30-09/10/02/04	TRASLADOS		CENTRAL		Materia Prima	1,000	Kg			24004		M00001	
13-30-09/10/02/04	ENTRADAS	Entradas de prov.			LLANTA TALON 105/11	1,000	Kg	2,00000	0,000	2400014		BL00001	
13-30-09/10/02/04	TRASLADOS		CENTRAL		Cuarentena	100,000	Kg			24003		M00012	
13-27-09/10/02/04	ENTRADAS	Entradas de prov.			Filamento acero revar.	100,000	Kg	2,00000	0,000	2400013		M00012	
13-16-09/10/02/04	ENTRADAS	Entradas de prov.			Acero	1,156	Kg	0,13204	0,000	2400009		M00001	
13-16-09/10/02/04	ENTRADAS	Entradas de prov.			Neuro cardón	25,527	Kg	0,98484	0,000	2400010		M00002	
13-15-09/10/02/04	ENTRADAS	Entradas de prov.			Ant. envasamiento o.	13,968	Kg	0,57790	0,000	2400011		M00003	
13-12-09/10/02/04	ENTRADAS	Entradas de prov.			Hilo Nylon 6 325 mm.	8,770	Kg	2,97140	0,000	2400008		M00004	
13-11-09/10/02/04	ENTRADAS	Entradas de prov.			Cable acero inoxidable	26,520	m	3,27384	0,000	2400012		M00005	
13-05-19/08/02/04	ENTRADAS	Entradas de prov.			MOCHELI Engrap Sa.	1,000	uf	0,00000	0,000	2400001		1	
16-09-27/04/02/02	SALIDAS	Salidas a clientes	CENTRAL	Cuarentena	BRIDGESTONE WHE	45,000	uf			2200003		31	
16-09-27/04/02/02	SALIDAS	Salidas a clientes	CENTRAL	Cuarentena	BRIDGESTONE WHE	2,000	uf			2200003		30	

Como mencionamos anteriormente, esta ventana es igual a la de gestión de almacén y como se puede ver, también tiene un árbol desplegable hasta la última jerarquía. También podremos ver todo lo relativo al artículo, su estado y su recorrido en diferentes almacenes.

Sus pestañas son:

- Existencias totales
- Lotes
- Existencias
- Movimientos
- Resumen de movimientos
- Alarma stocks




17. Gestión de stock por familia

Esta ventana nos permite llevar un control de las existencias desde el punto de vista de cada artículo, y no desde el de cada almacén como en *Gestión de almacenes*.

En el árbol navegamos por las distintas familias de artículos, viendo la configuración y los stocks que pertenecen a cada una de ellas y a cada uno de los artículos que las componen. Básicamente se trata de un formulario de consulta, que ayuda a la gestión de las existencias, pero sin dar la opción de modificarlas. En la parte superior se muestra una cabecera de datos de seguimiento y, en la inferior, se reparten la información y las funcionalidades en siete pestañas.

- Existencias
- Lotes
- Movimientos
- Configuración
- Desglose de stock
- Estrategias (no disponible en la familia)
- Ubicaciones fijas (no disponible en la familia)



17.1 Cabecera

Proporciona los datos sobre las instalaciones que ocupan los artículos de la familia seleccionada y sobre la forma en que se comportan los artículos ante variaciones en las cantidades pendientes y reservadas.

La cabecera es similar, pero no idéntica, si se trabaja sobre una familia o sobre un artículo concreto. Para una familia, se observan los siguientes campos:

	Campo	Descripción
CABECERA FAMILIA	Código familia	Campo alfanumérico de identificación de la familia.
	Familia	Familia a la que pertenece el artículo.
	Observaciones	Campo que permite introducir cualquier observación relativa a la familia.


Cuando se trabaja en un artículo en concreto, la cabecera que se muestra es la siguiente:

	Campo	Descripción
CABECERA ARTÍCULO	Familia	Familia a la que pertenece el artículo.
	Tipo de artículo	Combo en el que seleccionar una clasificación para el artículo.
	Código interno	Código del artículo generado por parámetros.
	Código	Código del artículo configurable y editable.
	Descripción	Descripción del artículo.
	Fecha de alta	Fecha en que se ha dado de alta el artículo.
	Unidad de medida	Unidad de medida del artículo.
	Obsoleto	Check que indica si es un artículo antiguo.
	Borrar	Check que indica que es un artículo erróneo.
	Código anterior	Código antiguo en aplicaciones anteriores.

17.2 Pestaña Existencias

Esta pestaña proporciona información agregada de los stocks de cada uno de los artículos pertenecientes a la familia seleccionada en el árbol.

Se muestran aquellos artículos que tengan alguno de los campos referentes a stock global, cantidad pendiente de recibir o cantidad reservada, distinto de cero.



Nota: haciendo clic dos veces sobre una línea de la tabla se abre una ventana en la que se detalla la gestión del artículo elegido (Desglose de stocks).

17.3 Pestaña Lotes

17.4 Pestaña Movimientos

Permite visualizar los diferentes movimientos que se han llevado a cabo con los artículos de la familia. Para que la gestión resulte más cómoda, se han separado todas estas operaciones en distintas subpestañas:

- Entradas
- Salidas
- Traspasos
- Regularizaciones

17.4.1 Subpestaña Entradas

Permite ver todas las entradas de material que se han realizado contra el almacén para los artículos de la familia seleccionada.

	Campo	Descripción
--	-------	-------------

ENTRADAS	Identificador	Número de identificación del artículo generado automáticamente.
	Código	Número de identificación definido por el usuario que, dependiendo de la configuración de la aplicación, puede ser igual al identificador o al código interno.
	Descripción	Denominación del artículo.
	Fecha	Fecha en que ha tenido lugar el movimiento de material.
	Desc.Almacén	Almacén en el que se ha producido la entrada.
	Desc. Subalmacén	Subalmacén en el que se ha producido la entrada.
	Cód. Ubicación	Ubicación en la que se ha producido la entrada.
	Subtipo	Tipo de entrada en el almacén: alta de material, entrada de proveedores, entrada de fabricación,...
	Unidades	Cantidad del artículo en el movimiento.
	Un. Medida	Unidad de medida del artículo.
	Documento	Documento del que ha derivado la entrada: albarán, orden de fabricación,...
	Etiqueta	Número de la etiqueta cuando se controla el movimiento a través de códigos en etiquetas.
	Coste	Coste asociado al movimiento de material.

Subpestaña Salidas

Muestra las salidas del almacén de artículos, de la familia seleccionada, que ya han tenido lugar.

	Campo	Descripción
SALIDAS	Identificador	Número de identificación del artículo generado automáticamente.
	Código	Número de identificación definido por el usuario que, dependiendo de la configuración de la aplicación, puede ser igual al identificador o al código interno.
	Descripción	Denominación del artículo.

	Fecha	Fecha en que ha tenido lugar el movimiento de material.
	Almacén	Almacén en el que se ha producido el movimiento.
	Subalmacén	Subalmacén en el que se ha producido el movimiento.
	Ubicación	Ubicación en la que se ha producido el movimiento.
	Subtipo	Tipo de salida del almacén: baja de material, salida a clientes, salidas a fabricación,...
	Unidades	Cantidad del artículo en el movimiento.
	Un. medida	Combo en el que seleccionar la unidad en que se mide el artículo.
	Documento	Documento que ha provocado la salida: albarán, orden de fabricación,...
	Etiqueta	Número de la etiqueta cuando se controla el movimiento a través de códigos en etiquetas.
	Coste	Coste asociado al movimiento de material.

Subpestaña Regularizaciones

En esta pestaña se muestran las regularizaciones que se han realizado para cada uno de los artículos de la familia contra el almacén.

La tabla que se muestra es similar a las de los movimientos de entrada y salida de materiales del almacén.

	Campo	Descripción
REGULARIZACIONES	Identificador	Número de identificación del artículo generado automáticamente.
	Código	Número de identificación definido por el usuario que, dependiendo de la configuración de la aplicación, puede ser igual al identificador o al código interno.
	Descripción	Denominación del artículo.
	Fecha	Fecha en que ha tenido lugar el movimiento de material.
	Desc. Almacén	Almacén en el que se produce la regularización.
	Desc. Subalmacén	Subalmacén en el que se ha producido la regularización.
	Cód. Ubicación	Ubicación en la que se ha producido la regularización.
	Unidades	Cantidad de artículo que hay en almacén después de la regularización.
	Un. medida	Unidad del artículo en que se hace la regularización.

	Documento	Documento del que ha derivado la regularización.
	Etiqueta	Número de la etiqueta cuando se controla el movimiento a través de códigos en etiquetas.
	Coste	Coste asociado al movimiento de material.

Pestaña Configuración

Permite ver y definir los límites del stock de cada uno de los artículos en cada almacén.

	Campo	Descripción
CONFIGURACIÓN	Identificador	Número de identificación del artículo generado automáticamente.
	Código	Número de identificación definido por el usuario que, dependiendo de la configuración de la aplicación, puede ser igual al identificador o al código interno.
	Descripción	Denominación del artículo.
	Desc. Almacén	Almacén en el que se aplicará la configuración.
	Empresa	Empresa en la que se aplicará esta configuración por artículo.
	Stock mínimo	Mínima cantidad del artículo que debe existir en stock.
	Stock máximo	Máxima cantidad del artículo que debe existir en stock.
	Lote	Cantidad a fabricar en caso de que la cantidad del artículo se encuentre por debajo del Stock mínimo.

 **Nota:** al hacer doble clic sobre una línea, se muestra una pantalla con todos los detalles de la misma.

Pestaña Ubicaciones

Proporciona información sobre la configuración de cada artículo de la familia con respecto a las diferentes ubicaciones en que se puede alojar. Permite, a su vez, definir estas características para cada artículo.

	Campo	Descripción
UBICACIÓN	Identificador	Número de identificación del artículo generado automáticamente.

	Código	Número de identificación definido por el usuario que, dependiendo de la configuración de la aplicación, puede ser igual al identificador o al código interno.
	Descripción	Denominación del artículo.
	Ubicación	Descripción de la ubicación que sigue esta configuración para este artículo.
	Orden	Orden que tiene el artículo en la ubicación a la hora de almacenarlo junto a otros.
	Capacidad	Cantidad máxima de artículo que se puede alojar en la ubicación.

 **Nota:** al hacer doble clic sobre una línea, se muestra una pantalla con todos los detalles de la misma.

Pestaña Desglose de stocks

Permite consultar información detallada de cómo se encuentran repartidas las existencias del artículo en las distintas instalaciones de almacenaje.

	Campo	Descripción
DESGLOSE	Empresa	Empresa que gestiona el stock.
	Identificador	Número de identificación del artículo generado automáticamente.
	Código	Número de identificación definido por el usuario que, dependiendo de la configuración de la aplicación, puede ser igual al identificador o al código interno.
	Descripción	Denominación del artículo.
	Un. medida	Combo en el que seleccionar la unidad en que se mide el artículo.
	Desc. Almacén	Almacén en el que se encuentra el material.
	Desc. Subalmacén	Subalmacén en el que se encuentra el material.
	Cód. ubicación	Ubicación en la que se encuentra el material.
	St. Ubic.	Cantidad del artículo en stock en la ubicación anterior.
	Capacidad	Capacidad de la ubicación para albergar este artículo.
	Stock subalmacén	Cantidad de este artículo almacenada en el subalmacén indicado. Incluye las ubicaciones pertenecientes a este subalmacén.
	Stock global	Cantidad de este artículo almacenada en el almacén indicado. Incluye todos los subalmacenes y ubicaciones del almacén.

	Cantidad reservada	Cantidad que se encuentra reservada para fabricaciones lanzadas y pedidos de ventas.
	Cantidad pendiente de recibir	Cantidad que se ha solicitado mediante un pedido de compra y que está pendiente de recibir o que se ha mandado fabricar y está en proceso.
	Stock mínimo	Mínima cantidad del artículo que debe existir en stock en la instalación indicada.
	Stock máximo	Máxima cantidad del artículo que debe existir en stock en la instalación indicada.

18. Procesos

La ventana de procesos se divide en dos apartados *Stock de seguridad* y *Etiquetas*.

18.1 Stock de seguridad

Utilizando esta funcionalidad podemos hacer que Elastic Business nos calcule los stocks mínimos de nuestro almacén en base a los datos de los que dispone.

En este caso, el stock mínimo se calcula en base a las ventas/consumos diarios del período que el usuario decida, el plazo de entrega del proveedor y el coeficiente de la tasa de servicio del artículo. Este coeficiente es opcional, y en caso de no tenerlo se utilizará el valor 1. Ejemplo: Vamos a utilizar el artículo 60108001 EFILUX 360 FT y utilizamos las ventas del año 2017 (7647 ud.) y suponiendo que el proveedor tiene un plazo de entrega de 30 días.

Seleccionamos el artículo sobre el que queremos realizar el cálculo

Módulo de Almacén. Cálculo de stock de seguridad

Elastic Business[®]

1. Introducción

En el presente documento se va a detallar el funcionamiento del cálculo de stock de seguridad en elastic Business, así como su configuración y preparación de datos para su carga.

2. Cálculo de stock de seguridad

Para realizar el cálculo de stock de seguridad, se debe acceder a: Módulo Almacén >>> Procesos >>> Stock de seguridad

Utilizando esta funcionalidad podemos hacer que elastic Business nos calcule los stocks mínimos de nuestro almacén en base a los datos de los que dispone.

En este caso, el stock mínimo se calcula en base a las ventas/consumos diarios del período que el usuario decida, el plazo de entrega del proveedor y el coeficiente de la tasa de servicio del artículo. Este coeficiente es opcional, y en caso de no tenerlo se utilizará el valor 1.

Ejemplo: Vamos a utilizar el artículo 60108001 EFILUX 360 FT y utilizamos las ventas del año 2017 (7647 ud.) y suponiendo que el proveedor tiene un plazo de entrega de 30 días.

Seleccionamos el artículo sobre el que queremos realizar el cálculo



Pulsamos el botón calcular y nos pide que seleccionemos el período que queremos utilizar para el cálculo, en este caso el 2017. Tenemos la opción de decidir descartar ciertos meses para que no los tenga en cuenta.



Una vez seleccionado el período, pulsamos el botón calcular y nos da un stock de seguridad de 629. Y en este momento podemos decidir volcar ese valor sobre la configuración del artículo o editar el resultado.

Cálculo del stock de seguridad

CÁLCULO DEL STOCK DE SEGURIDAD

Periodo de cálculo

Desde fecha: 01/01/2017 Hasta fecha: 31/12/2017

Enero ✓ Febrero ✓ Marzo ✓ Abril ✓ Mayo ✓ Junio ✓ Julio ✓ Agosto ✓ Septemb... ✓ Octubre ✓ Noviembre ✓ Diciembre ✓

Calcular ☒ Seleccionar todo ☐ Deseleccionar todo

Código	Descripción	Familia	Código familia	Proveedor	Plazo de entrega	Stock mínimo	Stock máximo	Lote	Tipo ABC	Fecha de cálculo	Coefficiente multiplicador	Stock de seguridad calculado	Seleccionado
60108001	EFILUX 360 FT	DETECT...	6010	NINGBO E...	30	5.000,000		1.000...			1,000	629	☒

Por lo tanto, la fórmula que se utiliza para el cálculo es $(\text{ventas_consumos_periodo} / \text{días_periodo}) * \text{plazo_entrega} * \text{coeficiente}$, en este caso $(7647 \text{ ud.} / 365 \text{ días}) * 30 \text{ días} * 1 = 629$

Mediante la propiedad CALCULAR_STOCKS_MINIMOS_DESGLOSANDO_POR_MES se muestran unos filtros u otros para el formulario de calcular el stock de seguridad de los artículos seleccionados.

Si la propiedad está activada se muestran checks con los meses a tener en cuenta para calcular el stock de seguridad (como se puede en las imágenes anteriores) - Si la propiedad está desactivada se muestran un campo "Nº de meses" para indicar cuantos meses a tener en cuenta para el cálculo y dos checks para indicar si excluir los meses con más o menos consumos.

Cálculo del stock de seguridad

CÁLCULO DEL STOCK DE SEGURIDAD

Periodo de cálculo

Nº de meses: 14

Desde fecha: 01/05/2017 Hasta fecha: 30/06/2018

Excluir mes con menos consumo ☒ Excluir mes con más consumo ☒

Calcular ☒ Seleccionar todo ☐ Deseleccionar todo

Código	Descripción	Familia	Código familia	Proveedor	Plazo de entrega	Stock mínimo	Stock máximo	Lote	Tipo ABC	Fecha de cálculo	Coefficiente multiplicador (K)	Stock de seguridad calculado	Seleccionado	Lote ideal (LI)
101...	EFICAP+...	CON...	1010	ELECT...	30						1,000	0	☒	0
101...	EFICAP+...	CON...	1010	ELECT...	30						1,000	0	☒	0
101...	EFICAP+...	CON...	1010	ELECT...	30						1,000	0	☒	0

Módulo de Almacén. Costes.

Elastic Business®

1. Introducción

En el presente documento se va a detallar el funcionamiento y configuración de los modelos de costes en Elastic.


2. Costes teóricos

2.1 Configuración

1. **Modelo básico:** la empresa establece un coste estándar para cada uno de los artículos y un periodo de tiempo determinado. Es responsabilidad del cliente mantenerlo y actualizarlo cuando sea necesario. Este modelo consiste en que el coste estándar se calcula en base a una configuración sobre los costes de materia prima, mano de obra y maquinaria dependiendo del proceso productivo de la empresa. El coste de materia prima se puede configurar para que sea uno concreto, una media de las entradas, o que sea la tarifa de un proveedor y que se actualice según se modifique dicha tarifa.
2. **Modelo con sobrecostes:** para las empresas que necesiten un modelo que contemple costes más allá de los básicos de materia prima, mano de obra o coste máquina, el sistema permite configurar un modelo de costes con la posibilidad de añadir sobrecostes configurables por la empresa. Estos modelos de costes extras pueden ser partidas fijas o variables, calculado sobre materia prima, mano de obra y maquinaria.

2.2 Modelo básico

Para crear cualquier modelo de costes nos iremos a Almacén >> Modelo de costes y una vez ahí añadiremos un nuevo registro, donde por ahora solo tenemos que cubrir los campos que están en la cabecera.



En la cabecera tenemos tres campos:

- Descripción: nombre del modelo
- Fecha inicio: fecha de inicio del modelo
- Fecha fin: fecha hasta que tendrá vigencia el modelo

Las pestañas en las que se divide son:


Partidas: aquí se añaden los costes que necesitamos para el modelo con sobrecostes.

Familias: en esta pestaña vemos todas las familias que usan este modelo de costes

Artículos: en esta pestaña vemos todos los artículos que usan este modelo de costes


2.2.1 Pestaña de familias

Para crear el modelo de costes básicos, nos iremos a la pestaña familias. Al añadir una familia a este modelo, nos desplegará una ventana donde podremos seleccionar que familia queremos añadir.




Nota: esto también se puede hacer dentro de cada familia en Almacén >> Familia de artículos >> Activas


Una vez añadida la familia deseada, marcaremos el check Activo para usar por defecto este modelo de costes. Pueden añadirse tantas familias como queramos y tantos modelos de costes a las familias.



Tras esto, entraremos en los detalles de la familia y añadiremos los artículos de la familia al modelo de costes.




Al haber añadido el artículo buscado, podemos imputarle un coste, aunque la mejor manera de hacerlo es desde la pestaña de artículos.



2.2.2 Pestaña de artículos

En la pestaña de artículos nos aparecerán todos los artículos que tienen el modelo de costes asignado. Para imputarle un coste puede hacerse desde la propia tabla, aunque es mejor hacerlo desde sus detalles ya que se ve más claro.

Al entrar en los detalles se nos despliega una ventana con los costes principales y otros costes (modelo sobrecostes).



Configuración el coste

Versión: 00 - Default version | Modelo de coste: Costes 2024

Activo: ☒

Costes principales

Coste materia prima	10,000
Coste mano de obra	2,500
Coste máquina	2,500
Coste fijo operaciones	0,000
Otros costes	

Coste estándar: 15,000

Costes en almacén

Promedio:

Última entrada:

Otros costes

Descripción	Tipo	Subtipo	Valor	Porcentaje	Campo porcentaje	Coste transporte

Costes principales

- El **coste estándar** es la suma de "coste materia prima" + "coste mano de obra" + "coste máquina" + "coste fijo operaciones" + "otros costes"
- Coste fijo operaciones**: un valor fijo que se puede configurar a mano.
- Coste máquina**: valor fijo que se puede configurar.
- Coste mano de obra**: valor fijo que se puede configurar.
- Coste materia prima**: valor fijo que se puede configurar. Varía en función de la propiedad configurada para su cálculo.
- Otros costes**: es la suma de lo que haya configurado en la tabla de "Otros costes". Son las partidas del modelo de coste.

Los siguientes dos campos son meramente informativos y forman parte del coste de materia prima, estos aplican a productos intermedios y finales.

- Costes materia prima subproductos**: es la suma de los costes de materia prima de los subproductos.
- Otros costes subproductos**: es la suma de los otros costes de los subproductos.

Costes en almacén:

- Promedio**: se calcula como el coste medio de los movimientos de entrada (entrada por proveedor o por fabricación) realizados vista un año para atrás desde la fecha actual.
- Última entrada**: coste de última entrada del material.

2.2.3 Pestaña de Partidas

En esta pestaña se configuran diferentes valores de costes que queremos añadir al artículo en función de diferentes variables. Sirve para la configuración de modelos con sobrecoste. Los diferentes tipos y

subtipos se configuran en las Tablas maestras >> Tipo de partida de costes y Subtipo de partidas de coste. Son simplemente campos informativos y clasificatorios.

Por ejemplo, si queremos imputar un % del coste de la materia prima al artículo en función del transporte, debemos crear la partida "Transporte", esta configurarla con un % en función del Campo porcentaje "Materia prima".



Cuando actualizamos un modelo de costes, para que los cambios se apliquen sobre los artículos que utilizan dicho modelo ejecutaremos el proceso "Actualizar artículos" pulsando sobre la acción en la rueda de acciones. Posteriormente refrescaremos la tabla.



Este proceso actualizará las partidas de los artículos con los nuevos valores y las recalculará para que los nuevos cambios imputen en el coste total del artículo. Desde la entrada de familias de producción dentro de la versión también cabe la posibilidad en recalcular costes de artículos.

2.3 Modelo Sobrecostes

Para imputar "Otros costes" tenemos que añadirlos en la tabla inferior.

Una vez completado ese paso previo, tendremos que cubrir diferentes campos:



Descripción: se describe el gasto para el que se configura esa línea.

Tipo: se inserta el tipo de gasto en función de lo que haya configurado previamente en las tablas maestras.

Subtipo: se inserta el subtipo de coste en función de la configuración previa en las tablas maestras.

Valor: sirve para aplicar un valor fijo.

Porcentaje: campo porcentual que le afectará al coste que selecciones en el campo porcentaje


Campo porcentaje: desplegable donde seleccionas entre los costes básicos (coste materia prima, coste mano de obra y coste máquina)

Coste transporte: check informativo.

2.4 Visualización

Podemos visualizar los costes en los siguientes accesos de Elastic:

Artículos. Pestaña de Costes.



The screenshot displays the 'Gestión de artículos' window. The 'Artículo' section shows details for 'TIREWORLD City System 145/50 R13 60WR H+SE RUNFLAT'. The 'Costes' tab is selected, showing a table with the following data:

Cód.	versión	Descripción	Modelo de costes	Coste materia prima	Coste mano de obra	Coste máquina	Coste fijo operaciones	Otros costes	Coste materia prima subproductos	Otros costes subproductos	Coste estándar	Activo	Promedio	Última entrada	Fecha último recálculo
00	Default ...	Coste produc...		0,000 €	1,206 €	0,000 €	0,000 €	0,326 €	0,000 €	0,000 €	1,532 €				

Producción. Familias de producción.

LISTA DE FAMILIAS DE PRODUCCIÓN

VERSIONES DE ARTÍCULOS

Versión: 00, Almacén: CENTRAL, Por defecto: ☒

Subalmacén: Cuarentena, Fecha de baja: , Usuario baja:

Artículos

Código art...	Artículo	Descripción ...	Coste materia p...	Coste mano de...	Coste máquina	Coste fijo ope...	Otros c...	Coste materia pr...	Otros costes ...	Coste est...	Despie...	Por def...	De b...	Fecha d...	Versi...	Generar ...	LM actu...
123	TIREWORLD VINTAGE JM. Fangio 245/40 R19 ...		25,373 €	2,581 €	0,000 €	0,000 €		20,878 €	4,486 €	27,954 €	☒	☒	☐				13:22 ...
129	TIREWORLD VINTAGE M. Shumacher 245/40 R...		23,773 €	0,859 €	0,000 €	0,000 €		19,561 €	4,203 €	24,632 €	☒	☒	☐				13:22 ...
177	TIREWORLD VINTAGE JM. Fangio 245/50 R19 ...		24,582 €	0,859 €	0,000 €	0,000 €		20,227 €	4,345 €	25,441 €	☒	☒	☐				13:22 ...
178	TIREWORLD VINTAGE M. Shumacher 245/45 R...		24,681 €	0,859 €	0,000 €	0,000 €		20,309 €	4,363 €	25,540 €	☒	☒	☐				13:22 ...
475	TIREWORLD VINTAGE F. Alonso 245/40 R19 9...		25,373 €	2,581 €	0,000 €	0,000 €		20,878 €	4,486 €	27,954 €	☒	☒	☐				13:22 ...

Artículos. Despiece de artículo.

DESPIECE DEL ARTÍCULO

Código: 123, Artículo: TIREWORLD VINTAGE JM. Fangio 245/40 R19 98YR

Cantidad: 1,000, Cantidad óptima de setup: 1,000

Despiece versión:

Insertar despiece en documentos de ventas: ☐

Despiece, Despiece manual, Operaciones, Despiece stocks, Despiece Inverso

Operación

Operaciones

Producto final

Producto intermedio

Materiales

Materia prima

123 - TIREWORLD VINTAGE JM. FANGIO 245/40 R19 98YR - 00 DEFAULT VERSION (25,37300 € + 2,58100 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € =

Operaciones

Vulcanizar (12,00 + 5,79) (0,60300 € + 0,00000 € + 0,00000 € = 0,60300 €)

Materiales

NV00004 - NEUMATICO VERDE 245/40 R19 98YR - 00 Default version (1,000 + 0,000) (10,79500 € + 1,97800 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € = 12,77300

Operaciones

Moldear (2,00 + 1,23) (0,25600 € + 0,00000 € + 0,00000 € = 0,25600 €)

Materiales

BAJ00004 - BANDA 245/98YR - 00 Default version (4,265 + 0,213) (4,81800 € + 1,63900 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € = 6,45700 €)

Operaciones

Extrusionar bandas (2,00 + 1,67) (1,55800 € + 0,00000 € + 0,00000 € = 1,55800 €)

Materiales

MC00003 - MEZCLA 98YR - 00 Default version (4,478 + 0,000) (4,81800 € + 0,08100 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € = 4,89900 €)

Operaciones

Mezclar componentes (5,00 + 0,085) (0,07900 € + 0,00000 € + 0,00000 € = 0,07900 €)

Materiales

MT00001 - Caucho natural (CREPE) - 00 Default version (0,985 + 0,000) (0,07300 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,01600 € = 0,08900

MT00002 - Caucho sintético SBR - 00 Default version (1,603 + 0,000) (2,27600 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,48900 € = 2,76500 €)

MO00001 - Azufre - 00 Default version (0,054 + 0,000) (0,00600 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00100 € = 0,00700 €)

MO00002 - Negro carbón - 00 Default version (1,187 + 0,000) (1,16000 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,25200 € = 1,42100 €)

MO00003 - Anti envejecimiento-oxidante-ozonante - 00 Default version (0,649 + 0,000) (0,44000 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € =

BL/00003 - LLANTA TALON 40/98YR - 00 Default version (0,908 + 0,020) (3,82800 € + 0,05000 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € = 3,87800 €)

Operaciones

Calandrar acero (5,00 + 0,25) (0,04800 € + 0,00000 € + 0,00000 € = 0,04800 €)

Materiales

MO00005 - Cable acero recubierto de bronce 7X27+1 (Bob. 500 Kg) - 00 Default version (0,928 + 0,000) (3,03800 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000

MC00003 - MEZCLA 98YR - 00 Default version (0,128 + 0,000) (0,13800 € + 0,00200 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € = 0,14000 €)

Operaciones

Mezclar componentes (5,00 + 0,085) (0,00200 € + 0,00000 € + 0,00000 € = 0,00200 €)


Materiales

MT00001 - Caucho natural (CREPE) - 00 Default version (0,985 + 0,000) (0,07300 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,01600 € = 0,08900

MT00002 - Caucho sintético SBR - 00 Default version (1,603 + 0,000) (2,27600 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,48900 € = 2,76500 €)

MO00001 - Azufre - 00 Default version (0,054 + 0,000) (0,00600 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00000 € + 0,00100 € = 0,00700 €)

2.5 Diagrama



2.6 Costes en el flujo de ventas

En los documentos de ventas se visualiza por defecto el coste estándar del artículo. Este coste se utiliza para el cálculo de los márgenes. Por propiedad se puede modificar este coste para utilizar cualquiera de los siguientes:

- Coste estándar
- Coste último entrada
- Coste promedio

Este coste es configurable en cada documento (presupuesto, pedido, albarán o factura)


3. Costes reales

Todo lo comentado anteriormente hace referencia a la configuración de los costes teóricos de los artículos.

Los costes reales se pueden visualizar en cada una de las fabricaciones de los artículos intermedios y finales.

Estos costes se calculan en base a los tiempos de fabricación y los costes de las operaciones.

Para configurar el coste de las operaciones debemos ir a Producción >> Instalaciones.




En las operaciones se define:

- Coste hora hombre
- Coste hora máquina
- Coste hora hombre setup: coste específico para el setup de la máquina o puesto de trabajo.
- Coef. trab: Multiplicador en función de la eficiencia del trabajador.
- Coef maq: Multiplicador en función de la eficiencia de la máquina.

Nota:

A mayores a nivel de artículo se permite configurar un “Coste fijo” de operación. Por ejemplo, si queremos incrementar el coste de un artículo debido a su dificultad de fabricación.

Los costes reales se visualizan en cada una de las fabricaciones parciales y en los listados que se comentan en el siguiente punto:



Nota: En las fabricaciones parciales se visualiza una comparativa de los costes teóricos con los reales.

4. Propiedades de Elastic relativas a los costes.

Elastic permite configurar los costes en función de diferentes propiedades.

DECIMALES

DECIMALES_COSTE: Número de decimales que se muestran para las columnas de coste

– Valor 3

ALMACÉN

CALCULATE_MACHINE_COSTE_WITH_SERVICE_ITEM_COST: Indica si se suma el coste del artículo de servicio al coste máquina del artículo (para subcontratación / operaciones externas) – Valor **Si/No**

COSTES_CALCULO_AUTOMATIC: Indica que los costes de los artículos serán recalculados de forma automática si se detecta un cambio en su composición, operaciones relacionadas, etc... – Valor **Si/No**

COSTES_COLUMNA_MATERIA_PRIMA: Indicamos lo que queremos que se ponga en la columna de coste de materia prima de los artículos de almacén cuando se hacen entradas de almacén.


Depende de que esté activada la propiedad **COSTES_SOBREESCRIBIR_COST_MATERIA_PRIMA"**

Valor:

- Coste máximo
- Coste máximo con coste movimiento
- Coste medio
- Coste medio con coste movimiento
- Coste mínimo
- Coste mínimo con coste movimiento

- Ultima alta
- Ultima alta con coste movimiento

Nota: el coste movimiento se indica en este campo al realizar movimientos manuales.



COSTES_SOBREESCRIBIR_COSTE_MATERIA_PRIMA: Propiedad que determina si se sobrescribe o no el coste de materia prima de los costes activos del artículo con los movimientos de almacén. Propiedad a true se sobrescribe Propiedad a false no se sobrescribe – Valor Si/No

COSTES_USAR_PRECIO_COMPRA_COMO_COSTE_MATERIA_PRIMA: Propiedad que usará como coste de materia prima el precio de compra de la tarifa por defecto del proveedor que tenga asociado ese artículo por defecto. – Valor Si/No

OVERWRITE_SERVICE_ITEM_RAW_MATERIAL_COST: Indicará si se sobrescribe el coste de materia prima en artículos de servicio. Dependiente de la propiedad **SERVICE_ITEM_RAW_MATERIAL_COST_COLUMN.** – Valor Si/No

SERVICE_ITEM_RAW_MATERIAL_COST_COLUMN: Indica qué algoritmo utilizar para calcular el coste de materia prima para artículos de servicio.

– Valor **MEDIUM_PRICE:** promedio de los precios de facturas de compras del artículo.

PRODUCCIÓN

CALCULAR_SETUP_CON_MANO_DE_OBRA: Indica si es necesario tener en cuenta el coste de setup para el coste total de la fabricación. – Valor Si/No

ENABLED_INCREASE_ASSIGNED_RELATED_ORDERS_CONSUMPTION_COST: Incrementa los costes de la fabricación parcial que da de alta, que no se ha fabricado por el sistema de seguimiento de lotes, teniendo en cuenta los consumos en las fabricaciones parciales de las órdenes paralelas. – Valor Si/No

ENABLED_INCREASE_ASSIGNED_RELATED_ORDERS_EMPLOYEE_COST: Aumenta los costes de empleado de la fabricación parcial que da de alta, que no se ha fabricado por el sistema de

seguimiento de lotes, teniendo en cuenta los consumos en las fabricaciones parciales de las órdenes paralelas. – Valor **Si/No**

ENABLED_INCREASE_ASSIGNED_RELATED_ORDERS_OPERATION_FIXED_COST: Incrementa los costes de la fabricación parcial que da de alta, teniendo en cuenta los costes fijos de operación en las fabricaciones parciales de las órdenes paralelas – Valor **Si/No**

ENABLED_INCREASE_CONSUMPTION_COSTS: Costes de producción. Incluye el coste de los consumos en los costes del artículo fabricado. Se calcula como: Sumatorio de los consumos / cantidad fabricada – Valor **Si/No**

ENABLED_INCREASE_EMPLOYEE_COST : Costes de producción. Incluye el coste de empleado en los costes del artículo fabricado. Se calcula como: (tiempo x coste empleado hora) /cantidad fabricada. – Valor **Si/No**

ENABLED_INCREASE_MACHINE_COST: Costes de producción. Incluye el coste máquina en los costes del artículo fabricado. Se calcula como: (tiempo x coste maquina hora) /cantidad fabricada. – Valor **Si/No**

ENABLED_INCREASE_MONITORING_CONSUMPTION_COSTS: Incrementa los costes de la fabricación parcial que da de alta, si se ha fabricado por el sistema de seguimiento de lotes, teniendo en cuenta los consumos en las fabricaciones parciales de las órdenes paralelas. – Valor **Si/No**

ENABLED_INCREASE_MONITORING_EMPLOYEE_COSTS: Aumenta los costes de empleado de la fabricación parcial que da de alta, si se ha fabricado por el sistema de seguimiento de lotes, teniendo en cuenta los consumos en las fabricaciones parciales de las órdenes paralelas. – Valor **Si/No**

ENABLED_INCREASE_OPERATION_FIXED_COST: Costes de producción. Incluye el coste fijo de operación teniendo en cuenta la configuración del despiece – Valor **Si/No**

ENABLED_INCREASE_RELATED_ORDERS_CONSUMPTION_COST: Incrementa el coste de materia prima teniendo en cuenta los costes de órdenes paralelas cuyos detalles no están marcados para generar fabricaciones parciales. – Valor **Si/No**

ENABLED_INCREASE_RELATED_ORDERS_EMPLOYEE_COST: Incrementa el coste de empleado teniendo en cuenta los tiempos de empleado de órdenes paralelas cuyos detalles no están marcados para generar fabricaciones parciales. – Valor **Si/No**

ENABLED_INCREASE_UNASSIGNED_CONSUMPTION_COST: Incrementa el coste de materia prima teniendo en cuenta los consumos de la orden no asignados a ninguna fabricación parcial. Este coste se reparte proporcionalmente entre todas las fabricaciones parciales de la orden. – Valor **Si/No**

ENABLED_INCREASE_UNASSIGNED_EMPLOYEE_COST: Incrementa el coste de empleado teniendo en cuenta los consumos de la orden no asignados a ninguna fabricación parcial. Este coste se reparte proporcionalmente entre todas las fabricaciones parciales de la orden. – Valor **Si/No**

VENTAS

COST_TO_USE_FOR_COST_HOUR_CALCULATION: Indica que coste de los configurados en la aplicación se usarán para calcular el coste/hora de los proyectos, el coste indicado en la remuneración del empleado o el coste genérico.

Valor:

- Coste empleado
- Coste genérico

Nota:

Coste genérico:

Coste empleado:

COSTE_ARTICULO_EN_PRESUPUESTO: Indica que valor de coste se cargará cuando se añade un artículo en un presupuesto de ventas

Valor:

- Coste estándar
- Coste promedio
- Coste última entrada

COSTE_ARTICULO_EN_PEDIDO: Indica que coste se cargará cuando se añade un artículo en un pedido de ventas.

Valor:

- Coste estándar
- Coste promedio
- Coste última entrada

COSTE_ARTICULO_EN_ALBARAN: Indica que coste se cargará cuando se introduce un artículo en un albarán de ventas.

Valor:

- **Coste estándar**
- Coste promedio
- Coste última entrada

COSTE_ARTICULO_EN_FACTURA: Indica que coste se cargará cuando se introduce un artículo en una factura de ventas.

Valor:

- **Coste estándar**
- Coste promedio
- Coste última entrada

FORCED_RECALCULATION_ITEM_COST_ON_SEND_SALES_ESTIMATE_TO_ORDER: Indica si se debe forzar el recálculo del coste del artículo al mandar una línea del presupuesto de ventas a un pedido – Valor Si/No

FORCED_RECALCULATION_ITEM_COST_ON_SEND_SALES_ORDER_TO_DELIVERYNOTE: Indica si se debe forzar el recálculo del coste del artículo al mandar una línea del pedido de ventas a un albarán – Valor Si/No

FORCED_RECALCULATION_ITEM_COST_ON_SEND_SALES_DELIVERYNOTE_TO_INVOIC: Indica si se debe forzar el recálculo del coste del artículo al mandar una línea del albarán de ventas a una factura – Valor Si/No

5. Listados

Para consultar los costes en Elastic se dispone de los siguientes listados:

- **Costes por programación:** Sumatorio de todos los costes de las fabricaciones parciales de la programación.
- **Costes por fabricaciones:** Desglose de los costes de cada fabricación parcial de los diferentes artículos en las programaciones. Permite comparar costes teóricos con reales.
- **Costes de producción por artículo:** Sumatorio de los costes de fabricación de un artículo en un determinado periodo de tiempo.
- **Valoración de stock:** Desglose de los costes de los artículos en stock, así como el promedio y el de última entrada.
- **Valoración de lotes:** Desglose de los costes teóricos de los lotes.
- **Coste artículos:** Desglose de los costes teóricos de los artículos, así como el promedio y el de última entrada.

Módulo de Almacén. Configuración de parámetros.

1. Introducción

En el presente documento se va a detallar el funcionamiento de los parámetros en Elastic Business, así como su configuración y preparación de datos para su carga.

2. Parámetros

Los parámetros se definen como identificadores que permiten generar configuraciones únicas en los artículos. La creación de artículos mediante parámetros sirve para generar el código interno y descripción de este.

En Elastic se accede mediante la siguiente ruta: Almacén >> Parámetros y éstos se establecen por FAMILIAS.

2.1 Configuración

Cada parámetro está formado por una serie de valores. Antes de añadir éstos, primero hay que definir la configuración básica del parámetro.

En cabecera se muestran los siguientes campos:

- **Código:** codificación del parámetro.
- **Acrónimo:** se utiliza como abreviatura de la descripción.
- **Descripción:** descripción del parámetro.
- **Unidades:** permite asociar una unidad al parámetro.
- **Tipo:** este puede ser explícito (el parámetro no está formado por una lista de valores, sino que estos son libres durante la creación del artículo, estos solo pueden ser numéricos) o implícito (uno de los valores del parámetro es el que forma parte de la configuración del artículo).


Si seleccionamos el tipo implícito, se habilitarán los botones de inserción, donde permitirá añadir los valores de los parámetros. Estos valores de parámetros tienen tres columnas:

- **Valor:** indica el *valor* del parámetro, este aparecerá en el código del artículo si así lo configuramos.
- **Descripción:** indica la *descripción* del valor del parámetro, aparecerá en la descripción del artículo.
- **Acrónimo:** si el valor tiene acrónimo, este se usará en lugar de la *descripción*.



Código	Descripción	Acrónimo	En código	En descripción
11	Tipo de acabado	AC	☒	☒
02	Ancho	A	☒	☒
14	Base	BS	☒	☒
15	Color	CL	☒	☒
07	Color Jose	C	☒	☒
03	Espesor	D	☒	☒
00	Familia		☒	☒
01	Largo	L	☒	☒
04	Tipo de madera	M	☒	☒
08	PACK Jose	PACK	☒	☒
13	Tipo de poro	PR	☒	☒
16	Grado de brillo	TA	☒	☒

Tabla de parámetros



Parámetros

Código: 11 Acrónimo: AC Descripción: Tipo de acabado

Unidades: Tipo: IMPLICITO

En código: ☒ En descripción: ☒ Mostrar unidades: ☐ Separar descripción: ☐


Símbolo anterior: Símbolo posterior:

Valores

Valor	Descripción	Acrónimo
01	Barnizado	
02	Lacado	
03	Tinte	

Tabla de valores de parámetros

Adicionalmente, se permite configurar **grupos** de parámetros: es útil cuando existe un uso compartido de valores, agilizando creación de éstos.



En este ejemplo los parámetros alto y longitud pueden adoptar los mismos valores: 100, 200 y 300.

Si estos parámetros se agrupan en un grupo de parámetros su mantenimiento y actualización se agilizan, pues modificando los valores a nivel de grupo, los cambios se propagan a los parámetros.

2.1 Configuración de parámetros en las familias.

Las familias pueden marcarse con el check “Código por parámetros” o “Sin parámetros”.

Al seleccionar “Código por parámetros” se establece que la creación de los artículos vendrá definida por la configuración de los parámetros asociados a dicha familia.


Parámetros

Código	Descripción	Obligatorio	Orden en código	Orden en descripción	Atributo	Comodin atributo
01	Largo	☒	2	2		
02	Ancho	☒	3	3		
03	Espesor	☒	4	4		
04	Tipo de madera	☒	5	5		
11	Tipo de acabado	☐	6	6		
16	Grado de brillo	☐	7	7		
13	Tipo de poro	☐	8	8		
15	Color	☐	9	9		
14	Base	☐	10	10		

Parámetros de familia

Nota: Por defecto todas las familias independientemente del check marcado, tienen por defecto el parámetro “familia” por requerimientos de estructura de datos.

Una vez asociados los parámetros a una familia, configuramos el comportamiento de cada uno ellos en esa familia. Para cada uno veremos los siguientes campos:



Configuración de parámetros en familia

- **Valor por defecto:** dentro de los valores se puede definir por defecto uno de ellos. Por ejemplo, para el parámetro "longitud" puede establecerse un valor por defecto de 20 cm. Si la longitud es otra, se modifica en el momento de la creación del artículo.
- **Obligatorio:** indicar si este parámetro es obligatorio o no cuando se crea el artículo.
- **En código:** indica que el "Valor del parámetro" aparecerá en el código **interno** del artículo creado.
- **En descripción:** indica que el "Acrónimo" del valor del parámetro aparecerá en la descripción del artículo o, en su defecto, la "Descripción" del valor del parámetro.
- **Atributo:** check para indicar que se va a utilizar el campo "Comodín atributo". Aplicable sólo a los parámetros explícitos. No aplica en los implícitos. Este check indica que el parámetro podrá ser seleccionada en pedidos y programaciones a la hora de añadir el artículo. Sirve para simplificar la creación de artículos ya que solamente se crearán según necesidad.
- **Comodín atributo:** campo alfanumérico para utilizar en la generación del código interno generado si se desea poner una información adicional al contador numérico de artículos, por ejemplo, un sufijo.
- **Bloquear en configuración:** bloquea la edición de "valor" y "descripción" del parámetro durante la creación del artículo.
- **Valores predefinidos:** campo numérico donde se establece un valor por defecto. Solo se utiliza en parámetros explícitos.
- **Multiplicador:** multiplicador del campo "valores predeterminados". El resultado se aplica al código interno del artículo generado.
- **Símbolo anterior:** campo para añadir lo que se desee antes del valor del parámetro en la descripción del artículo.
- **Símbolo posterior:** campo para añadir lo que se desee después del valor del parámetro en la descripción del artículo.
- **Dígitos en código:** número de dígitos que conforman el valor del parámetro.
- **Orden en código:** posición del valor del parámetro en el código del artículo.


- **Orden en descripción:** posición del valor del parámetro en la descripción del artículo.
- **Mostrar unidades:** muestra la unidad de medida del parámetro después de su valor en la descripción del artículo.
- **Separar descripción:** añade un espacio al final del valor del parámetro en la descripción del artículo.

Dentro de una familia se pueden asociar valores específicos de un parámetro general, por ejemplo:

El parámetro general “Tipo de madera” está compuesto por los siguientes valores:

- Pino
- Eucalipto
- Roble
- Castaño

La familia definida como “Puertas de comedor” solamente lleva en sus puertas el tipo de madera “Pino”, por lo tanto, a la hora de configurar ese parámetro en la familia, se debe añadir en la parte inferior, como se ve en la imagen.



Parámetros de familia.

Esto permite reducir el número de parámetros, ya que permite seleccionar únicamente los valores deseados en función de la configuración de la familia.

3. Restricciones.

Las restricciones sirven para poder definir la creación de artículos de una manera más precisa.

Si un parámetro es dependiente del valor de otro parámetro, esto se puede configurar mediante restricciones de uso.

A continuación, un ejemplo:

Gestión de familias de artículos

GESTIÓN DE FAMILIAS DE ARTÍCULOS

Familia

Código familia: PL

Descripción: (PARAMETROS) Puertas

Grupo:

Obsoleto: ☐

Almacén y subalmacenes

Almacén: Puertas Vales

Sub. entrada: Principal

Sub. salida: Principal

Observaciones

Configuración | Artículos | **Parámetros** | Costes | Características | Administración | Almacén | Producción | Ficheros adjuntos | Multidoma

Recuerde que cualquier modificación en los parámetros de una familia, implica la regeneración del código y/o descripción según proceda, para evitar duplicidad de artículos.

Parámetros

Código	Descripción	Obligatorio	Orden en código	Orden en descripción	Atributo	Comodín atributo
01	Largo	☒	2	2	☐	
02	Ancho	☒	3	3	☐	
03	Espejor	☒	4	4	☐	
04	Tipo de madera	☒	5	5	☐	
11	Tipo de acabado	☐	6	6	☐	
16	Grado de brillo	☐	7	7	☐	
13	Tipo de poro	☐	8	8	☐	
15	Color	☐	9	9	☐	
14	Base	☐	10	10	☐	

Familia Puertas

La familia Puertas está formada por los siguientes parámetros.

Dentro del "Tipo de acabado" se tienen los siguientes valores:

Parámetros

PARÁMETROS

Parámetro: Tipo de acabado

Valor por defecto:

Obligatorio: ☐

En código: ☒

En descripción: ☒

Atributo: ☐

Bloquear en configuración: ☐

Multiplicador:

Símbolo anterior:

Símbolo posterior:

Dígitos en código: 2

Orden en código: 6

Orden en descripción: 6

Comodín atributo:

Valores predefinidos:

Mostrar unidades: ☐


Separar descripción: ☒

Valor parámetro	Descripción	Acronimo
02	Lacado	
03	Tinte	
01	Barnizado	

Se quiere establecer la restricción siguiente:

Si se elige el tipo de acabado "Barnizado", la puerta no puede llevar los parámetros "Color" y "Base".


Para ello se debe ir a la pestaña de Restricciones.




1. Lo primero que se debe hacer es cubrir la descripción de la restricción, este es un campo de texto libre y sirve para identificar la restricción.
2. En la parte superior hay un check llamado "Reutilizable", esto permite que la restricción se pueda utilizar en otra familia.
3. Una vez cubierto esto, se le debe dar al botón de "Generar condición".

La condición en este caso sería:

El parámetro "Tipo de acabado" seleccionado es "Barnizado".



Restricciones




Condiciones

Para crear una condición, se debe seleccionar el parámetro en la columna de Subproceso, un operador y el valor del parámetro. Una vez terminado se hace click en la paloma verde.

- **Subproceso:** Selección del parámetro.
- **Operador:** Símbolo matemático (mayor o igual, menor, igual, etc)
- **Valor:** Selección del valor del parámetro.
- **Expresión:** Condición final.

Una vez creada la Restricción con su Descripción y Condición, se establecen los valores admitidos o restringidos.



Restricción

Valores: En esta pestaña se configuran los valores de parámetros que se permiten seleccionar. Si queremos que todos los valores de un parámetro sean seleccionables, no es necesario añadirlo.

Por ejemplo:

Si una vez seleccionado el "Tipo de acabado" – "Barnizado", solamente se puede seleccionar "Grado de brillo" – "Satinado", se debe añadir de la siguiente manera.




Restricciones

Si por el contrario se permiten todos los valores, no es necesario añadirlo.

Sin valor: Sirve para añadir los parámetros que no se permiten utilizar si se cumple la condición.

En este caso si seleccionamos el valor "Barnizado", no se permite seleccionar "Base" ni "Color", para ello la configuración debe quedar así.



Restricciones

Relaciones: Sirve para asociar valores por defecto de parámetros a la condición. Si al seleccionar el valor "Barnizado", se quiere que el "Tipo de Poro" sea por defecto "Abierto", la configuración sería la siguiente:

Restricciones

Nota: Esta configuración está pendiente de revisión.

Familias: Sirve para asociar esta Restricción directamente a otras familias.


4. Creación de artículos

4.1 Almacén


A continuación, se muestra un ejemplo de creación de un artículo en una familia parametrizable.

Código	Descripción	Obligatorio	Orden en código	Orden en descripción	Atributo	Comodin atributo
01	Largo	☒	2	2	☐	
02	Ancho	☒	3	3	☐	
03	Espesor	☒	4	4	☐	
04	Tipo de madera	☒	5	5	☐	
11	Tipo de acabado	☐	6	6	☐	
16	Grado de brillo	☐	7	7	☐	
13	Tipo de poro	☐	8	8	☐	
15	Color	☐	9	9	☐	
14	Base	☐	10	10	☐	

Parámetros de familia Pueertas



Creación de artículo por parámetros



Artículo final creado

4.2 Ventas

Elastic permite crear artículos directamente desde presupuestos y pedidos de ventas. Para ello dentro del documento se debe pulsar el botón de "Configurador".

Pedido de ventas

Empresa: VALES CORSA S.L. | División: | Departamento: | Fecha: |

Pedido: 2430001 | Proforma: | Tipo: Fabricación a medida - Piso a piso |

Cliente: ZORINGEST S.L. - ZORINGEST S.L. | Grupo de empresas: | Comercial: | Comisión: 0.00 € |

F. documento: 08/05/2024 | En programación: | Saldo: 0.00 € | Base total: 0.00 € | Importe total: 0.00 € |

Importe mínimo venta: | Moneda: € - Euros | Conversion: 1.000000 |

Modificadores: Básico | Gestión | Líneas | Documentos asociados | Adicional | Producción | Comerciales adicionales | Ficheros

Datos de las líneas

Descuentos: Dto. general: | Dto. pronto pago: 0.00% |

Márgenes: Margen sobre ventas: 0.00% | Margen sobre costes: 0.00% |

Consumir de: | Almacén: | Subalmacén: |

Modificar datos de las líneas: Descuento: | IVA: |

Artículos: Configurador | Agrupaciones | Histórico de precios | Actualizar costes |

Cod. artículo	Descripción	Cantidad	Ud. cant.	Cant. real	Ud. cant. real	Cant. expedida	Completa	Recargo	Recargo coste	Precio unitario	Descuento	Importe unitario neto	Coste unitario	Coste / Ud. cant.	IVA RE	Existe pedido de compras	Despice variable	Tipo de IVA
PL00004	Puerta 3000x1200x25mm PL...	20.000	Unidad	20.000	Unidad			0.000		0.0000 €		0.0000 €						

Pedido de ventas

Se abrirá la siguiente ventana, donde hay que seleccionar la familia y tarifa del artículo a crear:

Configurador

Familia: (PARAMETROS) Puertas | Tarifa: 01 - General

Parámetros


Nuevo valor

Código	Parámetro	Valor parámetro	Descripción parámetro	Unidad de medida	Obligatorio	Bloquear	Bloquear en configuración	Atributo	Comodín atributo
00	Familia	PL	(PARAMETROS) Puertas		☒	☐	☒	☐	☐
01	Largo	2200.0	2200.0	milímetro	☒	☐	☐	☐	☐
02	Ancho	1000.0	1000.0	milímetro	☒	☐	☐	☐	☐
03	Espesor	25.0	25.0	milímetro	☒	☐	☐	☐	☐
04	Tipo de madera	P	Pino		☒	☐	☐	☐	☐
11	Tipo de acabado	01	Barnizado		☐	☐	☐	☐	☐
16	Grado de brillo	02	Satinado		☐	☐	☐	☐	☐
13	Tipo de poro	01	Abierto		☐	☐	☐	☐	☐
15	Color				☐	☐	☐	☐	☐
14	Base				☐	☒	☐	☐	☐


Configurador

El sistema establece un control por si este ya existe en el sistema, si al añadir el artículo, este no existe, propondrá crearlo.

Selección de artículo con parámetro con check comodín activado.



Parámetros atributo



Pedido de ventas

Se abrirá la siguiente pestaña

1. Se dará la posibilidad de editar el código, sino creará el que está por defecto definido en la familia.
2. Se permite establece unidad de venta de tarifa y precio.
3. Se permite modificar la fecha de alta y la descripción del artículo creado.

 Añadir nuevo artículo





AÑADIR NUEVO ARTÍCULO
 


Código interno 000025P0102010000

Código

Descripción PL 2200x1000x25mm Pino común Barnizado Satinado Abierto

Unidad Unidad Fecha de alta 08/05/2024

Unidad de venta Unidad





Tarifa	Precio base	En catálogo	Moneda	Conversión
01	352,0000		€	1,000000

Tarifa de ventas.