






LINE Beacon 設定操作手冊

LINE Corporation 2019.04

目錄

P3	Beacon的設定步驟
P4	建立動作
P6	連結Beacon與動作(單台Beacon)
P7	連結Beacon與動作(管理與新增Beacon群組)
P8	連結Beacon與動作(管理、修正/刪除Beacon群組
P9 · 10	Beacon使用情況
P11	橫幅廣告的顯示限制(必須設定測試帳號)
P12 · 13	FAQ



1. 建立動作

可由「動作 > 建立動作」頁面,設定Beacon傳送的訊息與橫幅說明

A 輸入動作(※1)名稱

※1 管理顯示訊息&橫幅說明的設定

Beacon訊息

①輸入訊息內容

最多可於文字/貼圖/照片/優惠券/圖文訊息/進階影片訊息當中· 選擇3種設定

②選擇訊息的傳送頻率(※2)

於1天/1週/2週/3週/4週中,設定傳送頻率

C Beacon介紹文設定

①設定橫幅說明文字

上層最多可輸入12個字‧下層最多可輸入20個字

※必須標示帳號名稱

②設定顯示頻率(※2)

設定用戶按下橫幅說明右側的關閉按鈕後,到重新顯示橫幅的 間隔期間。

可於1週/2週/3週/4週中,設定顯示頻率

※2 當多台Beacon (群組)連結相同動作時·設定內容將同時套用至 整個群組





1. 建立動作 - Beacon橫幅的多國語言設定

可由「**動作 > 建立動作**」設定頁面,可對於Beacon橫幅說明,設定多國語言版本。

A 按下「+新增語言」,並於7國語言中,選擇所需的語言。 (日文/英文/繁體中文/簡體中文/泰文/韓文/印尼文)

B新增語言的橫幅說明設定

①設定橫幅說明文字

上層最多可輸入12個字,下層最多可輸入20個字。

※必須標示帳號名稱

②設定預設語言

在已設定的語言中,選擇預設語言。

用戶在LINE應用程式中設定的語言,不存在於已設定的語言中時,將以預設語言顯示。

③設定顯示頻率(※2)

設定用戶按下橫幅說明右側的關閉按鈕後,到重新顯示橫幅的 間隔期間。

可於1週/2週/3週/4週中,設定顯示頻率。

※2 當多台Beacon (群組)連結相同動作時·設定內容將同時套 用至整個群組。



2. 連結Beacon與動作(單台Beacon)

可由「Beacon / Beacon群組 > Beacon」設定頁面,可連結單台Beacon與動作。

A Beacon列表

顯示目前與帳號連結中的Beacon設備 在此頁面中,可依據硬體ID分別進行管理

B 顯示該Beacon隸屬的群組 可新增或刪除群組的連結

可設定為活躍/非活躍

- 顯示Beacon連結中的動作可新增或刪除動作的連結※ 若該Beacon已隸屬於某個群組‧則無法個別變更動作
- D 管理狀態

設為「非活躍」時,即使Beacon開機中,也不會傳送訊息 ※若該Beacon已隸屬於某個群組,則無法個別變更狀態。



3. 連結Beacon與行動(管理 / 新增Beacon群組)

可由「Beacon / Beacon群組 > Beacon群組」設定頁面,連結Beacon群組與動作。

A 點選「 Beacon / Beacon群組 > Beacon群組」頁面右上方的「建立」按鈕

- B 從「 Beacon群組」中,設定以下4個項目
 - (1) 群組名稱 管理用的名稱·不會對用戶顯示
 - (2) Beacon設備 由「新增Beacon」標籤,選擇希望進行群組管理 Beacon,進行新增
 - ③ 動作設定 請連結在P.3設定的動作
 - (4) 備註 管理用的備註,不會對用戶顯示
- 監選「**儲存**」即完成設定



4. 連結Beacon與行動(管理、修改/刪除Beacon群組)

可由「Beacon / Beacon群組 > Beacon群組」設定頁面,連結Beacon群組與動作。

A 點選「 Beacon / Beacon群組 > Beacon群組」頁面列表中的 群組名稱

- B 從「 Beacon群組」中·設定以下4個項目
 - (1) **群組名稱** 管理用的名稱,不會對用戶顯示
 - ② Beacon設備 由「已設定的Beacon」標籤中,選擇希望刪除的 Beacon設備後,再點選「刪除」
 - ③ 行動 點選「變更鈕」後·將顯示選擇列表 選擇其他行動時·將變更為該行動
 - (4) **備註** 管理用的備註·不會對用戶顯示
 - ※ 狀態可由列表頁面修正
 - ※ 希望刪除Beacon群組時,請於Beacon群組的設定畫面中,執行 刪除操作。





5. Beacon使用情況

可由「分析 > LINE Beacon」,確認與Beacon相關的統計數據。

A 加入好友

顯示因點選Beacon橫幅說明而被新增為好友的人數

B Webhoook事件

顯示將Enter event 與 Banner event 轉送/傳送至伺服 器的數量



※ 前一天的數據(0:00~23:59)將在隔天13:00後反應在數據上

下載CSV

依照**硬體ID**或**群組**,取得

"addFriendCount"

(因點選Beacon橫幅而被新增為好友的人數)

"eventReceivedCount"

(將Enter event 與 Benaner Event轉送/傳送至伺服器的數量)

5. Beacon使用情況

可由「**分析 > 訊息**」,確認與Beacon相關的統計數據。



Beacon訊息傳送數

經由Beacon傳送至用戶LINE應用程式的訊息數



※ 前一天的數據(0:00~23:59)將在隔天13:00後反應在數據上

6. 橫幅說明的顯示限制(必須設定測試帳號)

可由「動作」頁面,設定限制橫幅說明之顯示。

設定值將被套用至與帳戶連結的所有動作。

- ※ 如為測試帳戶或釋出前的帳戶時,Beacon橫幅廣告將被限制為僅限好友。無法由管理畫面變更設定。
- ※ 經由API發送時,則不受管理畫面的設定控制。



7.FAQ

- Q. 至設定發送訊息為止,需執行哪些操作?
- A. 至設定發送訊息為止,主要有2個步驟。 ①檢討企劃案、簽約、②準備Beacon設備
- Q. API發送與由管理畫面進行之發送有何不同?
- A. ①可取得Beacon接收者的uid、接收的設備(硬體ID)、接收時間等資訊。 因此,②日後可針對特定的Beacon接收者再次傳送訊息。
- Q. Beacon橫幅說明的顯示頻率有無注意事項?
- A. ①經由API設定的Beacon橫幅顯示頻率固定為1週。 ②經由管理畫面設定Beacon時,當用用戶的LINE ver非7.3.0以後版本時,間隔將固定變為24小時,而非在管理畫面中自行設定的間隔。
- Q. 請說明可發送的內容。
- A. 文字/貼圖/照片/優惠券/圖文訊息/進階影片訊息。
- Q. 請說明多台設備接收時的動作。
- A. 橫幅說明:顯示最先接收到之Beacon設備連結的橫幅說明。 訊息:將收到已接受訊號的Beacon所有訊息。
- Q. 可接收Beacon訊息的設備有無限制?
- A. iOS: OS10以後版本 ※iPad不支援8.16.0以後版本、OS9由8.14.0起已停止支援Android: OS5以後版本 ※不支援Android tablet

7.FAQ

- Q. 請說明Enter event 的發生條件。
- A. 在開啟LINE Beacon同意,且已加入好友的狀態下,用戶只要進入Beacon訊號範圍內時,就會發生Enter event。
- Q. 請說明Banner event 的發生條件。
- A.在開啟LINE Beacon同意,而且/或是未加入好友的用戶點選橫幅說明,而滿足接收訊息的條件時(Beacon同意而且/或是加入好友),就會發生。

※即使已離開Beacon的訊號範圍,仍可能會出現橫幅說明。

點選該橫幅廣告加入好友時,friend added count雖會計數,但banner event不會計數。