

Révision des commandes – 4IIR

<i>Commande</i>	<i>Description</i>
yum -y install grub2 os-prober	Installer grub2 et os-prober
yum -y update grub2 os-prober	Mettre à jour grub2 et os-prober
nano /etc/default/grub	Modifier les paramètres de démarrage GRUB
ls /etc/grub.d/	Lister les scripts GRUB2
cat /boot/grub2/grub.cfg	Afficher la configuration finale GRUB2
cat /usr/sbin/grub2-mkconfig	Afficher le script générant grub.cfg
ls /etc/grub.d/*	Lister les fichiers générant grub.cfg
pstree -g	Afficher l'arborescence des processus + PGID
init N / telinit N	Changer le niveau d'exécution
runlevel / who -r	Afficher le niveau d'exécution
systemctl list-units	Lister toutes les unités systemd
systemctl list-units --type=service	Lister seulement les services
systemctl list-units --state=running	Lister seulement les unités actives
systemctl start service	Démarrer un service
systemctl stop service	Arrêter un service
systemctl reload service	Recharger un service
systemctl status service	Afficher l'état d'un service
systemctl enable service	Activer un service au démarrage
systemctl disable service	Désactiver un service au démarrage
systemctl cat service	Afficher le contenu d'un service
systemctl halt	Arrêter le système
systemctl poweroff	Éteindre le système
systemctl reboot	Redémarrer le système
systemctl suspend	Suspendre le système
systemctl hibernate	Hiberner le système
systemctl hybrid-sleep	Suspendre + hiberner le système
systemctl mask / unmask	Bloquer / débloquer un service
systemctl daemon-reload	Recharger la configuration systemd
systemctl reset-failed	Réinitialiser les états en échec
shutdown	Arrêter / redémarrer le système
shutdown +1	Arrêt dans 1 min le système
shutdown -c	Annuler l'arrêt du système
shutdown -r	Redémarrer le système
shutdown -h	Arrêt le système
shutdown -P	Éteindre complètement la machine en coupant l'alimentation
shutdown -f	Redémarrer le système sans lancer un fsck
shutdown -F	Forcer une vérification du système de fichiers (fsck) au prochain démarrage
rpm -i fichier.rpm	Installer paquet rpm

rpm -e nom	Désinstaller
rpm -U fichier.rpm	Installer ou Mettre à jours
rpm -F fichier.rpm	Mettre à jours si installé
rpm -qa	Lister paquets installés
rpm -qpi fichier.rpm	Infos paquet non installé
rpm -qi nom	Infos paquet installé
rpm -ql nom	Lister fichiers installés
rpm -qlp fichier.rpm	Lister fichiers rpm non installé
rpm -qf fichier	Identifier le paquet RPM auquel appartient un fichier installé
rpm -V nom	Vérifier intégrité
rpm -K fichier.rpm	Vérifier signature
yum list all	Lister tous les paquets
yum list installed	Lister installés
yum info nom	Infos paquet
yum search mot	Rechercher un paquet
yum install nom	Installer un paquet
yum check-update	Lister les mises à jour
yum update nom	Mettre à jour un paquet
yum remove nom	Désinstaller un paquet
yum provides fichier	Trouver paquet fournissant fichier
yum clean all	Vider le cache
yum update	Mettre à jour le système
yum upgrade	Mettre à niveau + nettoyer
yum makecache	Mettre le cache à jour
yum group list	Lister les groupes
yum group install groupe	Installer un groupe
yum group remove groupe	Supprimer un groupe
yum history	Afficher l'historique
yum repolist	Lister les dépôts actifs
dnf search mot	Chercher un paquet
dnf install paquet	Installer un paquet
dnf remove paquet	Supprimer un paquet
dnf autoremove	Supprimer dépendances inutiles
dnf download paquet	Télécharger un paquet rpm
dnf check-update	Voir les mises à jour disponibles des paquets
dnf update	Mettre à jours le système
dnf downgrade paquet	Downgrade un paquet vers la version antérieure
dnf provides fichier	Trouver le fournisseur d'un fichier
dnf info paquet	Afficher les informations sur un paquet
dnf clean packages	Nettoyer le cache
dnf group list	Lister les groupes disponible
dnf list	Lister Les paquets disponibles

dnf list installed	Lister les paquets déjà installés
dnf list updates	Lister les mises à jour disponibles
ifconfig	Afficher la configuration réseau
ip address	Afficher les interfaces
ip a show <interface>	Afficher les informations sur une interface spécifiques
ip addr add ip dev <interface>	Ajouter une adresse ip temporaire
ip addr del ip dev <interface>	Supprimer une adresse ip temporaire
ip route add default via @ip dev <interface>	Ajouter une passerelle pour une interface
ip route show	Afficher la table de routage
sudo ip link set <interface> up	Activer une interface
sudo ip link set <interface> down	Désactiver une interface
Nano /etc/resolv.conf	Configuration DNS en ajoutant les adresse ip des serveurs DNS
nmcli device status	Afficher les interfaces réseau
nmcli connection up	Activer une connexion
nmcli connection down	Désactiver une connexion
nmcli connection add type ethernet con-name "nom de votre connexion" ifname <interface> ipv4.addresses @ ipv4.gateway @ ipv4.dns @ ipv4.method manual	Créer un profil réseau
nmtui	Outil en ligne de commande qui fournit une interface utilisateur textuelle pour interagir avec NetworkManager
hostname	Afficher le nom d'hôte
hostname nom	Modification temporaire du nom d'hôte
nano /etc/hostname	Modification permanente du nom d'hôte
nano /etc/hosts	Résolution locale des noms sans passer par DNS